# 第十三章: 数字控制系统简介

2022年12月9日


# 内容安排

13.1	数字控制系统的基本概念
13.2	采样与保持
13.3	Z变换
13.4	数字控制系统的数学模型
13.5	数字控制系统的性能分析
13.6	数字控制系统设计
13.7	Matlab在数字控制系统中的应用。

2022/12/7


#### 模拟(连续)控制系统

系统内信号通常是模拟信号。当控制任务越来越复杂时,需要用多个控制 系统统一协调工作来共同完成。物理实现非常困难。




#### 数字控制系统


将连续控制系统中的比较器和控制器的功能用计算机来实现,就组成了一个典型的数字(计算机)控制系统。




数字控制系统




20世纪50年代,操作指导系统 (OGS)




20世纪60年代,直接数字控制系统 (DDC)




20世纪60年代,监督控制系统 (SCC)




20世纪60年代,集中控制系统 (ICS)



20世纪70年代,集散控制系统 (DCS)




20世纪80年代,现场总线控制系统 (DCS)



20世纪90年代, 网络控制系统 (NCS)

#### 数字控制系统

数字控制系统通常是模拟信号和数字信号的混杂系统。因此,在系统内部,需要进行模拟信号和数字信号之间的相互转换。




数字控制系统

# 内容安排

13.1	数字控制系统的基本概念
13.2	采样与保持
13.3	Z变换
13.4	数字控制系统的数学模型
13.5	数字控制系统的性能分析
13.6	数字控制系统设计
13.7	Matlab在数字控制系统中的应用。

2022/12/7


- → 模拟 (连续) 信号: 时间上连续, 幅值上连续
- **──→** 离散模拟(采样)信号:时间上离散,幅值上连续
- **──→** 数字(离散)信号:时间上离散,幅值上离散




数字控制系统中的信号转换关系

 $\mathbf{x}$ 样器: 利用 $\mathbf{x}$ 样开关,将模拟信号按一定时间间隔 T 抽样成离散模拟信号。


A/D转换器:将离散模拟信号的幅值进行量化,进而转换成数字信号。




数字控制系统中的信号转换关系




数字控制系统中的信号转换关系





数字控制系统中的信号转换关系

D/A转换器: 把数字量转换化成模拟量, 在数学上可以用零阶保持器来代替。




数字控制系统结构示意图

#### 信号采样

#### 在当前的采样时刻kT,输出的采样/数字信号 $r^*(t)$ 表示为:

$$r^*(t) = r(kT)\delta(t - kT)$$



$$\delta(t-kT) = \begin{cases} \infty, & t = kT \\ 0, & t \neq kT \end{cases}$$


$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-kT) dt = 1$$


 $\int_{0}^{\infty} \delta(t - kT) dt = 1$ 

#### 理想单位脉冲


物理意义:时刻 kT 的采样信号是一个脉冲,其中 $\delta(t-kT)$ 表示脉冲存在的 时刻,冲量为1,而脉冲的大小由采样时刻的函数值r(kT)表示。

#### 信号采样





理想单位脉冲序列





#### 理想脉冲采样信号:

$$r^*(t) = r(t)\delta_T(t) = r(t)\sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{+\infty} r(kT)\delta(t - kT)$$


物理意义:采样信号 $r^*(t)$ 为一脉冲序列,其中 $\delta(t-kT)$ 表示脉冲存在的时刻,r(kT) 表示脉冲的大小。

#### 信号采样






理想单位脉冲序列






# 采样信号r\*(t)能否完全反映连续信号r(t)的变化规律,或者说r\*(t)能否包含r(t)中的全部信息?



#### 香农(Shannon)采样定理

如果连续信号 r(t) 具有有限频谱,其最高频率为 $\omega_{\max}$ ,则对r(t)进行周期采样且采样频率 $\omega_s>2\omega_{\max}$ 时,则可以从 $r^*(t)$ 无失真地恢复出连续信号。


# 信号保持






零阶保持器

# 信号保持



采样器和零阶保持器

## 信号保持



#### 零阶保持器的传递函数:

$$G_0(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-sT} = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$