

C언어 - HW4

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 08. 11 손표훈

(1) 구조체 : 구조체는 다양한 데이터 타입을 하나로 묶어 "카테고리화"를 할 수 있다.

```
Ex) 유닛의 스탯
```

```
lint main(void)
     UnitStaet Marine;
     UnitStaet Medic:
     Marine, Armor = 13
     Marine, HP = 50;
     Marine, STK = 10;
     Medic.Armor = 1;
     Medic.HP = 50;
     Medic.STK = 0;
     printf("Marine's Armor = %d\n", Marine.Armor);
     printf("Marine's HP = %d\"n", Marine.HP);
     printf("Marine's STK = %d\"n", Marine.STK);
     printf("\u00cmnMedic's Armor = %d\u00fcn", Medic.Armor);
     printf("Medic's HP = %d\n", Medic.HP);
     printf("Medic's STK = %d\n", Medic.STK);
     return 0;
```

-> 위와 같이 "유닛의 스탯"이라는 구조체를 선언하고 구조체 변수를 유닛의 이름으로 선언하여 구조체 멤버에 접근하여 사용한다.

(2) 구조체의 메모리 할당 : 아래 유닛스탯의 구조체는 얼마나 메모리 공간을 차지할까?



0x1000 0x1001	НР
0x1001	MP
0x1003	STK
	ARMOR
0x1004 0x1005	LEVEL
0x1003	PWR
0,1003	


- -> 구조체는 연속된 메모리 공간을 할당 받는다.
- -> 먼저 선언된 멤버 변수부터 낮은 메모리 주소에 할당 된다.
- -> char형 변수 3개가 멤버니까 9byte가 될 것 같지만 아니다... 12byte가 할당된다..



```
#include <stdio.h>
                                                       ■ Microsoft Visual Studio 디버그
■typedef struct
                                                      HP address : faf788
                                                      Armor address : faf789
     unsigned char HP;
                                                      STK address : faf78a
     unsigned char Armor;
     unsigned char STK;
                                                     C:#Users#SON#source#repo
이 창을 닫으려면 아무 키
 }UnitStaet;
⊟int main(void)
     UnitStaet Marine;
     printf("HP address : %x\n", &Marine.HP);
     printf("Armor address : %x\n", &Marine.Armor);
     printf("STK address : %x\n", &Marine.STK);
     return 0;
```


-> 선언된 멤버 순서에 따라 차례대로 주소가 할당된다.

(3) 구조체의 바이트 패딩 : 구조체 멤버 변수를 CPU가 한번에 읽을 수 있도록, 컴파일러가 레지스터 크기에 맞게 바이트를 밀어주는 최적화 작업이다.



- -> Staets구조체는 9byte의 멤버를 가지고 있다.
- -> 멤버에 접근하기 위해 HP, MP, STK,ARMOR 4byte를 읽는데 문제없지만, LEVEL부터 4byte를 읽고, 다시 PWR부터 4byte를 읽는 3번 구조체 메모리에 접근해야 멤버 전체에 접근 할 수 있다. 총 12byte를 읽음

- -> 이런 비효율적인 메모리 접근을 막기 위해 컴파일러가 패딩 바이트를 넣는다.
- -> LEVEL과 PWR사이에 패딩 바이트를 넣어 구조체 전체 크기를 12byte로 만든다.



-> 32bit시스템의 레지스터 크기(4byte)에 맞게 패딩을 해주면 구조체 멤버에 접근할 때 한번에 접근 할 수 있다.



- -> 패딩의 크기는 컴파일러마다 다르지만 보통 시스템의 크기에 따른다. 32bit = 4byte, 64bit = 8byte 크기로 패딩이 발생!!
- (4) 패딩은 메모리 누수를 발생한다.
- -> 구조체의 크기가 크다면, 패딩으로 인해 다른 메모리 영역을 침범한다.
- -> 이를 방지하기 위해 #pragma pack(바이트 사이즈)라는 데이터 패킹 전처리기를 선언한다.

```
#include <stdio.h>

Image: Microsoft Visu Size = 13

Size = 13

Size = 13

C:\Users\Son\Users\Son\Uperatorname
Oliver Size = 13

C:\Users\Son\Uperatorname
Oliver Size = 13

C:\Users\Son\Uperatorname
Oliver Size = 13

C:\Users\Son\Uperatorname
Oliver Size = 13

C:\Uperatorname
```



- -> 임베디드라는 범용 PC환경과 다른 하드웨어가 한정적인 분야에선 패딩이 치명적!
- -> #pragma pack(size)전처리기를 사용도 하지만 공용체 + 비트필드로 더 많이 사용하며, 메모리 할당과 레지스터 설정을 직관적으로 이해시켜 준다.



2. 공용체

(1) 구조체와 형태는 유사하지만, 메모리 할당에 있어서 다름. 공용체의 메모리 크기는 멤버 중 데이터의 크기가 가장 큰 멤버의 크기에 따른다.

```
#include <stdio.h>

Include <stdio.h

Include
```



3. 비트 필드

- (1) 비트필드는 구조체와 동일하며, 메모리 할당을 비트단위로 설정할 수 있다.
- (2) 임베디드 같은 한정된 메모리 자원을 사용하는 시스템에서 메모리 절약에 효과적이다.
- (3) 공용체와 같이 사용하면 레지스터 설정에 있어 가독성이 좋다.

```
#include <stdio.h>
                                                            Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
⊟struct {
                                                            Memory size of struct1 : 8
     unsigned int width;
                                                            Memory size of struct2 : 4
     unsigned int height;
                                                             ∷₩Users#S0N#source#repos#t@
                                                              - 창을 닫으려면 아무 키나
⊟struct {
     unsigned int width: 1;
     unsigned int height: 1;
 lstruct2;
□ int main(void)
    printf("Memory size of struct1 : %d\n", sizeof(struct1));
    printf("Memory size of struct2 : %d\n", sizeof(struct2));
     return O:
```

- -> 비트필드를 사용하지 않았을 경우 멤버 데이터 총 크기 만큼 할당이 된다.
- -> 비트필드를 사용하게 되면 2bit만 할당했으므로 멤버 데이터 타입 4byte만 할당해도 충분하기 때문에 4byte만 할당된다.



4. 구조체와 비트필드, 공용체

```
typedef unsigned short UINT16;
                                             ∃int main(void)
□typedef union
                                                 USBCREGFlag reg1;
       UINT16 AII;
                                                  regl.All = 0x1155; //0001 0001 0101 0101
       struct
            UINT16 LoByte: 8;
                                                 printf("HiByte = %x\", reg1.Byte.HiByte);
            UINT16 HiBvte: 8;
                                                 printf("LoByte = %x\n", reg1.Byte.LoByte);
       }Byte;
                                                 printf("VAUXLow = %x\n", reg1.Bit.VAUXLow);
       struct
                                                 printf("YAUXoverCUR = %x\"n", reg1.Bit.YAUXoverCUR);
                                                 printf("CAN5YThShutdown = %x\n", reg1.Bit.CAN5YThShutdown);
            UINT16 VAUXLow: 1:
                                                 printf("CAN5VUV = %x\n", reg1.Bit.CAN5VUV);
            UINT16 VAUXoverCUR : 1:
            UINT16 CAN5VThShutdown :
                                                 printf("CAN5VOC = %x\mun", reg1.Bit.CAN5VOC);
            UINT16 CAN5VUV : 1:
                                                 printf("VSENSELow = %x\", reg1.Bit.VSENSELow);
            UINT16 CAN5VOC : 1;
                                                  printf("VSUPUV = %x\", reg1.Bit.VSUPUV);
            UINT16 VSENSELow: 1;
                                                 printf("IDDOcNorm = %x\n", reg1.Bit.IDDOcNorm);
            UINT16 VSUPUV : 1:
            UINT16 IDDOcNorm: 1:
                                                 printf("\mathbf{nrvd1 = \mathbf{x}\mathbf{m}, reg1.Bit.rvd1);
                                                 printf("YDDThShutdown = %x\n", reg1.Bit.YDDThShutdown);
            UINT16 rvd1 : 3;
            UINT16 VDDThShutdown: 1;
                                                  printf("rvd2 = %x\n", reg1.Bit.rvd2);
            UINT16 rvd2 : 1:
                                                 printf("RSTLow = %x\n", reg1.Bit.RSTLow);
            UINT16 RSTLow: 1:
                                                 printf("VSUPBatFail = %x\"n", reg1.Bit.VSUPBatFail);
            UINT16 VSUPBatFail: 1;
                                                 printf("IDDOcLp = %x\n", reg1.Bit.IDDOcLp);
            UINT16 IDDOcLp : 1;
                                                  return 0:
       }Bit;
  }USBCREGFlag;
```

```
HiBvte = 11
.oBvte = 55
 AUXoverCUR = 0
 AN5VThShutdown = 1
/SFNSFLow = 0
VSLIPLIV = 1
IDDOcNorm = 0
lrvd1 = 1
VDDThShutdown = 0
/SUPBatFail = 0
 DDOcLp = 0
```

4. 구조체와 비트필드, 공용체

```
typedef unsigned short UINT16;

─ typedef union

     UINT16 AIL:
     struct
         UINT16 LoByte: 8;
         UINT16 HiByte: 8;
     }Byte;
     struct
         UINT16 VAUXLow: 1;
         UINT16 VAUXoverCUR : 1;
         UINT16 CAN5YThShutdown : 1;
         UINT16 CAN5VUV: 1;
         UINT16 CAN5VOC: 1;
         UINT16 VSENSELow: 1;
         UINT16 VSUPUV: 1;
         UINT16 IDDOcNorm: 1:
         UINT16 rvd1 : 3;
         UINT16 VDDThShutdown: 1;
         UINT16 rvd2 : 1;
         UINT16 RSTLow: 1;
         UINT16 VSUPBatFail: 1;
         UINT16 IDDOcLp: 1;
     }Bit:
 }USBCREGF (ag)
```

