

C언어 - HW4

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 08. 15 박성환

구조체

1. 구조체 특징 담고자 하는 것을 모아 카테고리로 관리에 편함 특징들을 모아 관리하기 편함 다양한 데이터 타입을 하나로 묶을 수 있음

```
typedef struct 태그 {
자료형 멤버이름;
} 타입이름;
```

구조체 태그와 타입이름이 꼭 다를 필요가 없고 현재 태그 = 타입이름으로 사용중

```
typedef struct Person { // 구조체 이름은 Person
char name[20];
int age;
char address[100];
} Person; // typedef로 정의한 타입 이름도 Person
```

구조체

2. 구조체 초기화

값: p1.age = 30;

문자열: strcpy(p1.name, "서울시 강서구");

```
#include <stdio.h>
#include <string.h> // strcpy 함수가 선언된 헤더 파일
struct Person { // 구조체 정의
   char name[20]; // 구조체 멤버 1
  int age:
   char address[100]; // 구조체 멤버 3
};
int main()
  struct Person p1; // 구조체 변수 선언
  // 점으로 구조체 멤버에 접근하여 값 할당
  strcpy(p1.name, "홍길동");
  p1.age = 30;
  strcpy(p1.address, "서울시 용산구 한남동");
  // 점으로 구조체 멤버에 접근하여 값 출력
   printf("이름: %s\n", p1.name); // 이름: 홍길동
  printf("나이: %d\n", p1.age); // 나이: 30
   printf("주소: %s\n", p1.address); // 주소: 서울시 용산 등
   return 0;
```

Union

1. 유니온 특징 구조체와는 달리 동일한 메모리 위치에 다른 데이터 유형 저장할 수 있음 구조체와 같이 정의만 해서는 사용할 수 없음(공용체도 변수로 선언해서 사용 공용체의 전체 크기는 가장 큰 자료형의 크기

2. 유니온 기본 형태

```
typedef union _Box { // 공용체 이름은 _Box
   short candy;
  float snack:
   char doll[8];
 Box:
typedef union {
  short candy;
  float snack;
   char doll[8];
               // typedef를 사용하여 공용체 별칭을 Box로 정의
 Box;
Box b1; // 공용체 별칭으로 공용체 변수 선언
union Box { // 공용체 정의
   short candy;
  float snack:
  char doll[8];
} b1; // 공용체를 정의하는 동시에 변수 b1 선언
```

일반적으로 내가 typedef를 많이 쓰므로 그 형태에 맞추어 사용하거나 하자(비트필드와 같이 쓰는 경우 말고는 아직까지 사용해본적 없음)

Union

3. 유니온 예제(1)

```
union.c
#define CRT SECURE NO WARNINGS // strcpy 보안 경고로 인한 컴파일 에러 방지
#include <stdio.h>
#include <string.h> // strcpy 함수가 선언된 헤더 파일
union Box { // 공용체 정의
    short candy; // 2번 0 ⊆
   float snack; // 48 0 €
   char doll[8]; // 8바이트
};
int main()
    union Box b1; // 공용체 변수 선언
   printf("%d\n", sizeof(b1)); // 8: 공용체의 전체 크기는 가장 큰 자료형의 크기
   strcpy(b1.doll, "bear"); // doll에 문자열 bear 복사
    printf("%d\n", b1.candy); // 25954
    printf("%f\n", b1.snack); // 4464428256607938511036928229376.000000
    printf("%s\n", b1.doll);
                          // bear
    return 0;
```

Union 키워드 {} 에서 중괄호 뒤에 ;(세미콜론) 안하는 실수 반복됨...주의

유니온(공용체)는 같은 메모리 공간을 공유하기 때문에 결과와 같이 마지막에 쓴 문자열 "bear"를 제외하고는 제대로 된 결과값을 받지 못했다.

```
실행결과
8
25954
4464428256607938511036928229376.000000
bear
```

Union

3. 유니온 예제(2)


결과 0x12345678 0x5678 0x78 4

Q. 결과값이 빅엔디안과 리틀엔디안 구조에 따라 이 어떤 차이를 보이는가?

00/00

A. 빅 엔디안: 낮은 주소 높은 자리부터 리틀엔디안:낮은 주소 낮은 자리부터

따라서 위의 구조는 리틀엔디안 방식으로



비트 필드 구조체

1. 비트필드 구조체 특징 구조체 멤버를 비트 단위로 저장할 수 있음(구조체와 다른 점) 메모리나 데이터 저장 공간을 효율적으로 사용 가능 비트필드에 주로 unsigned 자료형을 주로 사용(실수형 사용 불가)

2. 비트필드 구조체 형태


비트 필드는 다음과 같이 멤버를 선언할 때: (콜론) 뒤에 비트 수를 지정해주면 됩니다.

```
        struct 구조체이름 {
        정수자료형 멤버이름 : 비트수;

        };
```

이제 구조체를 7비트, 3비트, 1비트로 나눠서 비트 필드를 정의해보겠습니다.

▼ 그림 56-1 구조체 비트 필드





비트 필드 구조체

3. 비트필드 구조체 예제(1)

```
struct_bit_field.c
#include <stdio.h>
struct Flags {
    unsigned int a : 1; // a는 1비트 크기
    unsigned int b : 3; // b는 3비트 크기
   unsigned int c : 7; // c는 7비트 크기
};
int main()
    struct Flags f1; // 구조체 변수 선언
   f1.a = 1; // 1: 0000 0001, 비트 1개
   f1.b = 15; // 15: 0000 1111, 비트 4개
    f1.c = 255; // 255: 1111 1111, 비트 8개
    printf("%u\n", f1.a); // 1: 1, 비트 1개만 저장됨
    printf("%u\n", f1.b); // 7: 111, 비트 3개만 저장됨
    printf("%u\n", f1.c); // 127: 111 1111, 비트 7개만 저장됨
    return 0;
```

1, 3, 7과 같이 비트를 설정해줌

```
1:1bit,0~1 표현
3:3bit,0~7 표현
7:7bit,0~255 표현
```

구조체 크기: 4Byte

```
실행 결과
1
7
127
```



비트 필드 구조체

3. 비트필드 구조체 예제(2)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct {
    unsigned int age : 3;
} Age;
int main()
    Age.age = 4;
    printf("Sizeof(Age) : %d\n", sizeof(Age));
    printf("Age.age : %d\n", Age.age);
    Age.age = 7;
    printf("Age.age : %d\n", Age.age);
    Age.age = 8;
    printf("Age.age : %d\n", Age.age);
    return 0;
```

결과

Sizeof(Age): 4

Age.age: 4 Age.age: 7

Age.age: 0

Q. 마지막 결과 Age.age 가 8이 아닌 0인 이유? A. Bit 3개만 사용해서 최대 0-7까지 표현 가능함


공용체 & 비트필드 함께 사용(실전)

1. 예제(1)

```
#include <stdio.h>
struct Flags {
   union { // 익명 공용체
       struct { // 익명 구조체
          unsigned short a : 3;
          unsigned short b : 2;
          unsigned short c : 7;
          unsigned short d : 4;
       unsigned short e; // 2바이트(16비트)
int main()
   struct Flags f1 = { 0, }; // 모든 멤버를 0으로 초기화
   f1.a = 4;
   f1.b = 2;
   f1.c = 80; // 80: 0101 0000
   f1.d = 15; // 15: 0000 1111
   printf("%u\n", f1.e); // 64020: 1111 1010000 10 100
   return 0;
```

```
결과
f1.a = 4; // 4: 0000 0100
f1.b = 2; // 2: 0000 0010
f1.c = 80; // 80: 0101 0000
f1.d = 15; // 15: 0000 1111
```


f1.e = 64020: // 1111 1010000 10 100



공용체 & 비트필드 함께 사용(실전)

1. 예제(3)

```
typedef union {
   UINT16 All;
   struct
       UINT16 HiByte: 8;
       UINT16 LoByte: 8;
   }Byte;
   struct
       UINT16 A : 1;
       UINT16 B : 1;
       UINT16 C: 1;
       UINT16 D : 1;
       UINT16 E : 1;
       UINT16 F : 1;
       UINT16 G : 1;
       UINT16 H : 1;
       UINT16 I : 3;
       UINT16 J : 1;
       UINT16 K: 1;
       UINT16 L : 1;
       UINT16 M : 1;
       UINT16 N : 1;
   } Bit;
}USBCREGFlag;
```





Big Endian VS Little Endian


- 1. Big Endian
- 낮은 주소에 높은 바이트부터 저장하는 방식
- 메모리에 저장된 순서 그대로 읽을 수 있음, 이해하기 쉬움
- RISC CPU 계열에서 주로 이 방식으로 데이터를 저장하는 편

2. Little Endian

- 낮은주소에 낮은 바이트부터 저장하는 방식
- 평소 우리가 생각하는 선형방식과 반대로 거꾸로 읽어야 함
- 대부분의 인텔 CPU 계열에서는 이 방식으로 데이터를 저장

EX) 0x12345678 있을 경우

빅 엔디안(Big Endian)



리틀 엔디안(Little Endian)





Big Endian VS Little Endian

- 3. Big Endian VS Little Endian
- 단지 저장해야 할 큰 데이터를 어떻게 나누어 저장하는가에 따른 차이일 뿐,
 어느 방식이 더 우수하다고는 단정할 수 없음
- 물리적으로 데이터를 조작하거나 산술연산을 수행할 때에는 리틀 엔디안 방식이 더 효율적 데이터의 각 바이트를 배열처럼 취급할 때에는 빅 엔디안 방식이 더 적합
- 인텔 기반의 윈도우는 리틀 엔디안 방식을 사용하지만 네트워크를 통해 데이터를 전송할 때에는 빅 엔디안 방식이 사용됨 따라서 인텔 기반의 시스템에서 소켓 통신을 할 때는 바이트 순서에 신경을 써서 데이터를 전달해야 함

```
int i;
int test = 0x12345678;
char* ptr = (char*)&test; // 1 바이트만을 가리키는 포인터를 생성함.

for (i = 0; i < sizeof(int); i++)
{
    printf("%x", ptr[i]); // 1 바이트씩 순서대로 그 값을 출력함.
}
```



2의 보수

- CPU는 음수 표현을 위해 2의 보수법 사용
 - => -2 표현을 위해 +2에 2의 보수를 취한다.
 - => 2 4 표현을 할 때 뺄샘 연산이 없으므로 +4의 2의보수로 -4를 구한 후 2와 더함(0010 + 1100 = 1110(-2)
 - => 구한 1110을 정수로 읽으려면 2의 보수 취한다음 앞에 붙여주면 -2가 나옴



- 0. 포인터: 단순히 주소값을 담는 변수
- 1. %x, %p, #

%x는 단순히 16진수로 표현 %p는 16진수를 대문자 빈공간에는 0을 넣어 출력(주소는 이거로 보자!) #는 0x를 표현함

3. 메모리 접근방식(직접 접근 방식 VS 간접 접근 방식)

직접접근방식:

하드웨어 제어하는 프로그램에서 많이 사용됨 메모리 레이아웃을 정확히 알고 사용한다면 속도를 빠르게 하는 프로그래밍 가능

간접접근방식:

대부분의 상의 어플리케이션 개발자에서 많이 사용되는 방식




3. 메모리 접근방식(직접 접근 방식 VS 간접 접근 방식)

```
1) 직접 방식
#define PA (*(volatile unsigned int*) 0x30000000)

void init(void) {
PA |= (0x7 << 5); //메모리 PA[7:5]를 1로 설정
}

2) 간접 방식
char *p =(char*) 0x30000000;

void init(void) {//메모리 PA[7:5]를 1로 설정
*P |= (0x7 <<5);
}
```



직접 VS 간접 비교



4. 포인터 가능연산 VS 불가능연산



정수와의 +,-		단항연산		포 - 포	대입	비교
p+1;	p-1;	p++;	p;	p-q;	p=q;	If $(p>q)$ {}



실수외	-의 +,-	포인터 끼리의 +,*,/			
p+3.1;	p-3.1;	p+q;	p*q;	p/q;	

포인터는 주소이므로 기본적으로 unsigned int 형

p-q는 가능하나 p+q는 불가능한 이유는

- ⇒ 포인터 끼리의 합은 메모리 어느 위치를 나타낼지, 무엇이 들어 있는 위치를 나타낼지 모르기 때문에, 혹은 영역을 벗어날수도 있고 해서 위험해서
- ⇒ 컴파일러 단에서 이러한 위험 때문에 막고 있음
- ⇒ p-q는 두 포인터 사이에 얼마의 단위가 존재하는지, 남아있는지 파악하는 검사를 하는데 유용함



5. 2차원 배열 & 포인터 관계

a[0]은 {0,1,2}를 표현하는 하나의 배열이름으로 생각하기 즉, a[0]은 값이 아닌 첫 요소의 주소 (a[0] == *a : 값이 아닌 주소)


Int $a[2][3] = \{\{0,1,2\}, \{3,4,5\}\};$

a[1]은 {3,4,5}를 표현하는 하나의 배열이름으로 생각하기 즉, a[1]은 값이 아닌 첫 요소의 주소 (a[1] == *(a+1) : 값이 아닌 주소)

&a: a 배열 전체의 시작주소

a:a 배열 첫 요소의 주소

*a: a[0]배열의 첫 요소의 주소




6. 2차원 배열은 배열 포인터로 사용하자!(2차원 포인터 불가능)

배열 포인터 = int (*p)[3] : Pointer to int[3]

Int $a[2][3] = \{\{0,1,2\},\{3,4,5\}\};$ Int (*P)[3] = a;

printf("%d",p[i][j]); 로 사용 가능

Int $a[2][3] = \{\{0,1,2\}, \{3,4,5\}\};$



7. 배열로 선언된 변수를 매개 변수로 사용하는 경우

```
#include <stdio.h>

void Test(int temp[1000])
{
    printf("Array temp size : %d\n", sizeof(temp));
}

void main()

int data[1000];
    printf("Array data size : %d\n", sizeof(data));
    Test(data);
}
```

결과

Array data size : 4000 Array temp size : 4 4는 예상과 다른 값

- C언어는 함수 호출 시에 배열에 저장된 값을 전달하는 기능은 제공하지 않고, 배열의 주소를 전달하도록 구현
- Temp 배열은 컴파일러가 번역할 때 포인터로 변경해서 사용

7. 배열로 선언된 변수를 매개 변수로 사용하는 경우

```
#include <stdio.h>
void Test(int temp[1000])
           // 표기법 혼용과 상관없이 배열은 이런 표현을 사용할 수 없다.
           // 하지만 컴파일시에 오류가 발생하지 않고 정상적으로 동작함.
           // 결국 이 상황에서 C 언어는 temp의 선언 형식과 상관없이
           // 포인터로 사용한다는 뜻이다.
   *temp = 5; // temp가 가리키는 곳에 5를 대입함
           // temp는 처음에 data[0]을 가리키고 있었지만 ++ 연산을 사용했기 때문에
           // data[1]을 가리키고 있음. 따라서 data[1]이 5로 변경됨
void main()
   int data[1000] = \{ 1, 2, \};
   // Test 함수를 호출하기 전에 첫 번째 항목과 두 번째 항목의 값을 출력
   printf("data[0] = %d, data[1] = %d\n", data[0], data[1]);
   // 배열의 시작 주소를 Test 함수의 매개 변수로 전달
   Test(data);
   // Test 함수를 호출하고 첫 번째 항목과 두 번째 항목의 값을 출력
   printf("data[0] = %d, data[1] = %d\n", data[0], data[1]);
```

결과

```
data[0] = 1, data[1] = 2
data[0] = 1, data[1] = 5
```

보통 temp[1000]에서 1000은 적지 않는것이 일반적

[] 안의 숫자는 무시됨

결론

어차피 C언어는 함수의 매개변수로 배열을 전달할 때 강제적으로 포인터 문법을 사용

따라서 그냥 포인터로 변수를 선언해서 배열의 주소를 받아 사용하는 것이 좋음



8. 2차원 배열을 함수의 인자로 넘기는 경우

```
#include <stdio.h>
// 2차원 배열의 시작 주소를 a str list로 전달 받는다.
// 그리고 a_count에는 문자열의 개수가 저장되어 있다.
void PrintString(char a_str_list[][16], int a_count)
   // 전달된 문자열을 화면에 출력한다.
   for (int i = 0; i < a_count; i++){
       printf("%s\n", a_str_list[i]);
int main()
   // 문자열을 저장하는 2차원 배열 선언
   char str_list[3][16] = { "tipssoft", "tipsware", "twdn" };
   // 2차원 배열의 시작 주소를 PrintString 함수로 전달한다.
   PrintString(str_list, 3);
   return 0;
```

```
void PrintString(char (*ap_str_list)[16], int a_count)
{
    // 두 번째 문자열인 'tipsware'의 세 번째 위치에 있는 'p' 문
    char temp = ap_str_list[1][2];
}
```

2차원 배열도 결국 포인터로 주소를 넘기는 것!

위와 같이 char(*p)[16] 형식으로 써주는 것이 좋음

[16]에 16은 무조건 값을 명시해야 함. 그래야 포인터 크기가 얼마인지 알수 있기 때문에

출력은 배열처럼하는게 알아보기 쉬움



9. 배열 포인터 VS 포인터 배열

Int(*P)[3];

: 배열포인터 (배열을 가리키므로)

Int* p [3];

: 포인터 배열(포인터 변수가 배열 형태로)

Int (*p[3])(int);

: 함수 포인터 배열(함수를 가리키므로)

나만의 생각

: 가리키는 대상이 앞으로 감(함수를 가리키면 함수가 앞으로 가서 함수포인터)



1. 함수포인터

함수이름도 배열이름과 같이 <mark>시작주소</mark>이자 <mark>상수</mark> 단순히 함수를 가리키는 변수

2. 함수포인터 형태

Int*p_func(int) (x): int형 포인터를 반환하는 그냥 함수로 됨

Int(*p_func)(int) (o) : 함수 포인터를 나타냄

3. 함수포인터 기본 예제

```
#include <stdio.h>

void PrintValue(int a_value)
{
    printf("Value = %d\n", a_value);
}

int main()

// 함수 포인터 p_func 변수를 선언하고 PrintValue 함수의 주소를 대입함!
    void (*p_func)(int) = PrintValue;

(*p_func)(5); // 원칙적인 표현!
    p_func(6); // 허용되는 표현!
    return 0;
}
```

(*p_func)(5)가 포인터 문법상 맞지만 p_func(6)으로 쓰는것이 배열과 연동해서 이해하는데 덜 햇갈리고 한 것 같다.(내 생각)

- 함수의 매개변수로 함수를 받을수 없고 함수 포인터로 써야함
- 구조체의 맴버함수를 커스터마이징할 때



4. 함수포인터 쓰면 편리한 단편적인 예

< 함수 포인터를 사용하지 않는 경우 >

```
switch (program_count) {
                             Zero();
                                              break;
                             One();
                                              break;
                             Two();
                                              break;
                                              break;
                             Three();
                             Four();
                                              break;
                             Five();
                                              break;
                             Six();
                                              break;
                                              break;
                             Seven();
                             Eight();
                                              break;
10
                             Nine();
                                              break;
11
```

〈 함수 포인터를 사용하는 경우 〉

```
void (*fp[])() = { Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, fp[program_count]();
```

임베디드 환경에서 디바이스의 종류별로 함수를 다르게 호출하는 경우가 많아서 함수 포인터 호출하는 경우가 빈번하여 확실히 이해하면 좋을 듯

5. 함수포인터 왜 쓰는가? 왜 알아야 하는가?

https://blog.naver.com/tipsware/221286052738



6. 상수 함수 포인터

Int(*const p_func)(int)

7. 함수 포인터 배열

```
Int (*fun[3])(int, int);
```

Int형 자료 두 개를 입력 받아 int형 결과를 돌려주는 함수 포인터 3개를 저장할 수 있는 배열

```
Ex) fun[0] = add; // ==fun[0]=&add; fun[1] = mul; fun[0] 함수 포인터는 add 함수를 가리킴 fun[2] 함수 포인터는 mul 함수를 가리킴 fun[2] 함수 포인터는 sub 함수를 가리킴
```



8. 함수포인터 실전 활용(구조체로 활용)

typedef struct LensCmd

```
Lens_Cmd Cmd;
                           void(*handler)(Lens_Type, Sys_DevMsg *);
                          Lens_Type type;
                       LensCmd:
void Control_LensCall(Sys_DevMsg *pDevMsg)
   LensCmd *cmdptr;
   LastLensMsg = *pDevMsg;
   for(cmdptr = lensCmds; cmdptr->Cmd; cmdptr++)
       if(LastLensMsg.devCmd == cmdptr->Cmd)
           LastLensMsg.devResult = SYS_DEV_CMD_RESULT_NONE;
           cmdptr->handler(cmdptr->type, &LastLensMsg);
            if( LastLensMsg.devResult != SYS_DEV_CMD_RESULT_NONE)
                Enqueue_SysResp(&LastLensMsg);
           break;
   if(cmdptr->Cmd == false)
       LastLensMsg.devResult = SYS_DEV_CMD_RESULT_FAIL;
       Enqueue_SysResp(&LastLensMsg);
```

```
LensCmd lensCmds / 7 = {
   {LENS_CMD_SET_ZOOM_START_POSITION,
                                                                         LENS_ZOOM}
                                            Lens_SetStartPosition,
   {LENS_CMD_SET_FOCUS_START_POSITION,
                                            Lens_SetStartPosition,
                                                                         LENS_FOCUS}
                                            Lens SetStartPosition,
   {LENS_CMD_SET_IRIS_START_POSITION,
                                                                         LENS IRIS}
                                                                         LENS_ZOOM}
   {LENS_CMD_GET_ZOOM_START_POSITION,
                                            Lens_GetStartPosition,
   {LENS_CMD_GET_FOCUS_START_POSITION,
                                            Lens_GetStartPosition,
                                                                         LENS_FOCUS}
   {LENS_CMD_GET_IRIS_START_POSITION,
                                            Lens_GetStartPosition,
                                                                         LENS_IRIS}
   {LENS_CMD_SET_ZOOM_TARGET_POSITION,
                                            Lens_SetTartgetPosition,
                                                                         LENS_ZOOM}
   {LENS_CMD_SET_FOCUS_TARGET_POSITION,
                                            Lens_SetTartgetPosition,
                                                                         LENS_FOCUS}
                                            Lens_SetTartgetPosition,
   {LENS_CMD_SET_IRIS_TARGET_POSITION,
                                                                         LENS_IRIS}
   {LENS CMD GET ZOOM CURRENT POSITION,
                                            Lens_GetCurPosition,
                                                                         LENS ZOOM}
   {LENS CMD GET FOCUS CURRENT POSITION,
                                            Lens_GetCurPosition,
                                                                         LENS FOCUS}
   {LENS CMD GET IRIS CURRENT POSITION,
                                            Lens GetCurPosition,
                                                                         LENS IRIS}
   {LENS CMD SET ZOOM MAX POSITION,
                                            Lens SetMaxPosition,
                                                                         LENS ZOOM}
   {LENS CMD SET FOCUS MAX POSITION,
                                            Lens SetMaxPosition,
                                                                         LENS FOCUS}
                                            Lens SetMaxPosition,
   {LENS CMD SET IRIS MAX POSITION,
                                                                         LENS IRIS}
   {LENS_CMD_GET_ZOOM_MAX_POSITION,
                                            Lens_GetMaxPosition,
                                                                         LENS_ZOOM}
                                            Lens GetMaxPosition,
                                                                         LENS FOCUS}
   {LENS_CMD_GET_FOCUS_MAX_POSITION,
   {LENS_CMD_GET_IRIS_MAX_POSITION,
                                            Lens GetMaxPosition,
                                                                         LENS IRIS}
   {LENS_CMD_SET_ZOOM_DUTY,
                                            Lens_SetDuty,
                                                                         LENS_ZOOM}
   {LENS_CMD_SET_FOCUS_DUTY,
                                            Lens_SetDuty,
                                                                         LENS_FOCUS}
   {LENS_CMD_SET_IRIS_DUTY,
                                            Lens_SetDuty,
                                                                         LENS_IRIS}
   {LENS_CMD_GET_ZOOM_DUTY,
                                            Lens_GetDuty,
                                                                         LENS ZOOM .
   {LENS_CMD_GET_FOCUS_DUTY,
                                            Lens GetDuty.
                                                                         LENS_FOCUS}
   {LENS_CMD_GET_IRIS_DUTY,
                                                                         LENS_IRIS},
                                            Lens_GetDuty,
   {false.
                                            NULL.
                                                                         NULL}
```

8. 함수포인터 실전 활용(typedef 사용, 함수인자로)

```
#include <stdio.h>
typedef int (*calcFuncPtr)(int, int);
int plus (int first, int second)
   return first + second;
 // 뺄셈 함수
int minus (int first, int second)
   return first - second:
int multiple (int first, int second)
   return first * second;
int division (int first, int second)
   return first / second;
```

```
int calculator (int first, int second, calcFuncPtr func) //함수 포인터로 주소 받음
   return func (first, second); // 함수포인터소 사용
int main(int argc, char** argv)
   calcFuncPtr calc = NULL;
   int a = 0, b = 0;
   char op = 0;
   int result = 0;
   scanf ("%d %c %d", &a, &op, &b);
   switch (op) // 함수포인터 calc에 op에 맞는 함수들의 주소를 담음
          calc = plus;
          break;
          calc = minus:
          break;
          calc = multiple;
          break;
          calc = division;
          break;
   result = calculator (a, b, calc); //calc 는 함수 이름이므로 포인터 주소
   printf ("result : %d", result);
   return 0;
                                                                            무것도 없다.
```



8. 함수포인터 실전 활용(함수 포인터 배열)

```
#include <stdio.h>
int a(int);
int b(int);
int c(int);
int (*p[3])(int) = {a, b, c}; //함수 포인터 배열
void main(void)
 int x, y, z, i;
 printf("\n메뉴\n1. 제곱\n");
 printf("\n메뉴\n2, 3제곱\n");
 printf("\n메뉴\n3. 4제곱\n");
 printf("\n원하는 동작을 선택하시오\n");
 scanf("%d", &i);
 z = p[i-1](4);
 printf("%d\n", &z);
int a(int k){
 return k*k;
int b(int k){
 return k*k*k;
int c(int k){
 return k*k*k*k;
```


함수포인터 활용하여

자칫 길게 swtich case문으로 구성할수 있는 것을 간단히 한줄로 표현함

비교 구문이 생략되고, i가 배열 첨자로 활용되어 즉시 함수가 호출됨

void 포인터

- 특징
- 저장은 가능하지만 연산에 사용 못함
- 모든 자료형의 주소 저장가능
- 문제점
- Void 포인터가 증감할때:=> 증감에 사용할 한 단위의 크기 모름
- 포인터를 이용해 주소 안의 데이터를 읽어올 때:
 => 시작주소로부터 몇 바이트를 읽어와야 할지 모름





void 포인터 예제

```
#include <stdio.h>
void add(void *p, void *q, void *s, int op);
void main (void)
   int a =1, b =2, sum_i;
   float x = 1.5, y = 2.5, sum_f;
   add(&a, &b, &sum_i, 1);
   add(&x, &y, &sum_f, 2);
   printf("int의 합=%d\n", sum_i);
   printf("float의 합=%f\n", sum_f);
void add(void *p, void *g, void *s, int op)
   if (op = 1)
       *(int*)s = *(int*)p + *(int*)g; //void 포인터는 연산 시 캐스팅
   else if(op == 2)
       *(float*)s = *(float*)p + *(float*)q;
```

- · 함수의 인자로 어떤 타입이 들어올지 모를 경우 void포인터로 모든 형 받아들이도록 함
- 연산시에는 원래의 데이터 타입으로 캐스팅 해야 연산이 가능함



void 포인터 예제(malloc)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
   int a, i, *p;
   printf("저장하고자 하는 수의 개수를 입력하시오\n");
   scanf("%d", &i);
   /*malloc 함수는 메모리 크기를 입력받아 합영역에 그 크기만큼
     메모리를 할당하고 시작주소를 넘겨줌
   p = (int*)malloc(sizeof(int)*i);
   for(a = 0; a < i; a++)
      p[a] = a;
   for(a = 0; a < i; a++)
      printf("p[%d] = %d\n", a, p[a]);
   free(p);
```

- Malloc 함수는 메모리 크기를 입력받아 힙 영역에 그 크기만큼 메모리를 할당하고 시작주소를 넘겨줌
- void *malloc(size_t size);
 size_t 는 문자열길이나 메모리 블록 크기에 사용(unsigned int)
 sizeof함수의 반환형이
 unsigned int == size_t임을 알 수 있는 대목



void 포인터 예제(malloc)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
   int a, i, *p;
   printf("저장하고자 하는 수의 개수를 입력하시오\n");
   scanf("%d", &i);
   /*malloc 함수는 메모리 크기를 입력받아 합영역에 그 크기만큼
     메모리를 할당하고 시작주소를 넘겨줌
   p = (int*)malloc(sizeof(int)*i);
   for(a = 0; a < i; a++)
      p[a] = a;
   for(a = 0; a < i; a++)
      printf("p[%d] = %d\n", a, p[a]);
   free(p);
```

- Malloc 함수는 메모리 크기를 입력받아 힙 영역에 그 크기만큼 메모리를 할당하고 시작주소를 넘겨줌
- void *malloc(size_t size);
 size_t 는 문자열길이나 메모리 블록 크기에 사용(unsigned int)
 sizeof함수의 반환형이
 unsigned int == size_t임을 알 수 있는 대목



포인터-이중포인터

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void InputName(char **pName)
     *pName=(char *)malloc(12);
     strcpy(*pName, "Cabin");
int main()
     char *Name;
     InputName(&Name);
     printf("이름은 %s입니다\n", Name);
     free(Name);
     return 0;
```

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 #if 0
 #endif
 void InputName(char *pName)
    printf("%p\r\n", pName);
    pName=(char *)malloc(12);
    strcpy(pName, "Cabin");
    printf("%p\r\n", pName);
 int main()
    char *Name:
    InputName(Name);
    printf("이름은 %s입니다\n", Name);
    free(Name);
    return 0;
 #endif
```

#include <stdio.h>

- 되는 Case : char *Name의 주소 레퍼런스를 함수인자로 받은 경우이고
- 안되는 Case : char *Name의 값을 함수 인자로 받았기 때문에 함수 안에서의 주소값 할당 및 변경이 함수 밖 main문에서 까지 이어지지 못함

포인터-문자열포인터

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    char a[] = "rose";
    char *p = "grace";

a[0] = 'n';
    p[0] = 't';

printf("a = %s\n", a);
    printf("p = %s\n", p);
}
```

Text Segment: 문자열 상수 저장, 변경 불가능, 시작 주소를 이용해 접근 가능

- a[] 배열로 선언: ⇒시작주소로부터 텍스트 영역의 "rose"를 불러와 Stack에 있는 배열 a에 저장한다.
- *p 문자열 포인터 선언: =>"grace" 문자열 상수가 저장된 텍스트 세그먼트 영역에서 변경을 하려고 하기 때문에 변경 불가능



감사합니다.

