# 1. Задание к лабораторной работе

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 008<sub>16</sub>) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результат вычисления функции -6X-7, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 вычесть содержимое РД данного ВУ из X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

## 2. Ход работы

#### I. Текст исходной программы на языке Ассемблера БЭВМ:

```
ORG
        000
RET:
       WORD
                        ;Ячейка для отладочной точки останова
       NOP
       BR INT
                        ;Переход к обработке прерывания
ORG
       120
INT:
       MOV SAVEA
                        ;Сохранение аккумулятора и регистра С
       ROL
       MOV SAVEC
CHECK2: TSF 2
                        ;Опрос флага ВУ-2
                        ;Если сброшен, то перейти к опросу флага ВУ-3
       BR CHECK3
                        ;Иначе перейти к работе с ВУ-2
       BR READY2
                        ;Опрос флага ВУ-3
CHECK3: TSF 3
       BR READY1
                        ;Если сброшен, то перейти к работе с ВУ-1
       BR READY3
                        ;Иначе перейти к работе с ВУ-3
READY2: CLA
        IN 2
        CMA
        INC
                        ;Берем значение из РД ВУ-2 со знаком минус
       ADD X
        JSR CHECKX
                        ;Проверка на соответствие ОДЗ и запись х в память
       CLF 2
       BR RSTOR
                       ;Переход к восстановлению аккумулятора и С
READY3: CLA
       SUB X
        SUB X
        SUB X
        SUB X
        SUB X
        SUB X
                        ;Берем произведение 6 и х со знаком минус
                        ;Вычитаем 7
        SUB SVN
        OUT 3
                        ;Выводим результат на ВУ-3
```

```
CLF 3
                       ;Сброс флага ВУ-3
       BR RSTOR
                       ;Переход к восстановлению аккумулятора и С
READY1: CLF 1
                       ;Сброс флага ВУ-1
RSTOR: CLA
       ADD SAVEC
                       ;Восстановть регистр С
       ROR
       CLA
       CMA
       AND SAVEA
                       ;Восстановить аккумулятор не затрагивая С
       NOP
                       ;Ячейка для отладочной точки останова
       EI
                       ; Разрешить прерывания
       BR (RET)
                       ;Вернуться в основную программу
ORG 008
       WORD
               0000
Χ:
                       ;Ячейка для записи переменной х
ORG 010
              0002
TWO:
      WORD
SAVEA: WORD
               ?
SAVEC: WORD
               ?
    WORD
             0007
SVN:
AHB:
      WORD
              0014
                      ; Модуль максимального значения х
      WORD 0015
ALB:
                       ; Модуль минимального значения х
ORG
     020
                       ;Основная программа
BEGIN: EI
                       ; Разрешить прерывания
       CLA
       ADD X
LOOP:
       SUB TWO
                       ;Уменьшаем х на два
       JSR CHECKX
                       ;Проверка на соответствие ОДЗ и запись х в память
       BR LOOP
                       ;Подпрограмма для проверки и записи х в память
CHECKX: WORD
                       ;Адрес возврата
       SUB AHB
       BPL CORR
                       ;Если х > верхней границы
       ADD AHB
       ADD ALB
       BMI CORR
                       ;Или х < нижней границы то приравнять х верхней границе
       SUB ALB
       BR MOVING
                      ;В противном случае сразу записать х в память
CORR:
       CLA
       ADD AHB
MOVING: MOV X
       BR (CHECKX)
```

#### II. Таблица результатов работы комплекса

Х на шаге 7	Содержимое РД ВУ-3 На шаге 12	Содержимое РД ВУ-2 На шаге 14	Х на шаге 17	Х на шаге 21

#### III. Методика проверки программного комплекса:

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ
- 2. Изменить значения точек останова с адресами 001 и 144 на HLT
- 3. Нажать на кнопку «Компилировать»
- 4. Запустить основную программу в автоматическом режиме с адреса 020

### I. Для проверки правильности обработки прерывания от ВУ-3:

- 5. Установить готовность ВУ-3
- 6. Дождаться останова
- 7. Записать состояние БЭВМ в начале прерывания
  - а. Записать содержимое А и С
  - в. Записать содержимое СК
  - с. Ввести в КР значение 0008
  - d. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
  - е. Нажать на кнопку «Чтение» (F6)
  - f. Записать младшие 8 бит РД, в котором сейчас находится текущее значение X
- 8. Восстановить состояние БЭВМ
  - а. Ввести в КР содержимое СК, записанное на предыдущем шаге
  - b. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
- 9. Перейти на вкладку «Работа с ВУ»
- 10. Нажать на кнопку «Продолжение» (F8)
- 11. Дождаться останова
- 12. Убедиться в корректности работы с ВУ-3
  - а. Убедиться, что значения А и С совпадают с записанными на шаге 7
  - b. Убедиться, что значение в РД ВУ-3 было посчитано верно для текущего X
- 13. Нажать на кнопку «Продолжение» (F8)

#### II. Для проверки правильности обработки прерывания от ВУ-2:

- 14. Ввести в РД ВУ-2 некоторое значение, записать это значение
- 15. Установить готовность ВУ-2
- 16. Дождаться останова
- 17. Записать состояние БЭВМ в начале прерывания
  - а. Записать содержимое А и С
  - b. Записать содержимое CK
  - с. Ввести в КР значение 0008
  - d. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
  - е. Нажать на кнопку «Чтение» (F6)
  - f. Записать младшие 8 бит РД, в котором сейчас находится текущее значение X
- 18. Восстановить состояние БЭВМ
  - а. Ввести в КР значение содержимое СК, записанное на предыдущем шаге
  - b. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
- 19. Нажать на кнопку «Продолжение» (F8)
- 20. Дождаться останова
- 21. Убедиться в корректности работы с ВУ-2
  - а. Убедиться, что значения А и С совпадают с записанными на шаге 17
  - b. Записать содержимое CK
  - с. Ввести в КР значение 0008
  - d. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
  - е. Нажать на кнопку «Чтение» (F6)
  - f. Записать младшие 8 бит РД, в котором сейчас находится новое значение X
  - g. Убедиться, что новое значение X было посчитано верно
- 22. Восстановить состояние БЭВМ
  - а. Ввести в КР значение содержимое СК, записанное на предыдущем шаге
  - b. Нажать на кнопку «Ввод адреса» (F4)
- 23. Нажать на кнопку «Продолжение» (F8)