Основы Native API

Native приложения

- Программы, предназначенные для выполнения на операционных системах Windows, способные запускаться на раннем этапе загрузки Windows, до окна входа в систему и даже до запуска какихлибо подсистем Windows.
- Экран при загрузке Windows, в котором, например, происходит проверка диска и есть тот самый режим.
- Native приложения используют только Native API, они могут использовать только функции, экспортируемые из библиотеки ntdll.dll. Для них недоступны функции WinAPI.

Native приложения

- Native приложения запускаются на экране, который возникает до появления окна входа в систему.
- Примером native приложения является приложение chkdsk, которое запускается перед входом в Windows, если предварительно была запущена проверка системного раздела на ошибки и отложена до перезагрузки.
- Приложение работает, выводя сообщения экран, а затем происходит обычный запуск Windows.



```
checking file system on c:

The type of the file system is Ares.

A disk check has been scheduled.

windows will now check the disk.

checosk is verifying files (stage 1 of 3)...

File verification completed.

43 percent completed.
```

```
checking file system on c:
The type of the file system is NTFS.

one of your disks needs to be checked for consistency, you may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue, windows will now check the disk.

CHEDSK is verifying files (stage 1 of 3).

43008 file records processed.

File verification completed.

36 large file records processed.

0 bad file records processed.

2 EA records processed.

44 reparse records processed.

CHEDSK is verifying indexes (stage 2 of 3).

63 percent complete. (47203 of 62180 index entries processed).
```

• Преимущества использования этого режима: большая часть компонентов Windows ещё не запущена, отсутствуют многие ограничения. Этот режим, например, используется в приложениях, которые хотят что-то сделать с системным разделом Windows, но не могут, пока запущена операционная система: дефрагментаторы, конверторы файловой системы, и тому подобные утилиты.

- Native приложения компилируются с помощью WDK Windows Driver Kit (также известный, как DDK). Есть возможность делать их и в какой-то другой среде разработки, но в WDK проще всего.
- Native приложения используют <u>Native API</u>. Оно частично документировано в MSDN для использования при написании драйверов. Но документированы не все функции. Информацию по остальным нужно брать из неофициальных источников. Например, на сайте http://undocumented.ntinternals.net/
- Функции в *ntdll.dll* имеют префиксы **Zw** и **Nt**, а также некоторые другие. Видно, что у Zw и Nt функции дублируются названия. На самом деле это одни и те же функции. Если искать в сети пример использования какой-либо функции, стоит поискать сначала с одним префиксом, потом с другим, иначе можно что-то упустить.


- Функции в *ntdll.dll* имеют префиксы **Zw** и **Nt**, а также некоторые другие. Видно, что у Zw и Nt функции дублируются названия. На самом деле это одни и те же функции.
- Если искать в сети пример использования какойлибо функции, стоит поискать сначала с одним префиксом, потом с другим, иначе можно что-то упустить.
- Для программирования нужны прототипы функций Native API, но в заголовочных файлах WDK присутствуют не все определения.
- Нужно использовать альтернативные заголовочные файлы, содержащие в том числе и определения недокументированных функций и типов данных.

- Программировать на чистом Native API неудобно. Не обойтись без библиотеки, в которой уже реализованы некоторые рутинные действия. Существует библиотека с открытым кодом ZenWINX, можно пользоваться ей.
- Чтобы native приложение запустилось при запуске Windows, надо положить его в каталог system32, а в ключ реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Ses sion Manager\BootExecute прописать его имя файла, и аргументы, если они есть.
- Ключ имеет тип MULTI_SZ, может содержать несколько строк.

- Программа, прописанная в этом ключе, имеет свойство запускаться даже в безопасном режиме Windows (safe mode), так что нужно быть осторожным. Ошибка в программе и система не запустится.
- Но можно внутри приложения отслеживать факт запуска в safe mode и обрабатывать этот режим отдельно, например сделать завершение программы, если она обнаружила себя запущенной в safe mode.
- Кроме того, несмотря на то, что программа запускается и может выполнять какие-то действия, в этом режиме не работает вывод на консоль. Невозможно взаимодействие с пользователем. Это следует учитывать.

Точка входа

- У native приложений точка входа не main и не wmain, a **NtProcessStartup**. В PE-заголовке EXE-файла есть специальное поле, означающее подсистему, в которой выполняется приложение.
- У native приложений в это поле установлено специальное значение, означающее, что ЕХЕ не требует подсистемы. У обычных приложений ставится значение, соответствующее подсистемам "Windows GUI" или "Windows console".
- Native приложения не запускаются в обычном режиме работы Windows.




- Разработка Native API приложений обычно происходит с помощью компилятора, входящего в состав Windows Driver Kit (WDK). Однако, можно обойтись и без WDK. Visual Studio тоже способна создавать приложения, не требующие функционирования подсистемы Win32 для запуска.
- Для этого понадобится сама Visual Studio, заголовочные файлы и файл **ntdll.lib**, который придётся достать (из WDK или из сети ☺).


Настройка проекта Visual Studio

- B Visual Studio нужно создать новый проект консольное приложение.
- Это оптимальный тип проекта для переделки в Native-приложение.
- В каталог с проектом или в иное место нужно положить заголовочные файлы .


В настройках проекта во вкладке «Свойства конфигурации » Каталоги VC++» нужно добавить путь к NDK в пункт «Каталоги включения», и путь к ntdll.lib в пункте «Каталоги библиотек».




- Запуск Native-приложения в отладчике Visual Studio, да и вообще, при работающей системе невозможен. Так что сразу можно выбирать тип сборки проекта «Release».
- На вкладке «C/C++ > Создание кода» нужно отключить проверку переполнения буфера (опция должна быть выставлена в /GS-).
 Если этого не сделать, то при сборке Native-приложения возникнет ошибка:




- На вкладке «Компоновщик > Ввод» в пункте «Дополнительные зависимости» нужно убрать всё, что содержится в нём и добавить только одну зависимость: ntdll.lib.
- В пункте «Игнорировать все стандартные библиотеки» нужно выбрать «Да». Native-приложение не может позволить себе иметь зависимость от других библиотек, кроме ntdll, по причине того, что все остальные библиотеки рассчитаны на работу в рамках подсистемы Win32.
- Native-приложение работает вне этой системы.



• На вкладке «Компоновщик > Система» в пункте «Подсистема» нужно выбрать «Машинный код (/SUBSYSTEM:NATIVE)».



- На вкладке «Компоновщик » Дополнительно» в пункте «Точка входа» нужно написать **NtProcessStartup**. Именно так обычно называется точка входа в Native-приложение, а не main и не WinMain.
- В исходном тексте, который создала Visual Studio для нашего проекта нужно убрать сгенерированную ей точку входа и написать свою.
- В пункте «Базовый адрес» нужно написать «0х00010000».



Точка входа Native-приложения

• В файле native_stub.cpp, являющимся главным файлом проекта, должна содержаться точка входа, прописанная ранее в настройках проекта. Нужно удалить сгенерированную точку входа main и написать свою, под именем NtProcessStartup:

```
void NtProcessStartup(void* StartupArgument)
 UNICODE_STRING str;
PPEB pPeb = (PPEB)StartupArgument;
RtlNormalizeProcessParams(pPeb->ProcessParameters);
RtlInitUnicodeString(&str, L"Hello, world!\nCommand line is: ");
NtDisplayString(&str);
RtlInitUnicodeString(&str, pPeb->ProcessParameters-
  >CommandLine.Buffer);
NtDisplayString(&str);
NtTerminateProcess(NtCurrentProcess(), 0);
```

• Программа выводит «Hello, world!», показывает содержимое своей командной строки и завершает своё выполнение вызовом **NtTerminateProcess**.

Заголовочный файл проекта

• B stdafx.h нужно написать следующее:

```
#pragma once
#define WIN32_NO_STATUS
#include <windows.h>
#include <ntndk.h>
```

Запуск


- В результате сборки проекта получается файл *.exe размером 2 Кб.
- Антивирус может ошибочно считать его руткитом (TR/Rootkit.Gen), хотя файл не содержит ничего, кроме вывода своей командной строки на экран.
- Запуск файла возможен стандартным для Native-приложений способом: через ключ peecrpa BootExecute.

Запуск приложений через ключ реестра BootExecute

- Автозапуск приложений режима native (задаётся в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager.
- Там есть ключ, позволяющий запустить приложение на этапе загрузки системы **BootExecute**.
- Это мультистроковый параметр, содержащий строку «autocheck autochk *». После неё можно добавить свою команду запуска. Например, можно поместить native.exe в папку %systemroot%\system32, а в BootExecute прописать строку «native». В результате native.exe запустится сразу после autochk.exe при запуске системы. Здесь же можно указать командную строку процесса, например «native -some -command». Чтобы запустить программу из любого каталога системы, нужно указать полный путь к исполняемому файлу, в обычном формате (например, C:\tmp\native.exe).

Модификаторы режима запуска

- При указании имени native-приложения, кроме идентификатора autocheck (используется при указании autochk в этом списке) возможны идентификаторы async и debug.
- Идентификатор debug приводит к установке ProcessParameters->DebugFlags = TRUE. Идентификатор async приводит к тому, что система не ожидает завершения запускаемого процесса, и оно продолжает работать, а система в это время продолжает загрузку.
- В результате получается приложение, работающее в живой системе, отображающееся в диспетчере задач как запущенное от имени пользователя SYSTEM.



- Второй ключ реестра, через который возможен запуск, носит название **SetupExecute** и полностью аналогичен BootExecute.
 - Разница между ними в том, что запуск из этих ключей происходит на разных этапах инициализации системы. На этапе запуска из SetupExecute в системе уже создан файл подкачки и инициализированы переменные среды, а на этапе BootExecute еще нет.

Запуск процесса из приложения, использующего Native API

- При разработке приложений Native API может возникнуть необходимость запустить процесс. В native режиме невозможен запуск Win32-приложений, так как процессы подсистемы Win32 при создании требуют уведомления CSRSS о новом процессе (а он ещё неактивен).
- В native режиме возможен запуск других native приложений с помощью функции RtlCreateUserProcess.
- В параметрах функции нужно в соответствующих структурах передать полный путь к исполняемому файлу, причём в NT-формате (то есть с префиксом \??\), имя файла процесса для отображения в списке процессов и командную строку с параметрами (это строка, которой был запущен процесс, содержащая его ключи запуска).

Запуск процесса

- Например, запускаем процесс autochk.exe с параметрами, находясь в каталоге C:\windows\system32.
- Тогда в RtlCreateUserProcess нужно будет передать следующие строки:
- Имя файла для отображения в списке процессов: **autochk.exe**
- Командная строка: autochk.exe /р \??\С:
- Полный путь: \??\C:\windows\system32\autochk.exe

- При попытке запустить не Native, a Win32 приложение произойдёт ошибка и вы увидите синий экран.
- Это происходит потому, что функция CreateNativeProcess в Native shell не проверяет подсистему запускаемого исполняемого файла.
- Запускать следует либо собственные native приложения, либо native приложения, идущие в комплекте Windows, такие как autocheck.exe, autoconv.exe, autofmt.exe, autolfn.exe.

Информационные ссылки

- 1. Начальные сведения о Native API
- 2. <u>Недокументированные функции NTDLL</u>
- 3. WDK https://developer.microsoft.com/ru-ru/windows/hardware/windows-driver-kit
- 4. NTAPI Undocumented Functions
- 5. ZenWINX Library http://ultradefrag.sourceforge.net/doc/lib/zenwinx/