

UniswapV2ERC20.sol 学习笔记

一、ERC20 标准函数

1.1 状态变量

```
● ● ●  
string public constant name = 'Uniswap V2';           // 代币名称  
string public constant symbol = 'UNI-V2';             // 代币符号  
uint8 public constant decimals = 18;                  // 精度  
uint public totalSupply;                            // 总供应量  
mapping(address => uint) public balanceOf;          // 余额映射  
mapping(address => mapping(address => uint)) public allowance; // 授权额度
```

1.2 变量说明

- 下面三个变量都是给 **EIP-712 离线签名 (permit)** 准备的

- PERMIT_TYPEHASH**：它的值是“`Permit(address owner,address spender,uint256 value,uint256 nonce,uint256 deadline)`”这个字符串 keccak256 后的哈希值，只是提前在源码里硬编码好，链上不需要每次重新算，省一次哈希开销。
- nonces**：表示每个地址已经用过多少次 permit。在后续的 `permit()` 方法，源代码 87 行位置里必须带当前 `nonce`。

`keccak256(abi.encode(PERMIT_TYPEHASH, owner, spender, value, nonces[owner]++, deadline))`，执行完后 `nonces[owner]++`，防止同一份签名被重复提交 (replay attack)。

- DOMAIN_SEPARATOR**：它是在构造函数里拼好的 EIP-712“域名哈希”，把合约地址、链 ID、名字、版本等固定信息压成一个哈希。作用：让签名只在
 - 该合约
 - 该链
 - 该版本上有效，防止跨合约/跨链重放。

1.3 构造方法说明

这段构造函数只做一件事：
给 **EIP-712 的“域名分隔符”DOMAIN_SEPARATOR 赋值**，以便后面 `permit()` 离线签名时能验证“这份签名只属于本合约、本链、本版本”。

- `keccak256('EIP712Domain(string name,string version,uint256 chainId,address verifyingContract)')`
- 为了给机器看的，是在 EIP-712 标准 里充当“类型描述符的哈希”——官方叫 `typeHash`。

```
● ● ●  
constructor() public {  
    uint chainId;  
    assembly {
```

```

        chainId := chainid    //0.5.16 还没有全局变量 block.chainid, 只能用汇编; 0.8+后的版本已经内置了。
    }
    DOMAIN_SEPARATOR = keccak256(
        abi.encode(
            //签名消息的结构类型
            keccak256('EIP712Domain(string name,string version,uint256 chainId,address verifyingContract)'),
            keccak256(bytes(name)), //token 名称的哈希, name = 'Uniswap V2'
            keccak256(bytes('1')), //版本号写死为字符串 '1'
            chainId,               //让签名只在当前链有效
            address(this)          //让签名只在当前合约地址有效
        )
    );
}

```

关于 `address (this)` 的说明:

含义:

“把**本合约的地址**写进 `DOMAIN_SEPARATOR`, 让离线签名只能给这个**特定的 LP 代币合约**使用, 防止签名被拿到别的池子/别的代币那里重放。”

所以:

- 每部署一个新的 pair (即新建一个 `UniswapV2ERC20` 实例), `address(this)` 都是**全新的 pair 地址**。
- 用户收到的 `UNI-V2` 代币合约地址, 就是这里的 `address(this)`。

以后任何人用 `permit()` 提交离线签名时, 合约都会把 `DOMAIN_SEPARATOR` 再混进去算一次最终哈希

确保:

- 签名不是另一条链的重放
- 签名不是另一个合约的重放
- 签名不是旧版本的重放

`DOMAIN_SEPARATOR` 就是“这份签名只能给本合约用”的边界标识。

1.4 核心函数

函数	作用	可见性
<code>_mint(to, value)</code>	铸造代币, 增加总供应量和目标余额	internal
<code>_burn(from, value)</code>	销毁代币, 减少余额和总供应量	internal
<code>_approve(owner, spender, value)</code>	设置授权额度	private
<code>_transfer(from, to, value)</code>	转移代币	private
<code>approve(spender, value)</code>	外部授权接口	external
<code>transfer(to, value)</code>	外部转账接口	external
<code>transferFrom(from, to, value)</code>	授权转账接口	external

1.5 transferFrom 的无限授权优化

```
● ● ●  
if (allowance[from][msg.sender] != uint(-1)) {  
    allowance[from][msg.sender] = allowance[from][msg.sender].sub(value);  
}
```

- `uint(-1)` = $2^{256}-1$, 表示"无限授权"
- **优化点**: 无限授权时跳过 SSTORE 操作, 节省 ~5000 gas

二、permit() 无 Gas 授权原理

2.1 函数签名

```
● ● ●  
function permit(  
    address owner,          // 代币持有者（授权人）  
    address spender,        // 被授权人  
    uint value,             // 授权额度  
    uint deadline,          // 签名过期时间戳  
    uint8 v,                // 签名参数 v  
    bytes32 r,              // 签名参数 r  
    bytes32 s               // 签名参数 s  
) external
```

2.2 作用

允许用户通过**离线签名**的方式授权代币给某个地址使用, 无需发送 `approve` 交易。

2.3 关键逻辑

Step 1: 过期检查

```
● ● ●  
require(deadline >= block.timestamp, 'UniswapV2: EXPIRED');
```

Step 2: 构造签名消息摘要

```
● ● ●  
bytes32 digest = keccak256(  
    abi.encodePacked(  
        '\x19\x01',           // EIP-712 固定前缀  
        DOMAIN_SEPARATOR,    // 域分隔符（防跨链/跨合约重放）  
        keccak256(abi.encode(  
            PERMIT_TYPEHASH,   // 结构化类型哈希  
            owner,             //  
            spender,           //  
            value,              //  
            nonces[owner]++,    // 使用后自增  
            deadline  
        ))  
    )  
)
```

Step 3: 签名验证



```
address recoveredAddress = ecrecover(digest, v, r, s);
require(recoveredAddress != address(0) && recoveredAddress == owner, 'UniswapV2: INVALID_SIGNATURE');
```

Step 4: 执行授权



```
_approve(owner, spender, value);
```

2.4 工作流程图

流程图上半部分：三大角色交互


角色	核心操作
用户 (Alice)	① 构造签名消息 → ② 私钥离线签名生成 v,r,s
中继者/DApp	③ 接收签名数据 → ④ 调用 permit() 并支付 Gas
智能合约	⑤ 验证签名 → ⑥ 执行授权

EIP-2612 Permit 无 Gas 授权流程图

UniswapV2ERC20.sol - 离线签名授权机制



详细数据流转



• 用户操作 (离线)

• 中继者操作 (支付Gas)

• 合约验证 (链上)

• 最终状态变更

核心优势: 用户无需 ETH, 一次签名完成授权

流程图下半部分：详细数据流转

1. **EIP-712 签名消息结构 :** \x19\x01 + DOMAIN_SEPARATOR + structHash

2. **签名生成 :** digest → ECDSA 签名 → v, r, s

3. 链上验证：deadline 检查 → 重建 digest → ecrecover → 地址比对

4. 执行结果：allowance 更新 + nonce 自增



三、DOMAIN_SEPARATOR 和 PERMIT_TYPEHASH 的作用

3.1 DOMAIN_SEPARATOR (域分隔符)

构造方式：

```
DOMAIN_SEPARATOR = keccak256(
    abi.encode(
        keccak256('EIP712Domain(string name,string version,uint256 chainId,address verifyingContract)'),
        keccak256(bytes(name)),           // "Uniswap V2"
        keccak256(bytes('1')),          // 版本 "1"
        chainId,                      // 链 ID
        address(this)                 // 合约地址
    )
);
```

作用：唯一标识签名的上下文环境

字段	防护目的
name	区分不同协议
version	区分同一协议的不同版本
chainId	防止跨链重放攻击
verifyingContract	防止跨合约重放攻击

3.2 PERMIT_TYPEHASH (类型哈希)

- 来源及生成方式前面在变量说明的地方已经解释过，此处不再重复。

```
bytes32 public constant PERMIT_TYPEHASH = 0x6e71edae12b1b97f4d1f60370fef10105fa2faae0126114a169c64845d6126c9;
// = keccak256("Permit(address owner,address spender,uint256 value,uint256 nonce,uint256 deadline)")
```

作用：

- 定义签名消息的结构类型

- 确保签名内容的格式一致性
- 用户钱包可据此显示可读的签名内容（而非盲签）

四、ecrecover 签名验证

4.1 函数原型



```
function ecrecover(bytes32 hash, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) returns (address)
```

4.2 参数说明

参数	说明
hash	被签名的消息摘要（32字节）
v	恢复标识符（27 或 28）
r	签名的前32字节
s	签名的后32字节
返回值	签名者的地址（失败返回 address(0)）

4.3 验证逻辑



```
address recoveredAddress = ecrecover(digest, v, r, s);
require(recoveredAddress != address(0) && recoveredAddress == owner, 'UniswapV2: INVALID_SIGNATURE');
```

- 检查1: != address(0) — 签名格式有效
- 检查2: == owner — 签名者确实是声明的 owner

五、疑问解答

Q1: 为什么需要 nonce?

答: 防止签名重放攻击



```
nonces[owner]++ // 每次使用后自增
```

- 每个地址维护独立的 nonce 计数器
- 同一签名只能使用一次
- 攻击者无法重复提交已使用的签名

场景示例:



签名1: nonce=0, value=100 → 使用后 nonce 变为 1
攻击者重放签名1 → 失败, 因为当前 nonce=1, 不匹配

Q2: 为什么需要 deadline?

答: 限制签名有效期



```
require(deadline >= block.timestamp, 'UniswapV2: EXPIRED');
```

- 防止旧签名被无限期使用
- 用户可控制授权的时间窗口
- 即使签名泄露, 过期后也无法使用

Q3: permit() 和 approve() 有什么区别?

对比项	approve()	permit()
交易发起者	必须是 owner 本人	任何人 (中继者)
Gas 支付	owner 支付	调用者支付
需要 ETH	是	否 (owner 无需 ETH)
交互次数	2次 (approve + 操作)	1次 (permit + 操作可合并)
用户体验	需要两次签名确认	一次离线签名

六、验证问题答案

✓ Q1: permit 相比 approve 有什么优势?

- 无需 Gas**: 用户无需持有 ETH 即可授权
- 更好的 UX**: 一次签名完成授权+操作 (如 Router 的 `removeLiquidityWithPermit`)
- 元交易支持**: 第三方可代付 Gas (Gasless Transaction)
- 减少交易数**: 从 2 笔交易 (approve + swap) 减少为 1 笔

✓ Q2: 为什么需要 nonce?

核心目的: 防止签名重放攻击



攻击场景 (无 nonce):

- Alice 签名授权 100 UNI-V2 给 Bob
- Bob 提交签名, 获得授权
- Bob 再次提交同一签名 → 又获得 100 授权 ✗

有 nonce 保护:

- Alice 签名 (nonce=0) 授权 100
- Bob 提交, nonce 变为 1
- Bob 重放签名 (nonce=0) → 失败 ✓

✓ Q3: DOMAIN_SEPARATOR 如何防止跨链重放攻击?

机制：将 chainId 编码进签名消息

```
● ● ●  
DOMAIN_SEPARATOR = keccak256(abi.encode(  
    ...,  
    chainId,           // 关键：链 ID  
    address(this)      // 合约地址  
));
```

防护原理：

```
● ● ●  
以太坊主网签名: chainId = 1  
攻击者在 BSC 重放: chainId = 56  
  
BSC 上的 DOMAIN_SEPARATOR 不同  
→ 计算出的 digest 不同  
→ ecrecover 恢复出的地址 ≠ owner  
→ 验证失败 ✅
```

同理防止跨合约重放：

- 不同合约的 `address(this)` 不同
- 即使同一链上，签名也无法在其他合约使用

七、核心知识点总结

