#### Mac安装docker:

下载Docker.dmg, 地址: <a href="https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg">https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg</a>, 然后进行安装。

# Ubuntu安装 docker-ce:

- 1) sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io
- 2) sudo apt-get update
- 3) sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common
- 4) curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
- 5) sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable"
- 6) sudo apt-get update
- 7) sudo apt-get install docker-ce

#### centOS安装docker-ce:

- 1) sudo yum update
- 2) sudo yum remove docker docker-common docker-selinux docker-engine
- 3) sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
- 4) sudo yum install docker-ce

### Mac保存docker的image的位置:

/Users/{YourUserName}/Library/Containers/com.docker.docker/Data/com.docker.driver.amd64-linux/Docker.qcow2

### sshfs设置:

sshfs是基于fuse构建的ssh文件系统客户端程序,通过它远程主机的配置无需作任何改变,就可以透过SSH协议来挂载远程文件系统了,非常方便及安全。 在 https://osxfuse.github.io 上下载FUSE for macOS 和 SSHFS , 并安装。

命令: sshfs {远程用户名}@{远程计算机地址}:{远程文件目录} {本地文件目录}

如: sshfs username@192.168.31.86:/home/username/sshfiles ~/remote

## 常见命令:

• 运行容器

docker run hello-world

• 显示本地镜像

docker images

• 获取镜像

docker pull ubuntu:12.04

• 创建一个容器,并让其运行bash

docker run -t -i ubuntu:12.04 /bin/bash

说明:-i:表示以"交互模式"运行容器-t:表示容器启动后会进入其命令行。

• 利用DocFile来创建镜像

mkdir sinatracd sinatra/touch Dockerfilevim Dockerfiledocker build -t="ouruser/sinatra:v2".

• 运行容器

docker start [stop | restart] xxx

• 异出容器

docker ps -adocker save -o ubuntu.tar.gz ubuntu:14.04

(保存的是所有这个镜像的版本记录,包括一些历史数据.)

docker export pid > ./ubuntu.tar.gz

(导出的是容器当前所用的镜像内容)

• 导入容器

docker load < /tmp/mynewimage.tar

(docker save 的逆操作)

cat ubuntu.tar | docker import - test/ubuntu:v1.0

(export 的逆操作)

删除容器

docker stop xxxdocker rm xxx

说明: docker 的文件是放在 /var/lib/docker/containers/ 中的。

• 保存镜像

docker commit xxx abc

说明: 这里保存成一个名叫 abc 的镜像, 镜像名称中只允许出现小写字母和数字。

• 删除镜像

docker rmi abc

• 获取镜像历史

docker history abcdocker images --tree

(查看所有镜像的历史过程)

说明:只能对本地存在的 docker 镜像执行这个命令。

• 杀死一个或多个指定容器进程

docker kill container

说明: -s "KILL" 自定义发送至容器的信号。

• 查看一个正在运行容器进程

docker top container

说明: 也支持 ps 命令参数。

• 暂停某一容器的所有进程

docker pause container

• 恢复某一容器的所有进程

docker unpause container

• 标记本地镜像,将其归入某一仓库

docker tag image name

说明: -f 覆盖已有标记。

• 获取容器运行时的输出日志

docker logs container

• docker attach

docker run -itd ubuntu:14.04 /bin/bashdocker attach 44fc0f0582d9

说明: docker attach可以attach到一个已经运行的容器的stdin,然后进行命令执行的动作。但是需要注意的是,如果从这个stdin中exit,会导致容器的停止。

• docker exec

docker exec -i name /bin/sh

只用-i时,由于没有分配伪终端,看起来像pipe执行一样。但是执行结果、命令返回值都可以正确获取。

docker exec -it name /bin/sh

使用-it时,则和我们平常操作console界面类似。而且也不会像attach方式因为退出,导致整个容器退出。

docker exec -t name /bin/sh

如果只使用-t参数,则可以看到一个console窗口,但是执行命令会发现由于没有获得stdin的输出,无法看到命令执行情况。

docker exec -d name /bin/sh a.sh

在后台执行一个进程。可以看出,如果一个命令需要长时间进程,使用-d参数 会很快返回。程序在后台运行。

• 分层级显示一个镜像或容器的信息

docker inspect 465c60612e5c