Uncle小说 离线低配版 · 使用说明书（目标机 DTPC953）

> 版本：v5.0.44 离线低配版（基于官方 5.0.44 + 增强补丁制作） 适用系统：Windows 10 1809 x64（目标机 DTPC953：ASUS PN40 / Celeron J4005 / 4GB / 无独显 / 无声卡） 安装位置：`%LOCALAPPDATA%\Programs\UncleNovel`（当前用户目录，**无需管理员权限、无需另装 Java、无需联网**）
> 配套文档：目标设备适配报告.md ｜ 离线部署指南.md

---

1. 这个版本有什么不同

特性	本版做法	对使用的影响
可离线安装运行	安装包内嵌 Java 运行时与全部程序文件	断网也能装、能读本地 TXT
低配优化	JVM 收紧、软件渲染、关动画/阴影、下载线程降为 1	启动与翻页比普通电脑慢一些，但更省内存、不卡死
离线/联网感知	后台检测网络，标题加「（离线）」，联网功能点击有统一提示	断网时不会长时间转圈/报错
全局老板键	默认 `Alt+U`，完整版与本地 TXT 快速阅读都有效	一键隐藏全部窗口，再按恢复
无 GPU 适配	强制软件渲染（`prism.order=sw`）	首次打开可能有短暂白屏，属正常
无声卡适配	朗读/有声播放入口先检测音频设备	点了会提示「音频不可用」，不报错

---

2. 安装（离线、免管理员）

1. 把 `Uncle小说-离线低配版-DTPC953.zip` 拷到目标机（U 盘或网盘），**解压到本地盘纯英文路径**（例如 `D:\Uncle离线版`）。 - 不要直接双击压缩包里的程序运行；不要解压到 `C:\Program Files` 或网络盘。
2. 双击解压目录里的 `安装到本机.bat`，等待出现多条 `[OK]`（正常安装约 10 条；快捷方式会因**桌面**和**开始菜单**各建一套而重复出现）。
3. 安装成功的标志（文案以脚本实际输出为准）：

#	预期输出	含义
1	`[OK] 程序文件已复制到: ...\UncleNovel`	程序与内嵌运行时已复制完成
2	`[OK] 已生成目标机调优配置: ...\conf\conf.json`	已写入低配档默认设置（字号/行距/关动画等）
3	`[OK] 完整版快捷方式: ...\Uncle小说.lnk`	桌面与开始菜单出现「Uncle小说」（约 2 条）
4	`[OK] 本地TXT快速阅读快捷方式: ...\Uncle小说 · 本地TXT快速阅读.lnk`	快速阅读入口（约 2 条）
5	`[OK] 已加入右键『发送到』菜单: ...\SendTo\Uncle小说快速阅读.lnk`	右键 TXT 可直接"发送到"本软件
6	`[OK] 目标机环境自检脚本已放入安装目录`	安装目录出现 `目标机环境自检.ps1`
7	`[OK] 离线/老板键说明已放入安装目录`	说明文件已就位
8	`[OK] 卸载脚本与使用说明已放入安装目录`	可正常卸载

4. 覆盖安装（升级）时：程序文件会更新，**`conf\core.db`（书架）与 `conf\conf.json`（设置）会保留**；仍建议先备份整个 `conf\` 目录。
5. 若脚本提示复制失败：检查磁盘空间、是否被杀毒软件拦截、压缩包是否解压完整。

---

3. 两种启动方式

3.1 完整功能版：桌面「Uncle小说」

用于书架管理、书源搜索、解析下载、听书等完整界面。联网功能需要网络；离线时仍可看书架与已下载/导入的书。

3.2 本地 TXT 快速阅读（离线首选）：桌面「Uncle小说 • 本地TXT快速阅读」

打开本机 TXT 即读，不需要联网。三种打开方式：

方式	操作
文件选择框	双击桌面「Uncle小说 · 本地TXT快速阅读」→ 在文件选择框里选 TXT（标题「选择要阅读的 TXT 文件」）
拖拽	把 TXT 文件直接拖到安装目录下的 `本地TXT快速阅读.bat` 上（或拖到该快捷方式图标上）
右键发送到	右键 TXT 文件 → 发送到 → 「Uncle小说快速阅读」

打开过程：识别编码（UTF-8 / GBK / GB18030）→ 识别章节（支持 `第X章`、`=== 标题 ===`、《书名》第X章 等；识别不到按每 10KB 虚拟分章）→ 后台建章节索引（大文件首次较慢）→ 进入阅读器。

---

4. 阅读器操作

操作	方式
翻下一页 / 上一页	键盘 `→` / `←`；或点击页面右侧 3/4 区域 / 左侧 1/4 区域
打开章节目录	点击页面**最左侧边缘**（约 2% 宽）；或点顶部目录按钮
调整阅读效果	阅读页「设置」面板：字体、字号、行距、页面宽度、对齐、简繁互转、主题背景、翻页动画
标题栏分页信息	形如 `书名 · 章节名（第 2/7 页 · 章 1/331）`；离线时末尾追加 `· 离线`
阅读进度	自动保存；下次打开回到上次章节/页
书架	用快速阅读打开过的书会自动进入「小说书架」（完整版可见）；首次打开会按书名生成封面

> 本版默认档：阅读窗口 1120×760、字号 22、行距 0.25、关闭翻页动画与页面阴影（可在设置面板按喜好微调，但低配机不建议重新开动画）。

---

5. 老板键（隐藏 / 恢复）

默认热键： `Alt+U`（可在完整版设置里改，见 5.3）。两种启动模式都有效：

- 完整版：按 `Alt+U` → 隐藏全部窗口，**任务栏与托盘图标一起消失**；再按 `Alt+U` → 全部窗口恢复并回到前台。
- 本地 TXT 快速阅读：按 `Alt+U` → 隐藏阅读窗口；再按 `Alt+U` → 恢复。该模式**没有托盘图标**，隐藏后只能靠热键恢复。
- 隐藏期间应用不退出、阅读进度不丢；启动画面会提示「离线可用 · 老板键 alt U 隐藏/恢复」。

5.1 重要提示（无托盘时）

> **快速阅读模式没有托盘/任务栏入口，隐藏后唯一恢复方式就是再按一次老板键。** 因此请务必记住快捷键；若热键被其他软件占用，请先改键再使用隐藏功能。

5.2 若按了没反应 / 找不到窗口

1. 先确认不是输入法/远程工具占用组合键（换一个组合键试试）。
2. 恢复窗口：再按一次 `Alt+U`（若已隐藏）。
3. 实在无法恢复时，可在任务管理器结束 `javaw.exe` / `Uncle小说.exe` 后重新打开（阅读进度已自动保存，但**不建议把强杀当常规操作**）。
4. 程序启动日志 `logs\log-system.log` 中会记录「老板键已注册: …」或「老板键注册失败」，可据此判断。

5.3 修改老板键

模式	修改方法
完整版	左侧边栏「设置」→「软件设置」→「热键设置」→「老板键」输入框：点输入框后直接按新组合键（如 `Ctrl+Alt+H`），显示「快捷键修改成功」即生效；按 `Backspace` 可清除。下方还有「启用全局快捷键」勾选框（切换后若老板键失效，重启程序即可恢复；**待 Lead 实测确认**）
快速阅读模式	用记事本打开安装目录 `conf\conf.json`，把 `hotkey.globalBossKey` 的值改为新组合（如 `"alt H"`），保存后重新启动快速阅读窗口生效

> 修改后建议重启一次程序确认；若新组合键与系统/其他软件冲突，程序会回退默认 `alt U`（**待 Lead 实测确认**回退细节）。

---

6. 离线 / 联网

6.1 怎么判断当前状态

位置	在线	离线
完整版主窗口标题	`Uncle小说`	`Uncle小说（离线）`
快速阅读窗口标题	`Uncle小说 · 本地TXT快速阅读`	`Uncle小说 · 本地TXT快速阅读（离线）`
阅读器标题	`书名 · 章节名（第 x/y 页 · 章 n/m）`	同上，末尾追加 `· 离线`

后台每 15 秒（离线时）/60 秒（在线时）自动复检一次，不阻塞界面；状态变化时右下角会弹 Toast 提示。若启动瞬间就已判定为离线（探测很快失败且窗口尚未显示），可能不会重复弹「离线模式」Toast，此时以标题的「（离线）」和点击联网功能时的提示框为准（**待 Lead 实测确认**）。

6.2 点了联网功能会看到什么

离线时点击「搜索小说」（书源搜索）、「全网搜书」、「寻找有声」、「解析下载」、下载任务的开始/续传、有声小说播放、阅读器「朗读」、书源网络导入、搜索/更换封面等功能，会弹出统一提示框：

- 标题：**离线模式**；副标题：「功能名」需要网络连接
- 正文说明：当前未检测到可用网络（本机为间歇联网环境）；**可继续使用**：本地 TXT 快速阅读 / 导入本地小说 / 书架与阅读进度；网络恢复后在线功能自动启用，无需重启
- 按钮：**「重试联网」**（后台重新探测，结果用 Toast 提示）、**「继续离线」**（关闭提示）

6.3 联网恢复后

- 网络恢复后自动切回在线：标题去掉「（离线）」，并用 Toast 提示「网络已恢复，在线功能已启用」，无需重启。
- 也可以点提示框里的「重试联网」立即复测：成功提示「网络已连接，在线功能已恢复」；失败提示「仍未检测到网络，本地阅读不受影响」。
- 离线期间的差异行为：书架自动更新、封面网络下载、软件更新检查、使用数据上报都会跳过（均为正常设计）。

6.4 联网功能与本地功能对照

需要网络	本地随时可用
「搜索小说」（书源搜索）、「全网搜书」、「寻找有声」、「解析下载」、下载任务	本地 TXT 快速阅读
有声播放、TTS 朗读（另需音频设备）	导入本地小说、书架阅读、阅读进度
书籍自动更新、搜索/更换封面、书源网络导入	阅读设置、主题、简繁互转、卸载

---

7. 无声卡 / 无 GPU 时的表现

场景	你会看到	说明
点阅读器「朗读」/「播放」	弹框「音频不可用」：`「朗读」需要音频设备`；正文说明未检测到音频设备；按钮「知道了」	目标机无可用音频输出设备（未装声卡驱动）。**本地阅读、书架、下载都不受影响**，不会弹异常堆栈
点有声小说播放	同样给出音频/网络提示	目标机无声卡，有声播放不可用属预期
首次启动 / 打开窗口	可能有 1–3 秒白屏后出现界面	无显卡驱动，已强制软件渲染（软渲染比硬件加速慢，属正常）
翻页 / 拖动窗口	略慢、无阴影动画	已关闭阴影与翻页动画以换流畅度
文字清晰度	关闭了 LCD 次像素渲染，个别字号下边缘略软	可在阅读设置里换字号/换主题改善观感

---

8. 数据与备份

- 所有数据都在**安装目录内**：`conf\`（`conf.json` 设置、`core.db` 书架/书源）、`downloads\`（下载的书）、`caches\`（章节索引、封面、TTS 缓存）、`logs\`（日志）、`backup\`。
- **备份** = 直接复制整个安装目录；**迁移** = 整目录拷走（快捷方式需重建或改路径）。
- 不要从其它目录直接运行 `Uncle小说.exe`，否则会在那个目录生成一套新数据（书架/设置看起来"丢失"）。
- 升级覆盖安装会保留 `conf\core.db` 与 `conf\conf.json`，但升级前仍建议先备份 `conf\`。

---

9. 卸载

运行安装目录下的 `卸载.bat`（或解压包内的同名脚本），按提示确认两次：

1. 「确认卸载 Uncle小说」→ 选 `Y`：删除桌面/开始菜单快捷方式与右键"发送到"项（脚本对每个删除项打印 `[OK] 已删除 …`）。
2. 「是否同时删除安装目录（含书架/设置/下载，不可恢复）」→ 选 `Y` 才会删除安装目录；选 `N` 只卸快捷方式、保留数据。

> 删除安装目录前请先备份 `conf\core.db`（书架）、`conf\conf.json`（设置）与 `downloads\`（下载的

> 书）。若提示"部分文件被占用"，请先退出软件再手动删除。

---

10. 常见问题（FAQ）

问题	处理
双击图标没反应	先结束任务管理器里的 `Uncle小说.exe` / `javaw.exe`（程序单实例）再试；仍不行看 `logs\log-error.log`
启动慢、先白屏	目标机无 GPU 驱动，软件渲染较慢；首次 1–3 秒白屏正常，第二次启动更快
老板键按了没反应	组合键被占用/输入法拦截；按 5.3 改键后重启；查 `logs\log-system.log` 中「老板键已注册」
隐藏后找不到窗口	再按一次老板键恢复；快速阅读模式无托盘，只能靠热键
一直显示「（离线）」	确认网络是否连通；域网可能需代理；点联网功能→「重试联网」，或等 15–60 秒自动复检
网络已恢复但仍提示离线	点「重试联网」，或等待在线复检；仍不行请让维护人员查代理/防火墙
点朗读提示「音频不可用」	目标机无声卡，正常现象；阅读/下载不受影响
朗读/播放没有声音	同上（无音频设备），不是软件故障
提示字体加载失败 / 中文界面异常	安装目录含中文或空格；把整个目录移到纯英文路径后重开
书架或设置"丢失"	确认从快捷方式启动（起始位置=安装目录）；不要从别处运行 exe
章节数偏少/偏多	取决于 TXT 内章节标题格式；识别不到时会按 10KB 虚拟分章，仍可正常阅读
打开 TXT 乱码	程序自动识别 UTF-8/GBK/GB18030；仍乱码请保留样本文件反馈
安装脚本一闪而过/失败	检查是否被杀毒软件拦截、磁盘空间是否足够、压缩包是否解压完整
覆盖安装会不会丢书	不会丢 `conf\core.db` / `conf\conf.json`；但升级前仍请备份 `conf\`
联网功能一点就弹提示	当前离线（预期行为）；恢复网络后自动可用
网页搜索页打不开	需联网且受目标机网络环境限制；离线时不可用属正常
想彻底删除	先备份数据，再执行 `卸载.bat` 并手动删除安装目录

---

11. 版本与校验

项目	说明
交付压缩包	`Uncle小说-离线低配版-DTPC953.zip`
SHA256	见 `../交付/SHA256.txt`（打包后更新）
基础版本	官方 uncle-novel v5.0.44（MIT，上游已停更；本版只做离线/低配适配，不改联网业务逻辑）
合规提示	书源与下载内容来自第三方网站，可能失效或涉及版权，请按单位规定使用

---

12. 验证状态（待 Lead 实测确认）

项目	当前状态
安装约 10 条 `[OK]` 与快捷方式生成	待 Lead 实测确认
完整版/快速阅读启动与显示	待 Lead 实测确认（本机模拟截图：`../截图/离线模式/完整版/01-启动后.png`、`../截图/离线模式/QuickApp/01-启动后.png`）
离线标题、离线提示框、恢复 Toast	待 Lead 实测确认
老板键（完整版 / 快速阅读）	待 Lead 实测确认
无声卡「音频不可用」提示框	待 Lead 实测确认
修改老板键流程（设置页 / conf.json）	待 Lead 实测确认
首次启动耗时 / 内存占用	待 Lead 实测确认

> 相关截图将归档到：`../截图/离线模式/`、`../截图/老板键/`、`../截图/低配运行/`、`../截图/安装验证/`（文件名 `NN-说明.png`，以 Lead 最终归档为准；本机模拟已生成 `../截图/离线模式/完整版/01-启动后.png` 与 `../截图/离线模式/QuickApp/01-启动后.png`）。

附：Lead 实测回填（2026-10-30）

> 环境：开发机 Windows 11 / i5-1135G7 / 16GB（目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，本机数据仅作量级参考）。 全部测试使用目标档 JVM 参数：`-Xmx512m`（快速阅读 448m）、`-XX:+UseSerialGC`、`-Dprism.order=sw`、`-Duncle.target.profile=true`。

1. UI/功能证据（截图见任务目录 `截图/`）


项	结果	证据
完整版离线标题	✅ 标题栏显示「Uncle小说（离线）」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-1410x990.png`
离线拦截弹窗（书源搜索）	✅ 标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-712x411.png`；日志「离线提示框已弹出: 书源搜索」
快速阅读离线标题	✅ 阅读器标题尾部显示「· 离线」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-1680x1140.png`
无声卡朗读提示	✅ 「音频不可用 / 「朗读」需要音频设备 / 知道了」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-652x284.png`；日志「音频提示框已弹出: 朗读」
老板键（快速阅读/完整版）	✅ Alt+U 隐藏后无可见窗口，再按恢复；完整版连托盘一起隐藏	日志「老板键：已隐藏 1 个窗口」「老板键：已恢复窗口」；`截图\离线模式\完整版\03-老板键恢复后.png`
间歇联网自动恢复	✅ 本机起本地 HTTP 服务模拟网络恢复：日志 `CHECKING -> OFFLINE` → `OFFLINE -> ONLINE`，标题从「（离线）」恢复为「Uncle小说」	`截图\音频与恢复\联网前-1410x990.png`、`联网恢复后-1410x990.png`
安装端到端	✅ 全新/覆盖安装退出码 0，输出 **10 条 [OK]**（含自检/离线说明落位）	安装输出记录；`测试\目标机自检报告-安装后本机示例.txt`
安装后配置	✅ 字号 22、窗口 1120×760、动画/阴影关闭、下载单线程；vmoptions 含 `-Xmx512m`、`prism.order=sw`、`uncle.target.profile=true`	`conf\conf.json`、`conf\launcher.vmoptions`
低配基准（本机）	快速阅读：窗口 **1.23s** / RSS **258MB**；完整版：窗口 **3.58s** / RSS **525MB**；章节索引 18ms（331 章，缓存）	`测试\低配基准-本机测量.json`
交付 zip	121.2 MB / 224 条目，SHA256 见 `交付\SHA256.txt`	`交付\SHA256.txt`

2. 已知限制（如实说明）

- 本机数据不代表 DTPC953 实测；目标机首次数据请用包内 `benchmark.ps1` 采样并回填本表。
- 目标机无显卡驱动 → 已强制软件渲染，界面可能略慢；无音频设备 → 朗读/有声播放弹提示，本地阅读不受影响。
- 老板键默认 `Alt+U`；完整版设置页关闭「启用全局快捷键」会停用，重新勾选即恢复（已修复原实现不重注册的问题）。
- 阅读窗口实际为 1120×760（部分早期文档写 1100×760，以本节为准）；`launcher.vmoptions` 含 `-Djava.net.useSystemProxies=true`（离线无害）。

附：关键验收截图（内嵌）


> 以下截图均由本机模拟目标档参数实测生成（Windows 11 开发机，i5-1135G7/16GB；目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，界面同样按此逻辑显示）。




完整版离线标题：窗口标题显示「Uncle小说（离线）」




离线拦截弹窗：标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」




本地TXT快速阅读：阅读器标题尾部显示「· 离线」，字号 22 / 窗口 1120×760




无声卡提示：「音频不可用 | 「朗读」需要音频设备」



老板键 Alt+U：隐藏全部窗口后再按一次恢复（完整版与快速阅读均支持）



间歇联网模拟：网络未连通时的离线状态（标题含「离线」）



网络恢复后：软件自动切回在线状态，标题恢复为「Uncle小说」，无需重启