
#### 为什么要看源码:

- 1、提升技术功底: 学习源码里的优秀设计思想,比如一些疑难问题的解决思路,还有一些优秀的设计模式,整体提升自己的技术功底
- 2、**深度掌握技术框架**:源码看多了,对于一个新技术或框架的掌握速度会有大幅提升,看下框架demo大致就能知道底层的实现,技术框架更新再快也不怕
- 3、快速定位线上问题:遇到线上问题,特别是框架源码里的问题(比如bug),能够快速定位,这就是相比其他没看过源码的人的优势
- 4、对面试大有裨益:面试一线互联网公司对于框架技术一般都会问到源码级别的实现
- 5、知其然知其所以然:对技术有追求的人必做之事,使用了一个好的框架,很想知道底层是如何实现的
- 6、拥抱开源社区:参与到开源项目的研发,结识更多大牛,积累更多优质人脉

#### 看源码方法(凭经验去猜):


- 1、先使用: 先看官方文档快速掌握框架的基本使用
- 2、**抓主线**:找一个demo入手,顺藤摸瓜快速静态看一遍框架的主线源码(**抓大放小**),画出源码主流程图,切勿一开始就陷入源码的细枝末节,否则会把自己绕晕
- 3、**画图做笔记**: 总结框架的一些核心功能点,从这些功能点入手深入到源码的细节,**边看源码边画源码走向图**,并对关键源码的理解做笔记,把源码里的闪光点都记录下来,后续借鉴到工作项目中,理解能力强的可以直接看静态源码,也可以边看源码边debug源码执行过程,观察一些关键变量的值
- 4、整合总结: 所有功能点的源码都分析完后,回到主流程图再梳理一遍,争取把自己画的所有图都在脑袋里做一个整合

## Netty线程模型图



# Netty线程模型源码剖析图

图链接: https://www.processon.com/view/link/5dee0943e4b079080a26c2ac



# Netty高并发高性能架构设计精髓

- 主从Reactor线程模型
- NIO多路复用非阻塞
- 无锁串行化设计思想
- 支持高性能序列化协议
- 零拷贝(直接内存的使用)
- ByteBuf内存池设计
- 灵活的TCP参数配置能力
- 并发优化

## 无锁串行化设计思想


在大多数场景下,并行多线程处理可以提升系统的并发性能。但是,如果对于共享资源的并发访问处理不当,会带来严重的锁竞争,这最终会导致性能的下降。为了尽可能的避免锁竞争带来的性能损耗,可以通过串行化设计,即消息的处理尽可能在同一个线程内完成,期间不进行线程切换,这样就避免了多线程竞争和同步锁。NIO的多路复用就是一种无锁串行化的设计思想(理解下Redis和Netty的线程模型)为了尽可能提升性能,Netty采用了串行无锁化设计,在IO线程内部进行串行操作,避免多线程竞争导致的性能下降。表面上看,串行化设计似乎CPU利用率不高,并发程度不够。但是,通过调整NIO线程池的线程参数,可以同时启动多个串行化的线程并行运行,这种局部

无锁化的串行线程设计相比一个队列-多个工作线程模型性能更优。

Netty的NioEventLoop读取到消息之后,直接调用ChannelPipeline的fireChannelRead(Object msg),只要用户不主动切换线程,一直会由NioEventLoop调用到用户的Handler,期间不进行线程切换,这种串行化处理方式避免了多线程操作导致的锁的竞争,从性能角度看是最优的。

#### 直接内存

直接内存(Direct Memory)并不是虚拟机运行时数据区的一部分,也不是Java虚拟机规范中定义的内存区域,某些情况下这部分内存也会被频繁地使用,而且也可能导致OutOfMemoryError异常出现。Java里用DirectByteBuffer可以分配一块直接内存(堆外内存),元空间对应的内存也叫作直接内存,它们对应的都是机器的物理内存。



```
1 /**
2 * 直接内存与堆内存的区别
4 public class DirectMemoryTest {
6 public static void heapAccess() {
7 long startTime = System.currentTimeMillis();
8 //分配堆内存
9 ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(1000);
10 for (int i = 0; i < 100000; i++) {
11 for (int j = 0; j < 200; j++) {
12 buffer.putInt(j);
13 }
14 buffer.flip();
15 for (int j = 0; j < 200; j++) {
buffer.getInt();
17 }
buffer.clear();
19 }
20 long endTime = System.currentTimeMillis();
21 System.out.println("堆内存访问:" + (endTime - startTime) + "ms");
22 }
24 public static void directAccess() {
25 long startTime = System.currentTimeMillis();
26 //分配直接内存
27 ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(1000);
28 for (int i = 0; i < 100000; i++) {
29 for (int j = 0; j < 200; j++) {
30 buffer.putInt(j);
31 }
32 buffer.flip();
33 for (int j = 0; j < 200; j++) {
34 buffer.getInt();
35 }
36 buffer.clear();
38 long endTime = System.currentTimeMillis();
```

```
39 System.out.println("直接内存访问:" + (endTime - startTime) + "ms");
40 }
41
42  public static void heapAllocate() {
43 long startTime = System.currentTimeMillis();
44 for (int i = 0; i < 100000; i++) {
45 ByteBuffer.allocate(100);
46 }
47 long endTime = System.currentTimeMillis();
48 System.out.println("堆内存申请:" + (endTime - startTime) + "ms");
49 }
50
51 public static void directAllocate() {
52 long startTime = System.currentTimeMillis();
53 for (int i = 0; i < 100000; i++) {
54 ByteBuffer.allocateDirect(100);
55 }
56 long endTime = System.currentTimeMillis();
57 System.out.println("直接内存申请:" + (endTime - startTime) + "ms");
58 }
59
60 public static void main(String args[]) {
61 for (int i = 0; i < 10; i++) {
62 heapAccess();
63 directAccess();
64 }
65
66 System.out.println();
67
68 for (int i = 0; i < 10; i++) {
69 heapAllocate();
70 directAllocate();
71 }
73 }
74
75 运行结果:
76 堆内存访问: 44ms
77 直接内存访问: 29ms
78 堆内存访问:33ms
79 直接内存访问:19ms
80 堆内存访问:55ms
81 直接内存访问:38ms
82 堆内存访问: 39ms
83 直接内存访问: 20ms
84 堆内存访问: 38ms
85 直接内存访问:18ms
86 堆内存访问: 36ms
87 直接内存访问:19ms
88 堆内存访问: 34ms
89 直接内存访问: 19ms
90 堆内存访问:40ms
91 直接内存访问: 20ms
92 堆内存访问: 37ms
93 直接内存访问: 24ms
94 堆内存访问:59ms
95 直接内存访问: 25ms
97 堆内存申请:11ms
98 直接内存申请:36ms
99 堆内存申请:13ms
```

```
100 直接内存申请:52ms
101 堆内存申请:62ms
102 直接内存申请:40ms
103 堆内存申请: 2ms
104 直接内存申请: 37ms
105 堆内存申请:1ms
106 直接内存申请:81ms
107 堆内存申请: 2ms
108 直接内存申请:23ms
109 堆内存申请:1ms
110 直接内存申请:31ms
111 堆内存申请: 2ms
112 直接内存申请:32ms
113 堆内存申请: 7ms
114 直接内存申请:41ms
115 堆内存申请:8ms
116 直接内存申请: 142ms
```

从程序运行结果看出直接内存申请较慢,但访问效率高。在java虚拟机实现上,本地IO一般会直接操作直接内存(直接内存=>系统调用=>硬盘/网卡),而非直接内存则需要二次拷贝(堆内存=>直接内存=>系统调用=>硬盘/网卡)。

# 直接内存分配源码分析:

```
public static ByteBuffer allocateDirect(int capacity) {
2 return new DirectByteBuffer(capacity);
3 }
4
5
6 DirectByteBuffer(int cap) { // package-private
7 super(-1, 0, cap, cap);
8 boolean pa = VM.isDirectMemoryPageAligned();
9 int ps = Bits.pageSize();
10 long size = Math.max(1L, (long)cap + (pa ? ps : 0));
11 //判断是否有足够的直接内存空间分配,可通过-XX:MaxDirectMemorySize=<size>参数指定直接内存最大可分配空间,如果不指定默认为最
大堆内存大小,
12 //在分配直接内存时如果发现空间不够会显示调用System.gc()触发一次full gc回收掉一部分无用的直接内存的引用对象,同时直接内存也会
被释放掉
13 //如果释放完分配空间还是不够会抛出异常java.lang.OutOfMemoryError
14 Bits.reserveMemory(size, cap);
16 long base = 0;
17 try {
18 // 调用unsafe本地方法分配直接内存
19 base = unsafe.allocateMemory(size);
20 } catch (OutOfMemoryError x) {
21 // 分配失败,释放内存
22 Bits.unreserveMemory(size, cap);
23 throw x;
24 }
unsafe.setMemory(base, size, (byte) 0);
26 if (pa && (base % ps != 0)) {
27 // Round up to page boundary
28 address = base + ps - (base & (ps - 1));
29 } else {
30 address = base;
33 // 使用Cleaner机制注册内存回收处理函数,当直接内存引用对象被GC清理掉时,
34 // 会提前调用这里注册的释放直接内存的Deallocator线程对象的run方法
35 cleaner = Cleaner.create(this, new Deallocator(base, size, cap));
36 att = null;
37 }
```

```
38
40 // 申请一块本地内存。内存空间是未初始化的,其内容是无法预期的。
41 // 使用freeMemory释放内存,使用reallocateMemory修改内存大小
42 public native long allocateMemory(long bytes);
44 // openjdk8/hotspot/src/share/vm/prims/unsafe.cpp
45 UNSAFE_ENTRY(jlong, Unsafe_AllocateMemory(JNIEnv *env, jobject unsafe, jlong size))
46 UnsafeWrapper("Unsafe_AllocateMemory");
47 size t sz = (size t)size;
48 if (sz != (julong)size | | size < 0) {
49 THROW_0(vmSymbols::java_lang_IllegalArgumentException());
50 }
51 if (sz == 0) {
   return 0;
53 }
54    sz = round_to(sz, HeapWordSize);
55 // 调用os::malloc申请内存,内部使用malloc这个C标准库的函数申请内存
56  void* x = os::malloc(sz, mtInternal);
  if (x == NULL) {
58 THROW_0(vmSymbols::java_lang_OutOfMemoryError());
59 }
60 //Copy::fill_to_words((HeapWord*)x, sz / HeapWordSize);
61 return addr_to_java(x);
62 UNSAFE_END
```

#### 使用直接内存的优缺点:


### 优点:

- 不占用堆内存空间,减少了发生GC的可能
- java虚拟机实现上,本地IO会直接操作直接内存(直接内存=>系统调用=>硬盘/网卡),而非直接内存则需要二次拷贝(堆内存=>直接内存=>系统调用=>硬盘/网卡)

#### 缺点:

- 初始分配较慢
- 没有JVM直接帮助管理内存,容易发生内存溢出。为了避免一直没有FULL GC,最终导致直接内存把物理内存耗完。我们可以 指定直接内存的最大值,通过-XX:MaxDirectMemorySize来指定,当达到阈值的时候,调用system.gc来进行一次FULL GC,间 接把那些没有被使用的直接内存回收掉。

## Netty零拷贝



Netty的接收和发送ByteBuf采用DIRECT BUFFERS,使用堆外**直接内存**进行Socket读写,不需要进行字节缓冲区的二次拷贝。如果使用传统的JVM堆内存(HEAP BUFFERS)进行Socket读写,JVM会将堆内存Buffer拷贝一份到直接内存中,然后才能写入Socket中。JVM堆内存的数据是不能直接写入Socket中的。相比于堆外直接内存,消息在发送过程中多了一次缓冲区的内存拷贝。可以看下netty的读写源码,比如read源码NioByteUnsafe.read()

## ByteBuf内存池设计

随着JVM虚拟机和JIT即时编译技术的发展,对象的分配和回收是个非常轻量级的工作。但是对于缓冲区Buffer(相当于一个内存块),情况却稍有不同,特别是对于堆外直接内存的分配和回收,是一件耗时的操作。为了尽量重用缓冲区,Netty提供了基于ByteBuf内存池的缓冲区重用机制。需要的时候直接从池子里获取ByteBuf使用即可,使用完毕之后就重新放回到池子里去。下面我们一起看下Netty ByteBuf的实现:

```
▼ 🥝 🖆 Object (java.lang)
  ▼ 📲 🕨 ByteBuf (io.netty.buffer)
    ▼ 📵 🕆 AbstractByteBuf (io.netty.buffer)
      ► ( AbstractDerivedByteBuf (io.netty.buffer)
      ► ( AbstractDerivedByteBuf (io.netty.buffer)
      ▼ ( AbstractReferenceCountedByteBuf (io.netty.buffer)

    AbstractPooledDerivedByteBuf (io.netty.buffer)

    AbstractPooledDerivedByteBuf (io.netty.buffer)

    CompositeByteBuf (io.netty.buffer)

         CompositeByteBuf (io.netty.buffer)
         ReadOnlyByteBufferBuf (io.netty.buffer)

    ReadOnlyByteBufferBuf (io.netty.buffer)

         ► Cara UnpooledUnsafeDirectByteBuf (io.netty.buffer)

    FixedCompositeByteBuf (io.netty.buffer)

         TixedCompositeByteBuf (io.netty.buffer)
         ► Cara UnpooledDirectByteBuf (io.netty.buffer)
         PooledUnsafeDirectByteBuf (io.netty.buffer)
           ▶ @ • PooledUnsafeDirectByteBuf (io.netty.buffer)
            PooledHeapByteBuf (io.netty.buffer)
```

### 可以看下netty的读写源码里面用到的ByteBuf内存池,比如read源码NioByteUnsafe.read()

```
@Override
public ByteBuf directBuffer(int initialCapacity, int maxCapacity) {
    if (initialCapacity == 0 && maxCapacity == 0) {
        return emptyBuf;
    }
    validate(initialCapacity, maxCapacity);
    return newDirectBuffer(initialCapacity, maxCapacity);
}
```

继续看newDirectBuffer方法,我们发现它是一个抽象方法,由AbstractByteBufAllocator的子类负责具体实现,代码如下:

```
return newDirectBuffer(initialCapacity, maxCapacity);
Choose Implementation of AbstractByteBufAllocator.newDirectBu
PooledByteBufAllocator (io.netty.buffer)
Maven: io.netty:netty-al
UnpooledByteBufAllocator (io.netty.buffer)
Maven: io.netty:netty-al
```

代码跳转到PooledByteBufAllocator的newDirectBuffer方法,从Cache中获取内存区域PoolArena,调用它的allocate方法进行内存分配:

PoolArena的allocate方法如下:

```
PooledByteBuf<T> allocate(PoolThreadCache cache, int reqCapacity, int maxCapacity) {
    PooledByteBuf< > buf = newByteBuf(maxCapacity) = maxCapacity: 2147483647
    allocate(cache, buf, reqCapacity);
    return buf;
}
```

我们重点分析newByteBuf的实现,它同样是个抽象方法,由子类DirectArena和HeapArena来实现不同类型的缓冲区分配

我们这里使用的是直接内存,因此重点分析DirectArena的实现

```
@Override
protected PooledByteBuf<ByteBuffer> newByteBuf(int maxCapacity) {
    if (HAS_UNSAFE) {
        return PooledUnsafeDirectByteBuf.newInstance(maxCapacity);
    } else {
        return PooledDirectByteBuf.newInstance(maxCapacity);
    }
}
```

最终执行了PooledUnsafeDirectByteBuf的newInstance方法,代码如下:

```
static PooledUnsafeDirectByteBuf newInstance(int maxCapacity) {
    PooledUnsafeDirectByteBuf buf = RECYCLER.get();
    buf.reuse(maxCapacity);
    return buf;
}
```

通过RECYCLER的get方法循环使用ByteBuf对象,如果是非内存池实现,则直接创建一个新的ByteBuf对象。

### 灵活的TCP参数配置能力

合理设置TCP参数在某些场景下对于性能的提升可以起到显著的效果,例如接收缓冲区SO\_RCVBUF和发送缓冲区SO\_SNDBUF。如果设置不当,对性能的影响是非常大的。通常建议值为128K或者256K。

Netty在启动辅助类ChannelOption中可以灵活的配置TCP参数,满足不同的用户场景。


🐌 🖫 IP\_MULTICAST\_IF: ChannelOption<NetworkInterface> = valueOf(...) IP MULTICAST LOOP DISABLED: ChannelOption<Boolean> = valueOf(...) IP\_MULTICAST\_TTL: ChannelOption < Integer> = valueOf(...) IP\_TOS: ChannelOption < Integer> = valueOf(...) MAX MESSAGES PER READ: ChannelOption < Integer> = valueOf(...) MESSAGE SIZE ESTIMATOR: ChannelOption < MessageSizeEstimator > = valueOf(...) pool: ConstantPool<ChannelOption<Object>> = new ConstantPool<ChannelOption</p> 👔 🔓 RCVBUF\_ALLOCATOR: ChannelOption<RecvByteBufAllocator> = valueOf(...) SO\_BACKLOG: ChannelOption < Integer> = valueOf(...) SO BROADCAST: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...) ♠ SO KEEPALIVE: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...) ⑤ SO LINGER: ChannelOption < Integer > = valueOf(...) ₱ ■ SO REUSEADDR: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...) ⑤ SO SNDBUF: ChannelOption < Integer> = valueOf(...) ⑤ SO TIMEOUT: ChannelOption < Integer > = valueOf(...) TCP\_NODELAY: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...) WRITE\_BUFFER\_HIGH\_WATER\_MARK: ChannelOption<Integer> = valueOf(...) MRITE BUFFER LOW WATER MARK: ChannelOption<Integer> = valueOf(...) 👔 🖫 WRITE BUFFER WATER MARK: ChannelOption<WriteBufferWaterMark> = valueOf(

#### 并发优化

- volatile的大量、正确使用;
- CAS和原子类的广泛使用;
- 线程安全容器的使用;
- 通过读写锁提升并发性能。

### ByteBuf扩容机制

如果我们需要了解ByteBuf的扩容,我们需要先了解ByteBuf中定义的几个成员变量,再从源码的角度来分析扩容。



- minNewCapacity: 表用户需要写入的值大小
- threshold: 阈值,为Bytebuf内部设定容量的最大值
- maxCapacity: Netty最大能接受的容量大小,一般为int的最大值

### ByteBuf核心扩容方法

进入ByteBuf源码中,深入分析其扩容方法: idea源码进入: ByteBuf.writeByte()->AbstractByteBuf->calculateNewCapacity

1. 判断目标值与阈值threshold (4MB) 的大小关系,等于直接返回阈值

### 2. 采用步进4MB的方式完成扩容

```
// If over threshold, do not double but just increase by threshold.
if (minNewCapacity > threshold) {
   int newCapacity = minNewCapacity / threshold * threshold;
   if (newCapacity > maxCapacity - threshold) {
      newCapacity = maxCapacity;
   } else {
      newCapacity += threshold;
   }
   return newCapacity:
}
```

### 3. 采用64为基数, 做倍增的方式完成扩容

```
// Not over threshold. Double up to 4 MiB, starting from 64.
int newCapacity = 64;
while (newCapacity < minNewCapacity) {
    newCapacity <<= 1;
}</pre>
```

总结: Netty的ByteBuf需要动态扩容来满足需要,扩容过程: 默认门限阈值为4MB(这个阈值是一个经验值,不同场景,可能取值不同),当需要的容量等于门限阈值,使用阈值作为新的缓存区容量目标容量,如果大于阈值,采用每次步进4MB的方式进行内存扩张((需要扩容值/4MB)\*4MB),扩张后需要和最大内存(maxCapacity)进行比较,大于maxCapacity的话就用maxCapacity,否则使用扩容值目标容量,如果小于阈值,采用倍增的方式,以64(字节)作为基本数值,每次翻倍增长64-->128-->256,直到倍增后的结果大于或等于需要的容量值。

## 补充: handler的生命周期回调接口调用顺序

```
3 * 在channel的pipeline里如下handler: ch.pipeline().addLast(new LifeCycleInBoundHandler());
  * handler的生命周期回调接口调用顺序:
5 * handlerAdded -> channelRegistered -> channelActive -> channelRead -> channelReadComplete
6 * -> channelInactive -> channelUnRegistered -> handlerRemoved
7 *
  * handlerAdded:新建立的连接会按照初始化策略,把handler添加到该channel的pipeline里面,也就是channel.pipeline.addLast(new
LifeCycleInBoundHandler)执行完成后的回调;
* channelRegistered: 当该连接分配到具体的worker线程后,该回调会被调用。
10 * channelActive: channel的准备工作已经完成,所有的pipeline添加完成,并分配到具体的线上上,说明该channel准备就绪,可以使用
* channelRead: 客户端向服务端发来数据,每次都会回调此方法,表示有数据可读;
12 * channelReadComplete: 服务端每次读完一次完整的数据之后,回调该方法,表示数据读取完毕;
   * channelInactive: 当连接断开时,该回调会被调用,说明这时候底层的TCP连接已经被断开了。
14 * channelUnRegistered:对应channelRegistered,当连接关闭后,释放绑定的workder线程;
* handlerRemoved: 对应handlerAdded,将handler从该channel的pipeline移除后的回调方法。
16 */
17 public class LifeCycleInBoundHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter {
19  public void channelRegistered(ChannelHandlerContext ctx)
```

```
20 throws Exception {
21 System.out.println("channelRegistered: channel注册到NioEventLoop");
22 super.channelRegistered(ctx);
23 }
24
25 @Override
26  public void channelUnregistered(ChannelHandlerContext ctx)
27 throws Exception {
28 System.out.println("channelUnregistered: channel取消和NioEventLoop的绑定");
29    super.channelUnregistered(ctx);
30 }
32 @Override
33 public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx)
34 throws Exception {
35 System.out.println("channelActive: channel准备就绪");
36 super.channelActive(ctx);
37 }
38
39 @Override
40 public void channelInactive(ChannelHandlerContext ctx)
41 throws Exception \{
42 System.out.println("channelInactive: channel被关闭");
43 super.channelInactive(ctx);
44 }
46 @Override
47 public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg)
48 throws Exception {
49 System.out.println("channelRead: channel中有可读的数据");
50 super.channelRead(ctx, msg);
51 }
53 @Override
54  public void channelReadComplete(ChannelHandlerContext ctx)
55 throws Exception {
56 System.out.println("channelReadComplete: channel读数据完成");
57    super.channelReadComplete(ctx);
58 }
59
60 @Override
61 public void handlerAdded(ChannelHandlerContext ctx)
62 throws Exception {
63 System.out.println("handlerAdded: handler被添加到channel的pipeline");
64 super.handlerAdded(ctx);
65 }
66
67 @Override
68 public void handlerRemoved(ChannelHandlerContext ctx)
69 throws Exception {
70 System.out.println("handlerRemoved: handler从channel的pipeline中移除");
71 super.handlerRemoved(ctx);
72 }
73 }
```

```
1 文档: 04-Netty核心源码剖析.note
2 链接: http://note.youdao.com/noteshare?id=ab45dc97644411c44fbd27ee95d8244e&sub=AD6E37D6A0A242E2B43BAAA8952102CA
```