调度设置

指定任务的运行周期,每一个运行周期生成一个运行实例。

调度设置需要指定如下几个部分: 周期类型,起始数据时间,调度时间以及自身依赖关系。

1.周期类型

任务的调度策略支持周期类型和非周期类型。

周期类型支持分钟,小时,天,周,月四种周期类型。 非周期即为一次性非周期任务,任务整个生命周期只有一个实例。

2.起始数据时间

指定任务开始生成实例的时间点,以天为单位。

今天生成昨天的实例,所以默认的起始数据时间是昨天,这样运行任务之后,就会创建一个昨天的实例。

3.调度时间

该属性跟周期类型相关(portal页面会根据周期类型,自动调整)。

如果任务周期类型是月周期,调度时间可以选择某天中,某个小时,某分钟。

如果任务周期类型是week周期,调度时间可以选择一个礼拜中的某天,某小时,某分钟。

如果任务周期类型是天,调度时间可以选择一天中的某小时,某分钟。

如果任务周期类型是小时,调度时间可以选择某分钟。

分钟任务不设置调度时间。

需要注意:

- 1. 系统会根据任务设置的调度时间,在一个周期内,生成一个实例。只有当前时间大于当前所在周期的设置的调度时间,实例才会生成。
- 2. 调度时间设置的时,分属性值,会决定当前周期内的实例是否会被下发,如果当前时间在设置的时,分之前,实例不会被下发。

比如有一个任务周期类型是月,设置的调度时间是1号,2点30分。

系统会为这个任务每个月生成一个实例,生成实例的时间是每个月的1号 2:30

如果当前时间是10月,系统会在10月1号 2:30 生成一个实例。假设当前时间为10月2号1:00 ,现在我们重跑10月份的实例,实例不会被下发。只有当前时间是 2:30 或者以后实例才会被下发。也就是说每次重跑这个实例,时间都是在2:30之后,实例才会被下发,跟哪一天没有关系。

4.自身依赖关系

这里的自身依赖关系是指实例之间的依赖关系,选项有:是,否,并行。

是: 子实例依赖父实例的状态。父实例运行成功,子实例才回运行。

否: 子实例和父实例没有依赖关系,如果一个任务同时存在多个实例,系统随机选取一个实例运行。同时只有实例是运行状态。

并行: 子实例和父实例之间没有依赖关系,如果一个任务同时存在多个实例,多个实例会同时运行。

5.终止时间

系统会按照任务的相关设置生成实例。如果当前时间超过终止时间,系统就会不再为任务生成实例。也就是说终止时间决定任务再什么时间点不再生成实例。

特别注意: 终止时间不会影响已有实例的运行。也就是说及时当前时间超过设置的终止时间,实例可以运行,也可以重跑。

6.是否可重试

决定实例是否可以重试。默认值为是。

选是, 任务生成的实例可以重跑。

选择否,任务实例只能运行一次,不能重跑。

7.重试次数

任务实例运行失败,可能是因为环境组件正在重启等外部临时原因,所以我们添加重试次数,当第一次运行失败,可以由系统将实例重新调起,直到任务运行成功,或者失败次数达到设置的重试次数。

默认值为重试5次。

ps: 每一次重试对应的优先级都是不一样的。也就是说前一次重试跟下一次重试,被调度的优先级不一样。第一次运行和第二次运行被调度优先级不一样,也就是说系统会优先调度第一次运行的任务。

8.步长

步长是周期生成实例的一种扩展。比如可能存在这样一种需求,我们希望实例生成周期是每两天生成一个实例,我们可以将任务设置为天任务,步长设置为2。 再比如我们有一个统计功能是按照季度统计,我们可以将任务设置为月任务,步长设置为4。

9.代理IP

指定该任务所有实例只能在某些节点运行。使用节点的ip 地址,多个节点ip之间通过逗号(英文逗号)分隔