



# 廣域網路

- ▶ 6-1 簡介
- ▶ 6-2 交換型態
- ▶ 6-3 傳統的數位階層架構
- ▶ 6-4 同步數位傳輸
- ► 6-5 ATM網路技術簡介
- ▶ 6-6 MPLS基本交換技術

# 6-1 簡介

▶廣域網路(WAN)與區域網路最大的不同,在於前者因為傳輸距離較遠,網路的服務品質必須控制在一定的程度,而且以有線傳輸媒介來建置這廣大地理範圍的網路,架設成本自然花費許多。

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

# 6-2 交換型態

- 6-1
- 6-2
- 6-3
- 6-4
- 6-5
- 6-6
- 習題

- ► WAN所採用的交換型態可分為3種:
  - ▶電路交換
  - ▶ 封包交換
  - ►細胞交換(Cell Switching)


▶ 所謂電路交換,即在兩用戶端之間建立一條實際電路連接以達成通訊。

- ▶電路交換最典型代表就是PSTN網路交換系統。
  - ▶如圖6-1為一典型的電話系統,其中用戶端設備為電話機,或許還可包含傳真機或音頻數據機,這些設備正是常稱的「純舊式電話服務(Plain Old Telephone Service; POTS)裝置」,有的還會有數位專屬交換器(PBX);當電話機透過用戶迴路連接至電話交換設備時,此設備允許一端用戶經過各交換局呼叫另一端的用戶,以便建立一條電話的實際電路。

6-3

6-5


6-6



●圖6-1 傳統PSTN電話系統

▶用戶端的數據連線的高頻訊號經ADSL Modem(稱為ADSL Terminal Unit Remote; ATU-R)後,至用戶端分岐器(Splitter),與電話用戶線上的低頻訊號匯合後一起送出,這些語音及數據連線的訊號經過用戶迴路送到另一端(指電信局端)的分岐器

- 6-3
- 6-4
- 6-5
- 6-6
- 習題



●圖6-2 ADSL系統架構

6-1

6-2

- 6-1
- 6-2
- 6-3

▶ 這段電話線上產生了3個資訊訊號通道:

6-4

▶即用戶下載用的資訊

6-6

▶ 用戶上傳的輸出資訊

- ► POTS的電話服務
- ▶ 一旦到達電信局端的分岐器,它會將語音訊號經低通濾波器過濾,送至PSTN;數據連線的高頻訊號則經高通濾波器過濾送至ATU-C(稱為ADSL Terminal Unit Central),再送至數據網路(Data Network)。

▶封包交換(Packet Switching)是把要送的訊息分成若干段,每段需加上包括接收端位址及控制 與值錯資料的標頭封裝而成的封包,每一封包 經由封包交換網路傳送到接收端後,再將各封 包予以解封裝,重新組合成原來的訊息。

- 6-3
- 6 1
- 6-5
- 6-6
- 習題

▶訊息傳送的整個過程是採用儲存再轉送(store and forward)的技術;封包交換技術只有在真正傳送訊息時才佔用電路,這不但提高了電路的利用率,而且減輕用戶在費用上的負擔,它不像電路交換會一直佔用一條電路。

- 6-3
- 6 1
- 6-5
- 6-6
- 習題

▶注意:封包都會透過通訊鏈路和封包交換器由 發送端送達目的端,在此所謂的封包交換器, 我們要介紹的是路由器。注意,封包交換器有 多種型態與運作方式,最常用的兩種是路由器 及數據鏈路層交換器。 6-2


6-3

6-4

6-5

6-6

▶如圖6-3所示,指出封包如何從來源端的主機送至目的端,當封包經過封包交換器,將遭遇到各種不同型式的延遲。



●圖6-3 封包交換示意圖

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

▶ 這些延遲即所謂的節點處理延遲、佇列延遲、 傳輸延遲及傳導延遲之總和,如圖6-4所示。 6-1


6-2

6-3

6-4

6-5

6-6



●圖6-4 封包將遭遇到各種不同型式的延遲

- ▶封包交換網路可分為虛擬電路(Virtual Circuit; VC)網路和資料包 (datagram)網路,前者根據 VC識別號碼(ID number)來傳送封包,如X.25、訊框傳送(Frame Relay; FR)或ATM等,屬連接 導向服務;後者則根據主機的目的端位址
- ▶例如:IP通信協定在某路由器傳送封包時,就是依據目的位址而定,屬免連接服務。因此,IP網路可歸類為資料包網路。一VC的組成包含:

- 6-1
- 6-2
- 6-3

▶ 虛擬電路(Virtual Circuit; VC)的組成包含:

6-5

▶由很多鏈路及封包交換器構成的路徑。

6-6

▶ 沿此路徑的每一鏈路上的VC識別號碼。

- ▶ 每一封包交換器上的VC識別號碼轉換表。
- ▶一旦來源端與目的端的VC建立起來,每一鏈路 均有不同的VC識別號碼。

# 6-2-2 封包交換—虛擬電路

- 6-1
- 6-2
- 6-3

6-5

- ►一主機A向主機B請求建立VC,假定網路選出路徑為主機A經封包交換器1及交換器2再至主機B而VC識別號碼值是在VC建立過程中被指定出來如圖中的ID號碼值分別為10、20和30
- ▶注意:封包交換器1相關的介面號碼為1和3,每個介面均各有入/出的VC識別號碼。

6-1


6-2

6-3

6-4

6-5

6-6



●圖6-5 VC網路概念

### 6-2-2 封包交換-資料包網路

▶ 資料包網路與VC網路最大不同處,在於它不需要事先做連接建立,因此也省掉在各個交換器上必須保持連接狀態的資訊;且路徑選擇是由各個封包做決定,故遇壅塞時的反應也較VC網路來得迅速

- ▶ 資料包網路沒有VC網路僅只需要選擇一條路徑之優點;
- ▶ VC為保持所連接狀態的資訊,會使網路更為複雜化, 這在資料包網路就顯得簡單多了。

6-3

6-5

# 6-2-3 細胞交換(Cell Switching)

6-1

6-2

6-3

O 4

6-5

6-6

習題

▶傳統上,大多數的交換網路系統都使用長度不 定的封包來傳遞資料。

► 為了提高封包的傳輸效能,在1998年就有以固定長度封包來傳遞資料的技術,最典型代表就是ATM網路技術。

# 6-2-3 細胞交換(Cell Switching)

6-3

6-5

習題

▶ 固定長度封包是由53位元組組成的細胞(cell), 其中48個位元組載送聲音、影像與數據資訊, 前面5個位元組稱為「細胞標頭」,主要功能指 出48octets的資訊要送往何處、細胞屬於哪一 種類型等。

▶ 有關ATM網路技術,將留在6-5節會再做簡單說 明。

# 6-3 傳統的數位階層架構

6-2 6-3 6-4 6-5

- ▶ 北美採用的PDH可由DS-1或稱T1(1.544Mbps)、 DS-2或稱T2(6.312Mbps),以及DS-3或稱T3 (44.736Mbps)組成
- ▶歐洲的PDH則採用DS-1E或稱E1(2.048Mbps)、 DS-2E或稱E2(8.448Mbps)、DS-3E或稱 E3(34.368Mbps),以及DS-4E或稱 E4(139.264Mbps)組成。

# 6-3 傳統的數位階層架構

6-1

6-2

6.2

6-4

單位: Mbps

6-5

6-6

表6-1	各國	的PDH	Ⅰ階層	速率
------	----	------	-----	----

	表 1 音图			单位·Mobs
數位位階	語音通路數目	北美	歐沙州	日本
0	1	0.064	0.064	0.064
1	24	1.544		1.544
	30		2.048	
	48	3.152		3.152
2	96	6.312		6.312
	120		8.448	
3	480		34.368	32.064
	672	44.736		
	1344	91.053		
	1440			97.728
4	1920		139.264	
	4032	274.176		
	5760			397.200
5	7680		565.148	

# 6-4 同步數位傳輸

▶同步數位傳輸的觀念是在1980年初開始萌芽, 經過10年多的光景,較新的傳輸技術標準如同 步光纖網路(Synchronous Optical Network; SONET)及同步數位階層(Synchronous Digital Hierarchy; SDH),這些技術將跟後來發展出 來的BISDN(寬頻整體服務數位網路)的實體層息 息相關。 6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

# 6-4-1 SONET簡介

▶ 1985年,北美T1X1委員會提出光纖通訊介面標 6-3 6-4 準,主要目的是將不同廠商之終端設備連接起 來。

▶至1986年,CCITT(ITU-T)開始建立SONET觀念; 在1988年3月,CCITT提出SONET之修正提議, 以配合2Mb/s和34Mb/s介面,T1X1委員會同 意這樣的修正,並宣佈為SONET第一階段之標 準。

### 6-4-1 SONET簡介

6-2

▶ 同年11月,SDH的傳輸速率、訊號格式、多工 結構及支路對應(tributory mapping)等標準也 被認可。 0-3

6-4

6-5

6-6

#### 6-4-2 SDH 简介

6-1

6-2

6-3

▶ 1986年7月,CCITT開始主導SDH標準之制定, 以便使用於網路節點間介面(Network Node Interface; NNI),這也是開啟SDH標準邁入全 面化的開始步驟,同時也使T1委員會與CCITT 渡過了一段蜜月期。

0-4

6-5

6-6

#### 6-4-2 SDH 简介

- 6-1
- 6-2
- 6-3
- ▶ 以STM-1訊號(155.52Mbps)作為SDH基礎,其訊框結 構共具9×270位元組,如圖6-6所示。
- U-<del>-</del>
- 6-5
- 6-6

- ▶ 圖中標頭可分成路徑標頭POH(Path over Header), 佔 9×1=9bytes,以及區段標頭SOH(Section over Header),佔9×9=81bytes。
- ► SOH和POH主要做維護、效能指示及一些操作上的功能。

# 6-4-2 SDH 简介

6-1


6-2

6-3

6-4

6-5

6-6



●圖6-6 STM-1訊框結構

6-1

6-2

6-3

▶ 將PDH的訊號多工起來,會形成SDH中的STM (Synchronous Transport Module)訊號,如圖 6-7所示,輸入端為PDH的訊號,經一同步多工 架構後,得出STM-N訊號,N表1、4、16及64,

6-5

6-6

習題

例如:STM-1表 155.520Mbps、STM-4表 622.082Mbps、STM-16表 2488.320Mbps、

STM-64表9953.280Mbps。

- 6-1
- 6-2
- 6-3

▶ 同步多工架構所提供的優點為:


6-4

▶ 簡化多工/解多工技術。

6-6

▶可直接接取低速率的訊號。

- 習題
- ▶增加 OAM(Operation Administration and Maintenance)能力。
- ▶ 很容易配合未來的傳輸技術之發展。



●圖6-7 同步多工架構示意圖

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-1

6-2

6-3

▶ 前面曾談過,PDH訊號構成數位階層為非同步 方式,其方塊圖如圖6-8所示。

\_ \_

6-5

6-6

習題

▶由圖中可看出:DS-1訊號經M12多工機成為DS-2訊號;DS-2訊號經M23多工機成為DS-3訊號……依此類推,可得出PDH的數位階層是將某一低比次速率的支路(tributary)訊號多工成較高比次速率的支路訊號

6-1

6-2


6-3

6-5

▶換言之,DS-m的訊號階高於DS-(m-1)訊號,但是這種情況(指支路訊號)在SDH的數位階層來說不太一樣,如圖6-7所示,其所有DS支路訊號是經由同步多工而形成的STM-N訊號。

▶ PDH訊號構成數位階層為非同步方式





(a)PDH(北美)

(b)PDH(歐洲)

●圖6-8 PDH構成的數位階層

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

# 6-4-4 SONET與SDH

6-3 6-4 6-5

- ► SONET的訊號格式是以N倍的STS-1速率來建立 同步傳遞訊號(Synchronous Transport Signal; STS),可以STS-N表示。
- ► STS-N表電訊號的速率,若轉成光載波(Optical Carrier)速率,稱為OC-N,N表第n階的光載波,如表6-2所示;
  - ▶ 同樣情形,STM-N表第n階的同步傳遞模組。

# 6-4-4 SONET與SDH

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

習題


#### 表6-2 SONET/SDH與STS-N速率對照表

OC-N/STM-N 階層	STS-N階層	速率	DS-3的數目	DS-1的數目	DS-0的數目
OC-1	STS-1	51.84Mbps	1	28	672
OC-3/STM-1	STS-3	155.52Mbps	3	84	2,016
OC-12/STM-4	STS-12	622.08Mbps	12	336	8,064
OC-24	STS-24	1.244Gbps	24	672	16,128
OC-48/STM-16	STS-48	2.488Gbps	48	1,344	32,256
OC-192/STM-64	STS-192	9.953Gbps	192	5,376	129,024

- ► SONET訊號會由最低階OC-1多工成高階訊號
  OC-N。例如:以OC-48訊號(2.488Gbps)為例。
  - ▶首先將三路的STS-1訊號多工成一路的STS-3訊號
  - ▶ 然後再將十六路的STS-3訊號多工起來成一路的STS-48 訊 號 , 其 順 序 依 次 為 1 、 4 、 7 、 10 、 13 、 16......46; 2 、 5 、 8 、 11 、 14 、 17 、 20......47; 3 、 6 、 9 、 12 、 15 、 18......48
  - ▶ 然後再將STS-48電訊號速率轉換成OC-48光載波訊 號

6-3

6-5



●圖6-9 SONET多工方式典例

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-1


6-2

6-3

► SDH的STM-N是由n個STM-1多工而成,例如 STM-16可將4個STM-1多工成STM-4,然後再 將4個STM-4多工成STM-16,而N為4的倍數; 相對應的OC-N是由OC-3多工而成,3個OC-1 多工成1個OC-3;4個OC-3多工成1個OC-12,如圖6-10所示。

6-6

6-5



6-1

### 6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

習題

## 表6-3 SDH與SONET速率對照表

SDH		SONET		
N(位階)	STM-N	N	STS-N	
		1	51.840Mbps	
1	155.520Mbps	3	155.520Mbps	
		9	466.560Mbps	
4	622.080Mbps	12	622.080Mbps	
		18	933.120Mbps	
		24	1,244.160Mbps	
		36	1,866.240Mbps	
16	2,488.320Mbps	48	2,488.320Mbps	
			*	
		:		
64	9,953.280Mbps	192	9,953.280Mbps	

- 6-1
- 6-2
- 6-3

6-5

- ► ATM標準是遵循ITU-T之建議,但一開始,標準是由廠商發展出來的,稱為ATM Forum。ATM Forum一開始就設定至少需滿足四種假定才可
- 習題

- 以:
  - ► ATM傳遞網路(transport network)內的位階具有階層式的關係 (hierarchical layer-to-layer relationship)。
  - ► ATM的連接建立是以連接導向模式,亦即ATM細胞 是在連接建立後的通道上傳送。

- ► ATM的實體媒介以光纖為主。
- ▶希望能提供低價位的產品。

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-1

6-2

6-3

► ATM相當於快速封包交換網路,它跟傳統的封包交換仍不大一樣,其不同的地方可歸納幾點

6-5

0-5

6-6

習題

► ATM細胞標頭盡量簡單,以便在高速率傳送有最佳效率,但是細胞稅(5/53)仍佔1成;而傳統封包標頭與整個封包比值則較ATM細胞佳。

6-1

6-2

6-3

► ATM細胞長度為一固定的53bytes封包,比傳統封包短,以使延遲變化在一合理範圍。

6-5

0-5

6-6

► ATM在空間期間所傳送的細胞為閒置細胞(idle cell), 而一般封包網路此時將傳送固定數碼(pattern)。

習題

▶送達接收端的細胞順序相同於發送端,亦即ATM提供細胞順序的整體性(cell sequence integrity),而傳統的封包網路則與封包送收方式(指採用VC或資料包網路)有關。

6-1

6-2

6-3

► ATM細胞標頭盡量簡單,以便在高速率傳送有最佳 效率,但是細胞開銷(cell overhead)(5/53)仍佔1成; 而傳統封包標頭與整個封包比值則較ATM細胞佳。

6-6 習題

6-5

6-2

6-3

6-5

6-6

習題

► 在2-7-2節已介紹過同步式TDM,為了說明其 與ATM的不同,在此也稱為同步傳輸模式 (STM) °

- 6-1
- 6-2
- 6-3
- ►一般而言,STM(Synchronous Transfer Mode)是以TDM為基準的傳送模式,典型應用於AT&T/Bell公司所推出的數位電話系統(稱為T1線路系統)
- 習題

6-5

▶ 從TDM的特性看出,各輸出輸入時孔有一定的對應關係,服務品質也在一定水準,但這點只針對具固定速率特性的語音服務;如果速率為可變性,則通道利用率顯然不好。

- ► ATM在可變位元速率(Variable Bit Rate; VBR) 6-4 服務時,是採用非同步式TDM,主要可以讓很 6-6 多個ATM連接,同時使用網路的動態頻寬 3 3 6-4 3 6-6 3 6-6 3 6-8
- ►網路的頻寬增益則與ATM連接數量成正比,雖然頻寬增益高,代表多個ATM連接,但同時有高量的資訊要傳送時,也可能造成訊務壅塞。


- 6-1
- 6-2
- 6-3
- ► 若ATM提供固定位元速率(Constant Bit Rate; CBR)服務,如64Kbps的語音時,其仍屬TDM方式,並不具有統計多工的優點
- 習題

6-5

▶如果讓語音具有統計式的多工連接,則語音會使用VBR即時服務特性,即VBR-rt(real time)。

非同步多工

同步多工



●圖6-11 SDH同步多工架構

AUG(Administrative Unit Group):管理單元群

資料來源: Byeong Gi Lee, Broadband Telecommunication Technology

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

►ATM技術主要能提供多樣性的服務,例如:電路模式、封包模式、固定位元速率或可變位元速率服務

6-3 6-4 6-5 6-6

習題

►任何服務資訊均需經切割(segmenting)程序, 形成一固定封包大小(48個位元組),然後產生一 5個位元組的標頭,組成53(48+5)個位元組,稱 為「細胞」,這些ATM細胞再透過多工成一細 胞流(如圖6-12所示)送至實體層。

# 6-5-2 ATM基本交換技術 5 octets 48 octets 6-4 6-5 何訊 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 智題

- ► 因為ATM採用連接導向模式,所以用戶在交換 資訊之前必須先建立一連接路徑,這可透過連 接建立程序(set-up procedure)來完成
- ▶此程序是利用交換式虛擬電路(Switch Virtual Circuit; SVC)訊號通訊協定請求所建立的連接; 也可利用網路管理程序做永久式連接(即固接)。 當然,要結束所建立好的路徑也需要有一終止程序來完成。

▶如圖6-13(a)中的虛線是利用SVC訊號方式建立 連接導向路徑,此時VPI及VCI值尚未定出,透 過連接建立程序後,VPI及VCI值就由目的端往 呼叫端方向依序將它們的值填入路由表,如圖 6-13(b)所示。

- 6-3
- 6-4
- 6-5
- 6-6
- 習題

6-1


6-2

6-3


6-4

6-5

6-6



●圖6-13(a) 利用SVC信號方式建立連接導向路徑(如虛線所示)



●圖6-13(b) SVC連接建立程序後, VPI及VCI值就填入路由表(如實線所示)

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-1

6-2

6-3

▶註: 前一個ATM交換器的Output VPD/VCI值 將為下一個ATM交換器Input VPI/VCI值,例如 圖中的VPI/VCI: 25及16。

6-5

6-6

▶目前在台灣,ATM仍是WAN的主要選擇之一, 主要原因是在可擴展性、多類型的QoS(Quality of Service)選擇,以及實體層採用SDH可維護 性與強大的管理等優點,並同時使用ATM來搭 配IP網路的技術。

▶ IETF制定了多重協定標籤交換(MPLS)標準,其中之一的標準是結合了ATM與IP技術而形成 MPLS網路技術。

6-6

▶封包是根據標籤內的VPI/VCI值就可進行封包轉送,而無需讀取每個封包的IP標頭,如此,直接形成一標籤交換路徑,或稱MPLS隧道(tunnel),封包的傳送速率也就非常快速。


▶如圖6-14所示,傳統IP網路封包根據路由表(IP網段及介面)採逐級傳送至目的端,轉送速度很慢

6-3

6-5

6-6

## 電腦網路概論



●圖6-14 傳統IP網路封包採逐級傳送

▶如圖6-15所示,MPLS網路的封包根據路由表 6-3 6-4 (VPI/VCI值)就可直接透通地將封包直接傳送至 6-5 6-6 回的地端。

► 綜上所述,MPLS是整合IP與ATM技術的優點,它採用Layer 3的路由機制與標籤分散協定 (Label Distribution Protocol; LDP)結合起來 建立路由表,並整合Layer 2標頭快速交換。

介面 In	Label In (VPI/VCI)	目的地	介面 Out
3	0/22	192.1	1

6-1
-----

6-2


6-3


6-4

6-5

6-6

習題





●圖6-15 MPLS網路封包採透通傳送

介面

# 本章習題

6-1

6-2

6-3

▶ (1)1. 家庭使用的電話交換系統是使用 (1)電路交換(2)封包交換 (3)細胞交換 (4)以上皆是。

**6-5** 

6-6

► (2) 2. 資訊傳送過程是採用儲存再轉送(store and forward)的技術,稱為? (1)電路交換 (2)封包交換 (3)細胞交換 (4)以上皆是。

習題

▶ (1) 3. 封包交換網路需要事先做連接建立才開始傳送封包,稱為? (1)虛擬電路 (2)資料包(datagram)網路(3)以上皆是 (4)以上皆非。

# 本章習題

章在 章在 **6-4 6-5 6-6** 

- ► (2) 4. 封包交換網路不需要事先做連接建立,也省掉在各個交換器上必須保持連接狀態的資訊,且路徑選擇是由各個封包做決定,稱為? (1)虛擬電路 (2)資料包 (datagram)網路 (3)以上皆是 (4)以上皆非。
- ▶ (2) 5. 每個封包都含有目的端位址,此位址具有階層特點,稱為? (1)虛擬電路 (2)資料包(datagram)網路 (3)以上皆是 (4)以上皆非。
- ▶ (3) 6. 由53位元組組成的細胞(cell)之相關技術稱為? (1)電路交換 (2)封包交換 (3)ATM交換 (4)MPLS交換。

# 本章習題

- 6-1
  - 6-2
- 6-3
- ► (4)7.24路的DS-0組成 (1)E1 (2)OC-1 (3)STM-1 (4)DS-1。
- 6-5
- 6-6
- 0-0
- ► (3) 8. STM-1酬載的容量為何? (1)155.52Mbps (2)622.08 Mbps (3)149.760Mbps (4)1.544Mbps。
- ► (2) 9. STM-4的傳輸速率為何? (1)155.52Mbps (2)622.08 Mbps (3)149.760Mbps (4)2.048Mbps。
- ► (4)10.無須讀取每個封包的IP位址以及標頭,而是直接 形成一標籤交換路徑,封包的轉送速度也就加快很多, 這樣的技術為何種交換? (1)電路交換 (2)封包交換 (3)ATM交換 (4)MPLS交換。