
中國文化大學 大氣科學系 斜溫圖基本教材



11/19/2004 @ Chinese Culture University

Outline

- ☞ 斜溫圖簡介
- ☞ 怎麼畫斜溫圖
- ☞ 如何求取大氣物理參數
- ☞ 逆溫層現象
- ☞ 大氣穩定度

探空熱力圖的種類

探空熱力圖種類繁多,主要有下面幾種

- 能量圖(Emagram)((-Inp)-T)
- 溫熵圖(Tephigram)($\ln \theta T$)
- Refsdal圖 ((-TInp)-InT)
- 司徒夫圖(Stuve Diagram,又稱爲假絕熱圖(The Pseudo Adiabatic Diagram))(-Pkd-T)
- · 斜溫氣壓對數圖 (SkewT-LogP, 簡稱斜溫圖)

使用斜溫圖的目的


使用探空熱力圖最主要目的在於利用探空資料所繪製之曲線,來決定大氣中未能直接量測之氣象因子(如混合比、位溫、舉升凝結高度、對流可用位能………等等),藉以瞭解大氣的垂直分布狀態及穩定度情形,作爲輔助天氣預報之用。在眾多熱力圖中,又以斜溫圖(SkewT-LogP)最爲氣象學界所採用。


斜溫圖的優勢


- 1. 重要的等值線均爲直線。 (如等溫線、等壓線、飽和混合比線.......等)
- 2. 等壓線爲直線,便於氣壓層高度的估計。
- 3. 等溫線傾斜45度並與絕熱線有明顯交角,讓垂直溫度梯度之變化較敏感,對於分析綜觀尺度天氣系統 (例:鋒面和氣團) 有極大之幫助,也利於穩定度之推估。
- 4. 圖上之面積可代表能量。
- 5. 熱力線(例如:乾、濕絕熱線)等於氣塊位移時之座標, 對於分析較爲有利。


怎麼看斜溫圖?


線條意義如何?














(1) 黒色水平直線 (2) 位於兩標準等壓面中 間・氣壓之上下限標於左端 (3) 共有十條:1000/700 ・1000/500、700/500、 500/300、300/200、 200/150、150/100、100/70、 70/50、50/300 (4) 標尺上側以百英呎鳥 單位・毎500公尺標示出數 値大小、下側即以百公尺鳥 軍位、毎100公尺標示出數

値大小。

(1)標示「WIND SCALE」之處(圖之右 邊),用於填寫高空風資 料,共有三條。(由右至 左) (2)實心黑點通常表示 具有高空風報告之高度, 空心點則爲特定氣壓層之 風場資料。

怎麼將探空資料塡入斜溫圖中

- 1. 一般高空觀測一天僅兩次($00Z \times 12Z$),若遇特殊或劇烈天氣(如颱風)時則可增加至四次($00Z \times 06Z \times 12Z \times 18Z$),如此可讓預報人員掌握高空大氣的變化。
- 2. 若於同一張圖上塡入兩次探空資料,則第一次之探空資料以藍色塡入,第二次則用紅色。
- 斜溫圖中主要填入所觀測到之各層自由大氣溫度以及露點溫度。位置則依溫度、露點所在氣 壓層決定,並將資料標示於該等壓面上之相對位置。
- 4. 所填入之自由大氣溫度與露點溫度均以小圓點表示,以方便作各層之連結。
- 5. 探空曲線表現方式有兩種,一為採用不同形式之線條(如:自由大氣溫度曲線通常採用實線 ,露點溫度曲線則用虛線)。另一種方式則用顏色區隔(如:自由大氣溫度曲線通常採用 藍色線條,露點溫度曲線則用紅色線條)。
- 6. 遇到資料缺漏時,曲線於該缺漏層之下限終止,而於該層之上限開始,並於缺漏層之中間填 上「misdat
- 7. 將所觀測之風場資料填於右側相對應探空曲線位置之垂直線小圓圈上。填寫順序由右至左。
- 8. 填完圖後應填寫圖說,包括測站代號、測站名稱、日期時間等等。

怎麼由斜溫圖求取大氣物理參數

濕度變數

- ◎ 比濕(Specific Humidity,代表符號:q)
- ◎ 混合比 (Mixing Ratio,代表符號:W)
- ◎ 飽和混合比(Saturation Mixing Ratio,代表符號:Ws)
- ◎ 相對濕度 (Relation Humidity,簡稱:RH)
- ◎ 飽和水氣壓(Saturation Vapor Pressure,代表符號:es)
- ◎ 水氣壓 (Vapor Pressure,代表符號:e)

- ◎ 比濕 (Specific Humidity, 代表符號:q)
- 【定義】朝濕空氣中,所含水氣質量與潮濕空氣 總質量(實際大氣)之比值。 $pq=M_v/(M_v+M_d)$,單位為g/Kg或Kg/Kg
- 【註】斜溫圖中無法直接求出比濕,需透過數學式計算, 然該物理量於氣象研究上非常重要。

◎ 混合比 (Mixing Ratio,代表符號:W)

- 【意義】潮濕未飽和之空氣中所含水氣質量 (m_v) 與 乾空氣質量 (m_d) 之比值,即W= M_v/M_d 單位爲g/kg或Kg/Kg。爲露點與氣壓的函數。
- 【求法】先找出**氣壓 (P) 與露點 (Td)** 之交點,再內插交點處 之**飽和混合比線**(綠虛線),所得之值即爲當時環境大 氣之混合比。

◎ 飽和混合比 (Saturation Mixing Ratio,代表符號: Ws)

- 【意義】飽和空氣中所含水氣質量 (m_v) 與乾空氣質量 (m_d) 之比值。單位爲:g/kg或Kg/Kg。爲溫度與氣壓的函數
- 【求法】斜溫圖中的綠色虛線(由左下斜向右上方) 就是飽和混合 比線。要找出某一氣壓層之飽和混合比,首先要找到 氣壓(P)與自由大氣溫度(T)之交點,再內差交點 處之飽和混合比線值,所得到的值即爲當時環境大氣 之飽和混合比。

【範例】假設在700hPa等壓面上票點溫度爲零下5度,則複合比爲 2.0 (g/Kg) 【範例】假設在700hPa等壓面上大氣溫度爲零下5度,則飽和混合比爲 3.8 (g/Kg)

◎相對濕度 (Relation Humidity,簡稱:RH)

- 【意義】為定量空氣中實際**所含之水氣量**與該定量空氣在相同溫度下 若達到飽和時應含水氣量之比值,透過該因子可了解到實際 環境大氣距離飽和的程度。
- 【求法一】將所求得之混合比與飽和混合比相除再乘上100% 即爲相對濕度值。
- 【求法二】(1)由**氣壓(P)與露點(Td)**之交點**沿飽和混合比線** 上升或下降**至1000hPa**,先將兩者之交點稱爲A, 並從A點**沿等溫線繪一平行線**。
 - (2)再由氣壓(P)與溫度(T)之交點沿飽和混合比線 上升並與(1)所繪之直線相交得一氣壓值,將此氣壓 値除10所得之值即爲相對濕度。
- 【範例】假設在700hPa等壓面上大氣溫度爲零下5度,露點溫度爲零下13度,則相對濕度爲(2.0/3.8)×100%=53%

◎水亂壓 (Vapor Pressure)

- 【意義】**未飽和**空氣塊中**所含之水氣在大氣繞壓力中所佔的比重大小**。用於 瞭解未飽和空氣塊中的水氣所產生之壓力大小,爲氣壓與混合比之 函數,單位爲hPa。
- 【求法】由氣壓(P)與**露點(Td)**之交點**沿等溫線**向上或向下至與 622 hPa之等壓面相交,此交點所具有之飽和混合比值即爲 當時環境大氣所具有之水氣壓。
- 【註】乾、濕空氣之氣體常數比為0.622

◎飽和水氣壓(Saturation Vapor Pressure)

- 【意義】**飽和**空氣塊中所含之水氣在大氣總壓力中所佔的比重大小。用於 瞭解飽和空氣塊中的水氣所產生的壓力大小,單位爲hPa。
- 【求法】由**氣壓(P)與溫度(T)**之交點**沿等溫線**向上或向下至與 **622hPa**之等壓面相交,此交點所具有之飽和混合比值即爲 當時環境大氣所具有之飽和水氣壓。

【範例】假設在700hPa等壓面上露點溫度爲零下13度 則水氣壓爲2.3(hPa) 【範例】假設在700hPa等壓面上大氣溫度爲零下05度 則飽和水氣壓爲4.2(hPa)

溫度變數

- ◎ 露點溫度(dew point,代表符號: T_d)
- ◎ 位溫(Potential Temperature,代表符號: θ)
- ◎ 濕球溫度 (Wet-bulb Temperature,代表符號: T_w)
- ◎ 濕球位溫(Wet-bulb Potential Temperature,代表符號: θ ")
- ◎ 相當溫度 (Equivalent Temperature,代表符號: T_F)
- \odot 相當位溫(Equivalent Potential Temperature,代表符號: $\theta_{\it E}$)
- ◎ 歳溫(代表符號: T,)
- ◎ 對流溫度(代表符號: T_c)

◎ 露點溫度 (dew point, T_d)

【定義】在"定壓下"溫度下降至飽和時所具有的溫度即爲露點

【求法】若已知某等壓面上之**溫度**及**飽和混合比值**,則從該點 **沿著該等壓面**至與**飽和混合比線相交**的溫度值即爲 露點溫度。

【註】探空觀測可直接測出露點溫度。

◎ 位温 (Potential Temperature, θ)

【意義】在絕熱條件下,空氣塊所具有之位溫保守(即不隨空 氣塊上升或下降而改變),因此我們可利用此參數來 比較不同高度空氣塊之溫度高低,藉以判斷空氣塊所 處環境大氣之穩定度狀態。

> $若\theta$ 隨高度上升而上升,表示環境大氣是處於穩定 狀態的,反之則表其處於不穩定狀態。


【求法】氣壓(P)與溫度(T)之交點沿乾絕熱線(即符合 絕熱變化過程)上升或下降至1000hPa標準氣壓面 時所具有的溫度即稱爲位溫。單位: • K。

【範例】假設700hPa等壓面上大氣溫度爲零下5度,則該層之位溫爲297°K或24℃ 或24℃ (P)與溫度(P)與溫度(T)之交點 沿乾絕熱線(即)符合絕熱線(地區程)上升或下降至1000hPa標準氣壓面時所具有的溫度。

◎温球温度(Wet-bulb Temperature, T_w)

- 【意義】定量空氣在等壓過程中借水氣蒸發冷卻使空氣溫度降低並達 飽和之溫度,即稱爲濕球溫度(非實際大氣之溫度)。 目前氣象上常透過濕球溫度與實際量測之大氣溫度(即乾球 溫度)差作比較,藉以瞭解環境大氣之濕度大小。
- 【求法】由**LCL沿濕絕熱線**上升或下降至**原等壓面**所具有之溫度。也 就是將空氣沿乾絕熱線上升達飽和高度,然後循著濕絕熱線 下降至原高度所具有之溫度。
- ◎濕球位温 (Wet-bulb Potential Temperature, θω)

【求法】**濕球溫度(T_w)**沿著**濕絕熱線**上升或下降至**1000hPa**標準 氣壓面時所具有之溫度。




O相當溫度($Equivalent\ Temperature$, T_E)

- 【意義】當一空氣塊**沿乾絕熱線上升到達飽和**,並**沿濕絕熱線上升到水氣 完全凝結**並攜出空氣塊,而後再**沿乾絕熱線下降至原高度**之溫度 即稱為"相當溫度"。
- 【求法】由LCL沿濕絕熱線向上延伸**直到與某一條乾絕熱線平行**爲止,然後 再向下**沿乾絕熱線回到原氣壓層**,此時之溫度即稱爲相當溫度。

〇相常位温 (Equivalent Potential Temperature $\theta_{\rm E}$)

- 【定義】假設空氣塊中所含之水氣均凝結變成液態水,凝結之水滴全部離開空氣塊且不帶走能量,並將凝結所釋放出之能量(潛熱)均用以加熱空氣塊,此時空氣塊所具有的位溫就稱爲相當位溫(θ)。
- 【求法】由相當溫度沿乾絕熱線上升或下降至1000hPa所具有的溫度。
- 【求法】一空氣塊沿乾絕熱線上升至舉升凝結高度(LCL),再沿濕絕熱線上升,使所含水氣全部凝結釋出(乾絕熱線和濕絕熱線平行之高度),再沿乾絕熱線下降至1000 hPa,此時溫度就稱爲相當位溫。





◎ 舉升凝結面 (Lifting Condensation Level, 簡稱:LCL) 【意義】此凝結面爲當空氣塊自地面受外力舉升並沿乾絕熱線上升而開始 產生凝結的高度,因此可知其爲動力作用所導致之凝結面。一般 而言,此凝結面爲**層狀雲之雲底**高度所在位置。 【求法】(1)由氣壓(P)與露點(Td)之交點沿飽和混合比線上升。 (2) 由氣壓 (P) 與溫度 (T) 之交點沿乾絕熱線上升 兩者之交點即爲舉升凝結面 ISOBARS mt -CCL


LCL |◀

◎ 虚温(代表符號: Tv)

- 【定義】在**等壓條件**下,當**乾空氣具濕空氣密度**時之溫度即稱爲虛溫,由此 可知其**代表乾空氣的溫度**。
- 【目的】定義虛溫的用意在於,濕空氣之分子量會隨環境水氣量改變而改變 ,使氣體常數(R)成爲變數,而較難正確計算出來。 爲使計算方便,所以利用乾空氣之氣體常數來計算,因此定義虛溫 來代替濕空氣之溫度,如此就不用考慮變動的氣體常數了,亦即可 以處理掉複雜的水氣效應,由此可知,虛溫爲水氣的函數。因爲實 際觀測環境大氣所得之溫度爲濕空氣之溫度,而所使用之氣體常數 爲乾空氣之氣體常數(R),所以實際上狀態方程 $(P = \rho R T)$ (其中R=R*/md) 並不成立(因爲其使用乾空氣之氣體常數(R), 而溫度卻用濕空氣的),所以爲使其成立需使用虛溫(即乾空氣之 溫度),如此才可使R與T均爲乾空氣之值。由於虛溫與實際觀測之 溫度誤差不算大(仍在允許的誤差範圍內),因此目前大多數的人仍 直接利用實際觀測之溫度來代替虛溫。
- 【求法】Tv=T+W/6。其中T為實際大氣之溫度,W為飽和混合比值。 表示虛溫與實際溫度之差距,等於露點溫度所在之飽和混 合比數值的六分之-

凝結高度

- ◎ 舉升凝結面 (Lifting Condensation Level, 簡稱: LCL)
- ◎ 對流凝結面 (Convective Condensation Level, 簡稱CCL)
- ◎ 自由對流面 (Level of Free Convection,簡稱: LFC)
- ◎ 混合凝結層 (Mixing Condensation Level, 簡稱: MCL)
- ◎ 平衡面(簡稱:EL)
- ◎ 正面積(正能區) (Positive Area, 簡稱:PA)
- ◎ 負面積(負能區)(Negative Area,簡稱:NA)
- ◎ 對流凝結面(Convective Condensation Level,簡稱CCL)
- 【意義】當地球表面受太陽輻射加熱作用,而使空氣塊產生上升運動,並造 成凝結之高度即稱之爲『對流凝結面』,因此可知其爲熱力作用所 導致之凝結面。一般而言,此凝結面爲積狀雲之雲底所在高度。
- 【求法】由Td與1000hPa之交點沿**飽和混合比線**上升或下降至**與探空溫度** 曲線相交所在之高度即稱爲CCL。



◎ 對流溫度 (Tc)


【定義】當地球表面受太陽 輻射加熱作用後開 **始形成對流**時之地 面溫度,我們即稱 爲「對流溫度」。

【求法】由CCL沿**乾絕熱線** 向下至地面氣壓時 所具有之溫度

◎ 自由對流面 (Level of Free Convection,簡稱:LFC)

【意義】當空氣塊經乾絕熱舉升達飽和,而在隨後的飽和絕熱過程中**當空氣塊變得比周圍環境空氣暖時之高度**即稱為『自由對流高度』。 此時由於空氣塊本身所具有之浮力較環境場大,因此空氣塊可自由 上升而不需藉助外力,直到溫度較周圍環境溫度低時才停止。此對 流面不一定每次都會出現。

【求法】由LCL沿濕絕熱線上升至與探空溫度曲線相交所在之高度。




比較 CCL、LCL及LFC

- (1) CCL是由熱力作用所造成,而LCL則是由動力作用 (外力)所導致,所以兩者之形成機制並不相同。
- (2) LCL只要有水氣就會存在,但LFC卻不盡然,LFC的出現 主要取決於空氣塊水氣含量的多寡與環境大氣穩定與否。
- (3) CCL與LCL於探空圖中之求取方式不相同,因此正、負面 積之求法亦不同。若爲熱力作用所導致之上升,則需以 CCL爲其基準點來看正、負面積,若爲外力作用所導致之 上升運動,則需使用LCL爲基準點。
- (4)理論上CCL高度會高於LCL,然而當地面至雲底之溫度 遞減率爲乾絕熱時,兩者即合而爲一。

◎ 混合凝結層(Mixing Condensation Level,簡稱:MCL)

【定義】若近地層有風擾動而使氣層完全混合,則當其發生飽和 時之最低高度即稱爲混合凝結層。

【求法】經過平均之後的**飽和混合比線**與**平均乾絕熱線**之交點即 爲混和凝結面。可利用面積法加以判斷。



-20

◎ 平衡面(簡稱:EL)

【定義】當一原本溫度較問圍環境高之浮升空氣塊其溫度再度與問圍環境溫度相等時之高度即稱爲『平衡面』,此時若空氣塊繼續上升,則空氣塊之溫度便會低於環境大氣。在氣流過山中,此高度即可視爲山前雲層之雲頂高度。

【求法】**探空溫度曲線與對流凝結面之飽和絕熱線**再相交點之位置 即爲平衡面之所在高度。

◎ 正面積(正能區) (Positive Area, 簡稱: PA)

【定義】由於空氣塊於氣層內所沿升之**絕熱線溫度均大於四周環境之溫度**,因此空氣塊能自由上升,此時**濕絕熱線與探空溫度曲線**所夾之面積與空氣塊所釋放出來的動量總合成正比,此面積即稱之爲『正能區』。正面積的大小代表著**空氣塊在上升過程中所釋放出來的能量大小**,也就表示大氣所潛藏之不穩定程度。

【求法】

1.因加熱作用所形成: (如:太陽輻射)

由**對流凝結高度(C.C.L.)**沿濕絕熱線上升至與溫度探空曲線相交 爲止,此溫度探空曲線與濕絕熱線所圍之區域即爲因加熱作用所導 致之正能區。

2.因舉升作用所形成: (如:地形、鋒面、輻合)

由**自由學升凝結面(L.F.C.**)沿濕絕熱線上升至與溫度探空曲線相交,此溫度探空曲線與濕絕熱線所圍成的區域即爲因舉升作用導致之正能區

◎ 負面積 (負能區) (Negative Area, 簡稱:NA)

【定義】當空氣塊於某氣層內所沿升之絕熱線溫度均小於其四周環境之溫度時,此空氣塊於該氣層內無論上升或下降均需仰賴外界環境能量的輸入才可運動,此時濕絕熱線與探空溫度曲線所圍之面積與空氣塊獲自四周環境之與種合成正比,此面積即稱係。『負能區』。所以負面積的大小代表著外力需對上升空氣塊作功使其達到自由上升之作功量。因此,負面積愈大,表示環境大氣愈不易產生雲雨。


【永法】


1.因加熱作用所形成:

由**對流凝結高度(LCL)**沿**乾絕熱線**下降至地面爲止,此溫度探空 曲線與乾絕熱線所圍成之區域即爲因加熱作用所導致的負能區。

2.因舉升作用所形成:

由地面沿乾絕熱線上升至L.C.L.,再從L.C.L.沿濕絕熱線至與探空溫度曲線相交爲止(此點即爲舉升凝結面(L.F.C.)),此所圍成的區域即爲因舉升作用所導致的負能區






怎麼由斜溫圖探討逆溫層 (現象)

逆溫層的類別

- 一、輻射逆溫 (Radiation Inversion)
- 二、沈降逆溫(Subsidence Inversion)
- 三、鋒面逆溫 (Frontal Inversion)
- 四、混合逆温 (Mixing Inversion)


輻射逆溫 (Radiation Inversion)

於**夜間或極區**,由於**近地面急速輻射冷卻**所造成。一般常出現於**清晨或夜晚**,尤其是在白天爲陰天、而晚上爲晴天且當地面風速很小時特別容易發生,另外在高緯之內陸地區亦常見到;主要出現於近地層。逆溫層之厚度會受風速、雲量、地表狀況、氣團與地表溫度的影響。



沈降逆温(Subsidence Inversion)


因整層空氣自上層大氣下沈,在下沈過程中,**透過絕熱增溫所導致的逆溫現象**。一般而言,**常與反氣旋相伴出現**,尤其是具有強烈下沈作用之極地反氣旋氣團出現時更易產生。此種遊溫一般較常出現在中、上層大氣,而少見於低層大氣。當沈降逆溫出現時,一般具有下列幾項特點:相對濕度隨高度急速減少、混合比隨高度之遞減率變大。




鋒面逆溫 (Frontal Inversion)

鋒面爲冷、暖空氣交會之界面,由於暖空氣較冷空氣輕,因此當冷、暖空氣交會時,暖空氣會沿著冷空氣爬升,使暖空氣在上、冷空氣在下,而形成逆溫。


鋒面逆溫之特性爲:相對濕度隨高度上升而上升、混合 比隨高度增加而增加、風向顯著改變。一般而言,逆溫層 頂即爲鋒面所在位置。







混合逆温(Mixing Inversion)

當底層大氣風速較大時,會使底層大氣產生混合,讓混合層之水氣含量均勻分布,造成相對濕度於底層減少、上層增加的現象。若水氣含量及混合層之厚度足夠到達混合凝結面,就會產生凝結的現象,使溫度遞減率接近濕絕熱線,同時產生層積雲,所產生之逆溫層則位於混合層之頂端。








怎麼由斜溫圖探討大氣穩定度

穩定度的類別


- ※ 絕對穩定
- ※ 絕對不穩定
- ※條件性不穩定
- ※ 中性平衡

在此我們所談論的穩定度問題,主要是探討空氣塊在環境大氣中的穩定 情形,因此一般均利用氣塊法原理來處理空氣塊(假設空氣塊絕熱)。決 定穩定度的方式爲利用探空溫度曲線(代表環境大氣)(理論上應利用虛 溫曲線較合理)與乾或濕絕熱曲線(代表空氣塊)之傾斜角加以比較判定 。若空氣塊未飽和,則利用探空溫度曲線與乾絕熱線相比較;若空氣塊飽 和,則與濕絕熱線相比較。於此所指的傾斜角爲探空溫度曲線與等壓面之 交角,因此可瞭解,若傾斜角愈小,則愈趨於穩定,若傾斜角愈大,則愈 趨於不穩定。




絕對穩定

若探空溫度曲線(環境)之傾斜角小於濕絕熱線(空氣塊)之傾斜角(AB曲線),則表示**空氣塊之降溫率大於環境場**,因此若上升同樣的高度,空氣塊之溫度將會低於環境場,使空氣塊處於一個穩定環境中。因此當這種情況發生時,對空氣塊而言,是絕對穩定的,亦可說空氣塊是處於絕對穩定的環境中。




絕對不穩定

若探空溫度曲線之傾斜角大於乾絕熱線之傾斜角(CD曲線),則表示**空氣塊之降溫率小於環境場**,因此若上升同樣的高度,空氣塊之溫度將會高於環境場,使空氣塊處於一個不穩定的環境中。因此當這種情況發生時,對空氣塊而言,是絕對不穩定的,亦可說空氣塊是處於絕對不穩定的環境中。




條件性不穩定

若探空溫度曲線之傾斜角大於濕絕熱線之傾斜角但卻小於乾絕 熱線之傾斜角時(EF曲線),則表示空氣塊是處於條件性不穩 定的環境中。當空氣塊未飽和時, 因爲空氣塊之降溫率小於環 境大氣,所空氣塊處於不穩定環境中,; 若空氣塊飽和,則空 氣塊處於穩定環境中,因爲空氣塊之降溫率大於環境大氣。



中性平衡

對未飽和空氣塊而言,若**探空溫度曲線平行乾絕熱線**,則表示此未飽和空氣塊是處於中性平衡的環境中(即空氣塊的運動不受環境場影響),但若此時爲飽和空氣塊,則是處於不穩定的環境中。對飽和空氣塊而言,若探空溫度曲線平行濕絕熱線,則表示此飽和空氣塊是處於中性平衡的環境中,但若爲不飽和空氣塊,則是處於穩定的環境中。



	氣壓	溫度	露點
	1013	26	16
	1000	26	20
	950	22	18
	920	19	16
	850	15	10
	780	11	4
	700	6	-9
	670	4	-12
	620	0	-13
	570	-5	-13
	500	-12	-22
	475	-13	-27
	430	-18	-37
	400	-21	-41
	350	-28	-48
	300	-37	-50
	250	-47	-53
	200	-57	-61
	150	-64	-72

作業

- 1.畫出探空曲線
- 2.求取950hPa之混合比
- 3.求取925hPa之水氣壓
- 4.求取850hPa之相對濕度
- 5.求取500hPa之位溫
- 6.求取700hPa之相當溫度
- 7.求取LCL之高度
- 8.求取LFC之高度

GOOGIUCK and Enjoy it