Preparação da Loja no Backoffice

Guia visual de configuração do Backoffice Subway

GUIA

Configurações, integrações, pagamentos, totens, KDS e Painel de Senhas.

ALLAN VALE | SERVICE OPS

01 Delivery Próprio

Nesta etapa, devem ser configuradas as integrações necessárias para o funcionamento do autoatendimento.

No Backoffice, acesse o menu **Delivery Próprio**.

Selecione a opção **+** para adicionar uma nova configuração.

Preencha os campos conforme as orientações:


Nome de Exibição: informe o nome da loja. Caso seja muito extenso, utilize SBW.

Celular: informe o número de telefone cadastrado no menu Minha Loja do Backoffice.

Status: selecione *Ativo*.

Regras do Pedido: configure **Pedido Mínimo** 0,01 – **Limite de Troco** 0,00 - **Atualização Automática** 00:10.

Modo de Operação do Delivery Próprio: selecione Integrado ao PDV.



02 Integração de Plataforma Online

Acesse o menu **Integração de Plataforma Online**.

Selecione a opção **+** para adicionar uma nova configuração.


Configure o horário de funcionamento:

Início: 00:00:00

Término: 23:59:59.

Mantenha as demais opções conforme a imagem.

Fornecedor: selecione sempre SWFAST.



03 Replicar Formas de Pagamento

No Backoffice, acesse o menu **Replicar Formas de Pagamento e DRE**.

Em Loja **Origem**, selecione sempre a loja **ID SW** 10652 – SUBWAY CONGONHAS. Essa loja deverá ser utilizada como origem em todas as implantações.


Em Loja **Destino**, selecione a loja que está sendo implantada.


No canto da tela, selecione **Formas de Pagamento**, conforme a imagem.

Selecione **Selecionar todas**.

Na lateral da tela, selecione **Adicionar apenas as novas formas**.

Clique em **Confirmar** para concluir a replicação.





04 Criação da Impressora do Totem


Para os totens do modelo homologado SUNNI K2, configure os seguintes campos:
Acesso o menu **Impressoras de Produção** selecione a opção **+** para adicionar um novo cadastro

Nome: INNERPRINTER.

Modelo: Genérico.

Porta: Bluetooth.

Essas são as únicas configurações que precisam ser alteradas. Mantenha os demais campos conforme a imagem.



05 Acessar o portal GSurf e localizar a loja

https://cdp.gsurfnet.com/login/login

Acesso ao GSurf

Abra o portal no navegador e entre com as credenciais vigentes.

No menu **Clientes**, acesse **Buscar Clientes** e localize a loja pelo **CNPJ**.
No cadastro da loja, selecione **Adicionar SSL**.

1 **Entrar no portal**


Use as credenciais vigentes para autenticar-se.

2 **Localizar a loja**

No menu Clientes, use Buscar Clientes e pesquise pelo CNPJ.

3 **Abrir o cadastro**

No cadastro da loja, selecione Adicionar SSL.



06 Cadastrar o SSL e configurar os campos

Inicie o cadastro de um novo SSL e configure os campos:

Política Comercial

SSL SiTef Express 5.

Subplano

Sitef.

Modelo

Android para configurações destinadas a totens.


Serviço


SWFast Prod/Subway.

No campo **Descrição**, siga obrigatoriamente o padrão de preenchimento:

PADRÃO DE DESCRIÇÃO


NOMEDOTOTEM + OTP + NÚMERO DO TERMINAL
Exemplo: **TOTEM1OTP25655858**.





07 Configuração Geral dos Totens

Acesse **Configurações do Totem** e selecione o botão **+** para adicionar uma configuração.
Configure os campos e opções conforme a imagem:
Senha: deve ser sempre numérica.
Idiomas: selecione Inglês e Espanhol.
Menu de Cupom: consulte se a loja é participante antes de configurar.
Fonte do Totem: Subway Sans LCG.
Observação de Produto: habilite o campo.
Tela inicial Comer Aqui/Levar: configure conforme a imagem.
Ao finalizar, **salve** a configuração.




08 Cadastro do Totem e Formas de Pagamento

Selecione a aba **Totens** e clique em **Adicionar Totem**, conforme a imagem.
Na aba que será aberta, selecione a opção para adicionar um novo totem.
Nome do Totem: informe o nome do equipamento, por exemplo, Totem1.
Selecione todas as formas de pagamento, retirando somente SWPAY.

Atenção: não é permitido retirar nenhuma outra forma de pagamento.

Forma de pagamento correta: TEF CARTAO FISERV TOTEM.
Modo de Exibição: Vertical.
Avaliação do Totem: habilite a opção.



09

Configuração dos Periféricos e do TEF

Na aba **Periféricos**, configure o TEF utilizando as informações cadastradas no GSurf:

TEF

Sitef.

Terminal

Utilize o padrão SWTOTEM + número do totem. O terminal deve conter 8 caracteres; exemplos: SWTOTEM1, SWTOTEM2.

Porta do Pinpad

Automático.

Tipo de Comunicação


Gsurf SSL.

Senha TLS

Informe o número do OTP criado no GSurf.

Terminal UUID

Informe o número do terminal cadastrado no GSurf.



10 Configuração da Impressora e dos Horários

Para configurar a impressora, selecione, no lado direito da tela, a impressora criada anteriormente. Neste caso, selecione **INNERPRINTER** , conforme a imagem.


Configuração dos Horários


Acesse a aba **Horários**.

Selecione cada dia da semana individualmente.

Para cada dia, selecione a opção O dia todo e clique em **Adicionar**.

Após cada inclusão, clique em **Salvar**.





11 Criação do PDV e Diretrizes de Endereçamento IP

Antes de cadastrar os KDS no Backoffice, crie um PDV adicional. Por padrão, o Backoffice possui três dispositivos configurados, mas esta implantação exige quatro.

Acesse a tela Pontos de Venda (PDV) e cadastre o PDV-04, conforme a imagem.

Tipo do PDV: selecione Caixa. Esse PDV será utilizado para o KDS 2 ao final da configuração.


Diretrizes de Endereçamento IP dos KDS

Os endereços IP dos KDS devem seguir a topologia de rede enviada à loja, utilizando o padrão 192.168.55.x. O último octeto deverá ser definido conforme o endereçamento adotado pela loja, respeitando a topologia fornecida.

Atenção: algumas lojas assinam o termo de responsabilidade, mas não configuram os endereços IP conforme a topologia definida. É responsabilidade da loja configurar os endereços IP de acordo com a topologia de rede solicitada.

Topologia de Rede – Autoatendimento Subway, versão 2.0.

Configuração dos KDS



12 Configuração do KDS 1

As licenças dos KDS devem seguir a sequência dos PDVs disponíveis. O **KDS 1** deve utilizar o **PDV-03**, e o **KDS 2** deve utilizar o **PDV-04**, criado na etapa anterior.

Importante: o PDV-02 é destinado às lojas que possuem um caixa exclusivo para delivery. Portanto, não o utilize nesta configuração; mantenha-o livre.

KDS 1

Nome: KDS 1.

Usuário (Windows): não preencher.


PDV: PDV-03.

Linhas e colunas: manter os valores padrão, sem alterações.

IP: informar o endereço **IP** definido na máquina, respeitando a **topologia de rede**.

Exibir pedidos não pagos do totem: marcar a opção.

Canais de envio ao monitor: marcar todos os canais.



13 Configuração do KDS 2

KDS 2

Nome: KDS 2.

Usuário (Windows): não preencher.


PDV: PDV-04.

Linhas e colunas: manter os valores padrão, sem alterações.

IP: informar o endereço **IP** definido na máquina, respeitando a **topologia de rede**.

Exibir pedidos não pagos do totem: marcar a opção.

Canais de envio ao monitor: marcar todos os canais.



14 KDS 3 · Boqueta e Painel de Senhas

O **KDS 3** também é utilizado para chamar as senhas; por isso, possui **configurações** adicionais. Ele deve utilizar o mesmo PDV do servidor: **PDV-01**.

Nome: KDS 3.

Usuário (Windows): não preencher.

PDV: PDV-01.

Linhas e colunas: manter os valores padrão, sem alterações.

IP: informar o endereço **IP** definido na máquina, respeitando a **topologia de rede**.


Exibir pedidos não pagos do totem: marcar a opção.

Registrar tempo de preparo: marcar a opção.

Definir monitor como Boqueta (Gerencial): marcar a opção.

Alterar para pronto no Painel de Senhas ao finalizar pedido na Boqueta: marcar a opção.

Canais de envio ao monitor: marcar todos os canais.



15 Configuração do Painel de Senha

No **Backoffice**, acesse o menu **Painel de Senha** e clique no símbolo de **+** para criar uma nova configuração.

Selecione as três opções abaixo, conforme indicado na captura de tela:

PDV

Totem

QR Code Balcão

Ao finalizar, salve a configuração.



ALLAN VALE | SERVICE OPS