
MAmidiMEmo オペレーションマニュアル SPFM編


V1.1.0

SPFMをセットアップする

- 1. SPFMの音源ボードをPCに繋げます
- 2. MAmidiMEmoのフォルダにあるscciconfig.exeを起動します



3. 4759Player(OPNAM)であれば以下のように設定し、OKを押して終了です。 ※おかしい場合は scci.ini を削除してからもう一度1から設定ください



MAmidiMEmoを起動する

(以下 MAmiと略)

1. VC++ 2012 Runtimeをインストールします https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=30679


MAmidiMEmo x64.zip

zipを解凍します(注:Windows標準の解凍ツールだとセキュリティフラグが立って実行できない場合があるため 7zip など他の解凍ツールがお勧めです)


3. MAmidiMemo.exeが起動する事を確認してください。


SPFM経由で音を鳴らす設定

- 1. SPFMの音源ボードをPCに繋げ電源を入れておきます
- 2. MAmidiMEmoを起動し、搭載されている音源(YM2608など)を追加します。



3. 追加した音源のアイコンをクリックし、SoundEngineに[Real(SPFM)]を選択します。正常に認識されればCurrentSoundEngineも[Real(SPFM)]となります。 認識されない場合は、MAmiを終了し、前ページのscciconfigをやり直してください。





MAmidiMEmoのVST2音源としてインストールする(1/2)

MAmidiMEmo(以降MAmiと記載)はMIDIにちゃんと対応したDAW(Cubase Pro, Cakewalkなど)でないと使うのが困難です。

※すべてのDAWで動作するかどうかは未確認です。その場合はご連絡ください。

以下のA,Bどちらかでインストールしてください

(A) 一旦exeを起動し以下のメニューを選び、DAWのVST2フォルダを選択する。




(B) DAWにMAmidiMEmoのVSTフォルダを指定する (こっちがお勧め)

MAmidiMEmoのVST2音源としてインストールする(2/2)

- 1. DAWでVSTiトラックを作成し、MAmidiMEmoを選びます
- 2. MAmiのウインドウで音源(YM2612, YM2608など)を追加します
- 3. MAmiはMIDI音源のため、DAW上でMIDI chをMAmiに割り当ててください。
 - ※複数のMAmiを複数のトラックに登録してもそのうちの1つのMAmiでしかSPFMを使えません
 - ※複数のMamiを登録するとPCの負荷が高くなるので避けてください。



セットアップが正常であれば、鍵盤をクリックすると実機から音が鳴ります。



MAmiをVST音源として使う場合 設定の保存は自動で行われない場合があります ほとんど(Cubaseなど。DAW依存)です。 忘れずにDAWのプロジェクトメニューから手動で プロジェクト保存を行ってください

鍵盤での演奏方法

MAmiがVSTプラグインではない場合

MIDI INの設定でお使いの鍵盤などを選択すると、鍵盤で演奏可能です。





MAmiがVSTプラグインの場合

お使いのDAWのマニュアルを参照してください

音色設定1


音源(YM2612など)の[Timbres]で音色1~128の どれかを選び、[...]を押すとグラフィカルなFM 音色エディタが起動します。





音色設定2

グラフィカルなFM音色エディタを起動しなくて も、直接オペレータなどの編集も可能です



音色設定3(エキスパート向け) 音源ドライバーによる独自の音色拡張設定も可 能です

	-1-1
 GlobalSettings 	GlobalSettings
Enable	False
LFOEN	
LFRQ	
Midi Driver Settings[MDS]	Midi Driver Settings[M, \S]
IgnoreKeyOff	False
KeyShift	0
PitchShift	0
PanShift	0
KeyOnDelay	0
KeyOffDelay	0
VelocityMap	
memo	

Sound Driver Settings[SDS]

SerializeData

ADSR

> ARP

> FxS Memo Sound Driver Settings[SDS]

ADSR

ARP

FxS

MIDIでプログラムチェンジした ら、FM音源チップ全体の設定を 変更する事が可能です

MIDIのコントロールチェンジ値 にオフセットを追加できます


独自のADSRを設定できます

アルペジエイターを設定できます

独自のエフェクトを設定できます (高速アルペジオ、トレモロなどに便利です)

音色設定4(エキスパート向け)

MIDIキーボードのノブ/スライダなどに音色の変更機能を割り当てられます



CC#70~79のメッセージを送る 事で、ここに記載した音色レジ スタなどの値を変更できます

例えば「Ops[0].TL」と書くと、CC#70の値に合わせてオペレータ0のTL値が変化します。 四則演算も可能です。


AMS/PMSだけでなく、ALGなども記載できます。 複数のレジスタを同時に変更したい場合は、カンマ で区切っていれてください。

音色設定5(エキスパート向け)

追加(A)

削除(R)

ドラムch(10ch)用の音色や、複数音を合成させた音色も設定できます



TimberObject

> Serialize Data

TimberObject

Serialize Data

キャンセル

ScaleTunings

[000]

ProgramAssignments

ScaleTunings[16]

Timbre0

ProgramAssignments[128]


General Purpose Control Settings[GPCS]. General Purpose Control Settings[GPG

ドラムchのノートオフ制御

- ► ドラムch(通常10ch)は(デフォルトでは)MIDIのノートオフメッセージを受信して もノートオフせず、各音色のゲートタイム(GateTime)設定に合わせてノートオフ します。
- これをMIDIのノートオフメッセージに合わせてノートオフするモードもあります。
- 以下に解説動画を用意しましたので、ご参考ください。 https://youtu.be/wZeR3MJ7tRU

受信MIDI ch設定

- 複数音源を追加すると、デフォルトでは各音源とも同じMIDI chを受信してしまいます。
- ► それぞれで受信するMIDI chを設定する場合は以下の[Channels]で設定します



設定を別の場所にエクスポートする

[Mamiファイルをエクスポート]を選んでください。



*.Mamiファイルを読み込む場合は、、ここにドロップします



■ ザックリとした説明ですが以上です。マニュアルの方にもいくつか情報が記載されていますので参照ください。

https://github.com/110-kenichi/mame/blob/master/docs/MAmidiMEmo/Manual.pdf

■ なにかあれば、お手数ですがDMなどください