理解字节序

作者: 阮一峰


日期: 2016年11月22日

1.


计算机硬件有两种储存数据的方式: 大端字节序(big endian)和小端字节序(little endian)。

举例来说,数值 0x2211 使用两个字节储存:高位字节是 0x22,低位字节是 0x11。

- 大端字节序: 高位字节在前, 低位字节在后, 这是人类读写数值的方法。
- 小端字节序: 低位字节在前, 高位字节在后, 即以0x1122形式储存。



同理, 0x1234567 的大端字节序和小端字节序的写法如下图。



2.

我一直不理解,为什么要有字节序,每次读写都要区分,多麻烦! 统一使用大端字节序,不是更方便吗?

上周,我读到了一篇<u>文章</u>,解答了所有的疑问。而且,我发现原来的理解是错的,字节序其实 很简单。

3.

首先,为什么会有小端字节序?

答案是, 计算机电路先处理低位字节, 效率比较高, 因为计算都是从低位开始的。所以, 计算机的内部处理都是小端字节序。

但是,人类还是习惯读写大端字节序。所以,除了计算机的内部处理,其他的场合几乎都是大端字节序,比如网络传输和文件储存。

4.

计算机处理字节序的时候,不知道什么是高位字节,什么是低位字节。它只知道按顺序读取字节,先读第一个字节,再读第二个字节。

如果是大端字节序,先读到的就是高位字节,后读到的就是低位字节。小端字节序正好相反。

理解这一点,才能理解计算机如何处理字节序。

5.

字节序的处理,就是一句话:

"只有读取的时候,才必须区分字节序,其他情况都不用考虑。"

处理器读取外部数据的时候,必须知道数据的字节序,将其转成正确的值。然后,就正常使用 这个值,完全不用再考虑字节序。

即使是向外部设备写入数据,也不用考虑字节序,正常写入一个值即可。外部设备会自己处理字节序的问题。

6.

举例来说,处理器读入一个16位整数。如果是大端字节序,就按下面的方式转成值。

```
x = buf[offset] * 256 + buf[offset+1];
```

上面代码中,buf 是整个数据块在内存中的起始地址, offset 是当前正在读取的位置。第一个字节乘以256,再加上第二个字节,就是大端字节序的值,这个式子可以用逻辑运算符改写。

```
x = buf[offset]<<8 | buf[offset+1];</pre>
```

上面代码中,第一个字节左移8位(即后面添8个0),然后再与第二个字节进行或运算。

如果是小端字节序,用下面的公式转成值。

```
x = buf[offset+1] * 256 + buf[offset];
```

32位整数的求值公式也是一样的。

```
/* 大端字节序 */
i = (data[3]<<0) | (data[2]<<8) | (data[1]<<16) | (data[0]<<24);

/* 小端字节序 */
i = (data[0]<<0) | (data[1]<<8) | (data[2]<<16) | (data[3]<<24);
```

(完)

文档信息

- 版权声明: 自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)
- 发表日期: 2016年11月22日