### 第五章思考题

- 01、编码与调制有何区别?
- 02、什么是数字-数字编码?几类数字-数字编码有什么不同之处?
- 03、什么是信号直流分量?
- 04、为什么在数据通信中同步是一个问题?
- 05、NRZ-L 与 NRZI 有什么区别?
- 06、讨论网络中所用的两种双相位编码。
- 07、采用 NRZ 编码的主要缺点是什么?归零(RZ)编码与双相位编码是如何克服这个问题的?
- 08、比较 RZ 和双极性交替传号反转 (AMI) 编码的异同。
- 09、基于 AMI 编码的扰码技术主要有哪两种?比较两者的异同。
- 10、什么是模拟-数字编码?列出一个模拟信号到 PCM 数字编码的步骤。
- 11、采样频率如何影响传输的数字信号?
- 12、每个样本的编码比特数如何影响传输的数字信号?
- 13、什么是数字-模拟编码?将数字信号转换为模拟信号的四种方法是什么?
- 14、PSK 优于 ASK 的主要因素有哪些?
- 15、正交调幅(QAM)相比于 ASK 或 PSK 有何优点?三者的关系如何?
- 16、比特率(数据率、信息速率)与波特率(码元速率、调制速率)有什么区别?给出比特率与波特率相同以及不同的实例。
- 17、在 ASK、FSK 和 PSK 中,传输带宽与波特率有什么关系?分别给予描述。
- 18、什么是模拟-模拟编码?有哪几种这样的编码?
- 19、什么是调制?在调制中载波信号的目的是什么?
- 20、区分调制信号、被调信号与已调信号。
- 21、为什么调频要优于调幅?
- 22、AM与 ASK有什么区别?FM与FSK有什么区别?
- 23、从调制信号来比较 FM 与 AM 带宽。
- 24、不考虑无线电分配管制的规定的前提下,计算发射频率范围为 2000~3000Hz 调制信号的调幅电台所需带宽。
- 25、12 路话音信道搬迁到 60kHz 至 108kHz 的频率范围,每个信道带宽是多少,如采用调幅,它是 DSBTC 还是 SSB 调制?

# 第五章思考题参考答案

### 1、编码与调制有何区别?

### 解答

在一些教科书中,对"编码"与"调制"这两个术语有所区别。有人认为,调制是指一种数字或模拟信号变换为另一种模拟信号,编码指的是将比特流转换为数字信号。但这种说法是不全面的,似乎未提及模拟数据转换为数字信号这种情况。

在 Foronzan 著的《Data Communications and Networking》中将这四种情况分别定义为:数字到数字的转换或把数字信号编码成数字信号;模拟到数字的转换或模拟信号数字化;数字到模拟的转换或调制数字信号;模拟到模拟的转换或模拟调制。

在我们的教材中,对"编码"和"调制"并未严格地界定。针对数字和模拟数据与数字或模拟信号的四种组合关系,只是说,无论模拟信息还是数字信息都能编码成模拟信号或者数字信号。只是在具体的讨论中,用到了"调制"这个术语,比如描述信号单元生成速率的"调制速率",将数字数据转换为模拟信号的"调制技术"(在一些书上称为数字调制),模拟数据调制为高频模拟信号的"调制技术"(模拟调制)。

如果一定要区分的话,我们可以把数字或模拟数据转换为数字信号都称为"编码",即数字数据的编码和模拟数据的数字化;把数字或模拟数据转换为模拟信号都称为调制,即数字调制和模拟调制。如果不区分,我们将这四种情况分别称为数字-数字编码、模拟-数字编码、数字-模拟编码、模拟-模拟编码。

# 2、什么是数字-数字编码?几类数字-数字编码有什么不同之处? 解答

数字-数字编码是将数字信息转换为数字信号。

数字-数字编码分为单极性(unipolar)编码、极化(polar)编码和双极性编码三类:单极性编码仅使用一个电平,比如,正电平或负电平表示 1, 0 电平表示 0; 极化编码使用两个电平,比如,正电平表示 1, 负电平表示 0; 双极性(bipolar)编码使用两个正负交替变化的电平表示 1, 0 电平表示 0(或者反之)。

极化编码的例子有归零码 RZ、非归零电平码 NRZ-L、非归零遇 1 反转码(不归零 1 制) NRZI、双相位编码(包括曼彻斯特码和差分曼彻斯特码)。双极性编码有交替传号反转码 AMI 以及基于 AMI 的扰码技术 ,扰码有双极性 8 连零替换 B8ZS 和 3 阶高密度双极性 HDB3。此外,伪三元码也是双极性编码,表示比特值的电平正好与 AMI 相反。

#### 3、什么是信号直流分量?

### 解答

直流分量是信号中振幅恒定不变且频率为0的成分。

### 4、为什么在数据通信中同步是一个问题?

### 解答

当数据流中含有一长串 1 或者 0 时会产生同步问题。定时电路难以确定每个比特的起止时刻。

# 5、NRZ-L与NRZI有什么区别?

#### 解答

NRZ-L 中,信号电平取决于比特状态,正电压通常表示0,负电压表示1。NRZI 中信

号电平遇1反转。

6、讨论网络中所用的两种双相位编码。

### 解答

曼彻斯特编码在每个比特间隔中间反相,既起同步作用,又表示数据。在差分曼彻斯特编码中,比特中间的信号跳变仅用于同步,而比特间隔的前沿的跳变与否表示数据。

7、采用 NRZ 编码的主要缺点是什么?归零 (RZ) 编码与双相位编码是如何克服这个问题的?

### 解答

NRZ 的主要缺点是对于一长串 0 或 1 时难以同步。在归零码 (在信号的比特间隔前沿根据比特值是 1 或 0 跳变为正或负电平,在比特中间回归为 0 电平)和双相位编码由于每个比特的中间都要发生信号改变,因此可利用此特征进行同步。

8、比较 RZ 和双极性交替传号反转 (AMI)编码的异同。

#### 解答

两种编码都转换数字数据为数字信号。在 RZ 中,通过正电平到 0 电平的跳变表示 1 ,负电平跳变为 0 电平表示 0 ;而在双极性多电平的 AMI 码中,0 电平表示 0 ,交替变化的正负电平表示 1 。

9、基于 AMI 编码的扰码技术主要有哪两种?比较两者的异同。

#### 解答

有 B8ZS 和 HDB3 两种。两者都是用来为一连串 0 提供同步的规则, B8ZS 是北美的规则, HDB3 用于欧洲和日本。两者都是随双极性 AMI 而使用的,并通过违反 AMI 标准比特模式来达到对 0 同步的目的。B8ZS 是在遇到数据流中连续 8 个及以上的 0 时进行这种违规处理,而 HDB3 则在遇到 4 个及以上 0 时引入这种违例模式。

10、什么是模拟-数字编码?列出一个模拟信号到 PCM 数字编码的步骤。

#### 解答

模拟数字编码或称模拟-数字转换是利用采样将模拟信号转换为数字信号,也就是用数字信号来表示要传输的模拟数据。

- 一个模拟信号到 PCM 数字编码的步骤依次为: PAM(采样) 量化、二进制编码以及所需的数字-数字编码。
- 11、采样频率如何影响传输的数字信号?

#### 解答

每秒采样的次数越高,模拟信号的数字重建就越精确。

12、每个样本的编码比特数如何影响传输的数字信号?

#### 解答

表示每个样本的比特数越多,样本的量化级别就可以越多,量化误差就越小,模拟信号的数字表示就越精确。

13、什么是数字-模拟编码?将数字信号转换为模拟信号的四种方法是什么?

#### 解答

数字-模拟编码是通过数字信号去调制载波而变换成模拟信号,也就是实现数信号字到模拟信号的转换,或者说用模拟信号来表示要传输的数字数据。

将数字信号转换为模拟信号的四种方法是 ASK(幅移键控) FSK(频移键控) PSK (相移键控)和 QPSK(正交相移键控),还包括 QPSK的进一步拓展 QAM(正交调幅)。

14、PSK 优于 ASK 的主要因素有哪些?

#### 解答

PSK 基干相位的偏移,因此不易受噪声影响。

15、正交调幅(QAM)相比于 ASK 或 PSK 有何优点?三者的关系如何? 解答

QAM 是 PSK 与 ASK 的组合。可以提供许多相位和振幅的组合,每种组合可以表示多个比特。

16、比特率(数据率、信息速率)与波特率(码元速率、调制速率)有什么区别?给出比特率与波特率相同以及不同的实例。

### 解答

比特率是一秒内传输的比特数,而波特率是每秒传输信号单元数,一个信号单元可能表示一个或多个比特。

在 ASK 中,比特率与波特率相同;在 QPSK 或 QAM 中,信号的波特率小于或等于比特率。

17、在 ASK、FSK 和 PSK 中,传输带宽与波特率有什么关系?分别给予描述。 解答

ASK 中传输带宽约等于波特率; FSK 中传输带宽约等于波特率加上频率偏移; PSK 中传输带宽约等于波特率, 和 ASK 相同。

18、什么是模拟-模拟编码?有哪几种这样的编码?

# 解答

模拟-模拟编码或者转换是将模拟信号调制为另一个模拟信号。

模拟-模拟编码有调幅(AM)调相(PM)和调频(FM)几类。调幅波还可以采用双边带、单边带、残留边带等调制技术。

19、什么是调制?在调制中载波信号的目的是什么?

#### 解答

调制是利用需要传输的信号去改变载波的一个或多个特性的过程。 载波信号是一种高频信号,可以用信息的信号对它进行调制。

20、区分调制信号、被调信号与已调信号。

### 解答

调制信号是要发送的原始数据的信号,即所谓输入信号;被调信号就是载波,要被调制的信号;已调信号是用调制信号对载波进行调制后的信号。

21、为什么调频要优于调幅?

解答

已调信号的频率基本上不受噪声影响,而调幅对噪声更敏感。

22、AM 与 ASK 有什么区别?FM 与 FSK 有什么区别? 解答

AM 和 FM 用于模拟-模拟转换; ASK 和 FSK 用于数字-模拟转换。

23、从调制信号来比较 FM 与 AM 带宽。

解答

AM 信号的带宽是调制信号带宽的两倍, FM 信号的带宽通常是调制信号的 10 倍。

24、不考虑无线电分配管制的规定的前提下,计算发射频率范围为 2000~3000Hz 调制信号的调幅电台所需带宽。

解答

带宽 BW = (3000 - 2000) x 2 = 2000Hz

25、12 路话音信道搬迁到 60kHz 至 108kHz 的频率范围,每个信道带宽是多少,如采用调幅,它是 DSBTC 还是 SSB 调制?

### 解答

每个信道带宽 = (108-60) ÷ 12 = 4kHz

第 1 路载频为 64kHz , 调制信号分为  $60\sim64kHz$  的下边带和  $64\sim68kHz$  上边带 , 取下边带;第 2 路载频为 68kHz , 调制信号分为  $64\sim68kHz$  的下边带和  $68\sim72kHz$  上边带 , 取下边带;以此类推 ,第 12 路载频为 108kHz ,调制信号分为  $104\sim108kHz$  的下边带和  $108\sim112kHz$  上边带 , 取下边带。因此 , AM 信号是单边带 (SSB) 调制。