实验二 PE 文件结构分析

汤添凝 1170300728

一. 实验目的

- 1. 了解 PE 文件的输入表结构;
- 2. 手工解析 PE 文件的输入表;
- 3. 编程实现 PE 文件输入表的解析。

二. 实验内容

1. 第一步: 手动解析输入表结构

- (1) 使用工具箱中的工具 **e**verything, 寻找当前系统中任意一个 **e**xe 文件, 文件名称是: <u>tsshutdn. exe</u>
- (2) 使用 LordPE "PE 编辑器"打开 exe 文件,确定输入表的 RVA, 截图如下(图 1):



(3) 点击 PE 编辑器右侧的"位置计算器",得到文件偏移值,截 图如下(图 2):



(4) 使用 16 进制编辑工具,跳转到相应的输入文件偏移地址,输入表是每个 IID 对应一个 DLL,根据 IID 大小,这里取 20 字节的数据进行分析,将输入表第一个 IID 结构的数据与 IID 结构体的成员一一对应,具体如下所示:

```
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
    OriginalFirstThunk = _0000EA48
    TimeDateStamp = _00000000
    ForwarderChain = _00000000
    Name = _0000ED50
    FirstThunk = _000012FC
}
```

(5) 关注 OriginalFirstThunk 和 Name 两个成员,其中 Name 是一个 RVA,用步骤 (3) 的方法得到其文件偏移值为 0000E150 ,在 16 进制编辑工具转到这个偏移地址,可见输入表的第一个 DLL 名为 msvcrt. dl1 ,截图如下(图 3):

sshutdn.exe	tints																
Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F	
0000E120	80	00	5F	5F	70	5F	5F	63	6F	6D	6D	6F	64	65	00	00	€ _p_commode
0000E130	85	00	5F	5F	70	5F	5F	66	6D	6F	64	65	00	00	98	00	p_fmode "
0000E140	5F	5F	73	65	74	5F	61	70	70	5F	74	79	70	65	00	00	_set_app_type
0000E150	6D	73	76	63	72	74	2 E	64	6C	6C	00	00	D6	00	5F	63	msvcrt.dll Ö_c
0000E160	6F	6E	74	72	6F	6C	66	70	00	00	E1	00	46	72	65	65	ontrolfp á Free
0000E170	53	69	64	00	CB	01	52	65	67	43	6C	6F	73	65	4B	65	Sid Ë RegCloseKe


(6) 分析一下 OriginalFirstThunk, 它指向一个类型为 IMAGE_THUNK_DATA 的数组,上面已经分析出了它的值为 0000EA48 ,这是一个 RVA,用步骤(3)的方法得到文件偏移地址 0000DE48 。在16进制编辑工具转到这个偏移地址,其中前面4 个字节的数据为 0000ED20 ,截图如下(图4):

```
0000DE20 33 00 00 80 09 00 00 80 37 00 00 80 08 00 00 80 3 € €7 € €
0000DE30 0C 00 00 80 34 00 00 80 39 00 00 80 6F 00 00 80 €4 €9 €0 €
0000DE40 0B 00 00 80 00 00 00 20 ED 00 00 30 ED 00 00 € 1 01
0000DE50 3E ED 00 00 5C ED 00 00 10 ED 00 00 F0 E 00 00 51 \( 1 \) i 81
0000DE60 8E EC 00 00 84 EC 00 00 78 EC 00 00 6E EC 00 00 2i \( 1 \) i xi ni
0000DE70 64 EC 00 00 58 EC 00 00 24 EB 00 00 32 EB 00 00 di Xì *É 2É
```

(7) 可以看出,这是<u>以序号</u>(填"以名字"或"以序号")的方式输入函数;用与步骤(3)相同的方式在 16 进制编辑工具中对应 IMAGE_IMPORT_BY_NAME 结构的数据,可以看到函数的输入序号为_80(十六进制)__,函数名为 __p__commode ,截图如下(图 5):

```
0000E110 B6 00 5F 61 64 6A 75 73 74 5F 66 64 69 76 00 00 ¶ _adjust_fdiv
0000E120 80 00 5F 5F 70 5F 5F 63 6F 6D 6D 6F 64 65 00 00 € _p_commode
0000E130 85 00 5F 5F 70 5F 5F 66 6D 6F 64 65 00 00 98 00 ... _p_fmode "
0000E140 5F 5F 73 65 74 5F 61 70 70 5F 74 79 70 65 00 00 _set_app_type
0000E150 6D 73 76 63 72 74 2E 64 6C 6C 00 00 D6 00 5F 63 msvcrt.dll Ö_c
```

(8) 验证:使用 LordPE 单击"目录表"界面中输入表右侧的"···按钮",打开输入表对话框,可以验证获取的 DLL 名和函数名是否正确。截图如下(图 6):




2. 第二步: 编程实现输入表的解析

程序要求:

调用程序解析 PE 文件输入表,输出**输入表大小,RVA,以及调用 的每个** dll **的名称和相应的调用的函数名称**。

- (1) 从数据目录表的第二项读取输入表的 RVA 以及大小,找到第一个 IID 的文件偏移位置,获取 IID 的数据,获取 IID 中 Name 成员的 RVA 值和 OriginalFirstThunk 的 RVA 值,循环直到得到一个空的 IID,表明这是最后一个 IID,结束解析循环;
- (2) 将步骤(1) 中获得的 Name 的 RVA 转换为文件偏移值,并读取 DLL 的名字
- (3) 解析 IID 对应的 INT 数组。将步骤(1) 中 OriginalFirstThunk 的 RVA 值转为文件偏移值,指向一个类型为 IMAGE_THUNK_DATA 的数组,判断输入函数方式。循环获取 IID 对应的 IMAGE_THUNK_DATA 结构,等于 0,表示是最后一个 IMAGE THUNK DATA,结束循环。
- (4) 运行程序即可看到输入表的解析结果,与 LordPE 的解析结果 是否一致,输出参考与验证截图示例如下:



```
完成以下函数使程序运行成功,并给出结果截图
Is valid pe:检查文件合法性并读取数据,主要检查 MZ 标志和 PE 标
志来校验合法性,随后读取数据目录表到 self. data dirs,读取节
表头到 self. sec hdrs
parse_import_table: 输入表结构解析。
rva to offset: RVA 转偏移地址
parse iid int:解析每个 IID 对应的 IMAGE THUNK DATA 类型的 INT
数组
参考代码:
# -*-coding:utf-8-*-
import sys
import struct
class PeParser:
   def __init__(self, file_path):
      self.MZSIG = b'MZ'
      self. PESIG = b'PE \setminus 0 \setminus 0'
      self.path = file path
#将十六进制数据转换为小端格式的数值
   def get dword(self, data):
      return struct.unpack('<L', data)[0]
#提取 ASCII 字符串
   def get string(self, ptr):
      beg = ptr
      while ptr < len(self.data) and self.data[ptr] != 0:
          ptr += 1
      return self.data[beg:ptr]
   def parse(self):
      self.read data()
      if not self. is valid pe():
          print("[Error] Invalid PE file")
      self.parse_import_table()
#读取文件数据
   def read data(self):
      fd = open(self.path, "rb")
      self.data = fd.read()
      fd. close()
#检查文件合法性并读取数据
   def is valid pe(self):
#RVA 转偏移地址
   def rva to offset (self, rva):
#输入表结构解析
   def parse import table (self):
   解析每个 IID 对应的 IMAGE THUNK DATA 类型的 INT 数组
```

def parse_iid_int(self, ptr):

```
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) == 2:
       p = PeParser(sys.argv[1])
       p.parse()
```

实验代码:

```
# PEfile_Path = "D:\ttn\逆向分析\实验二\tlntsess.exe"
# -*-coding:utf-8-*-
import sys
import struct
```

class PeParser:

```
def __init__(self,file_path):
    self.MZSIG = b'MZ'
    self.PESIG = b'PE\0\0'
    self.path = file_path
    ## 中大进制数据转换为小编格式的数值

def get_dword(self, data):
    return struct.unpack('cL', data)[0]

#提取 ASCII 字符串

def get_string(self, ptr):
    beg = ptr
    while ptr < len(self.data) and self.data[ptr] != 0:
        ptr += 1
    return self.data[beg:ptr]
```

```
def parse(self):
    self.read_data()
    if not self.is_valid_pe():
        print("[Error] Invalid PE file")
    self.parse_import_table()
```

```
#读取文件数据

def read_data(self):

fd = open(self.path, "rb")

self.data = fd.read()

fd.close()
```

```
#检查文件合法性并读取数据

def is_valid_pe(self):
    temp_ptr = self.get_dword(self.data[0x3c:0x40])
    if self.PESIG == self.data[temp_ptr:temp_ptr+4]:
        return True
```

```
else:
return False
```

```
#RVA 转偏移地址

def rva_to_offset(self,rva):
    h32_size_ptr = self.get_dword(self.data[0x3c:0x40]) + 0x14

h32_size = self.get_dword(self.data[h32_size_ptr:h32_size_ptr+2] + b'\x00\x00')

temp_rva = self.get_dword(self.data[0x3c:0x40]) + 0x18 + h32_size

while True:
    if self.get_dword(self.data[temp_rva + 0xc:temp_rva+ 0x10]) + self.get_dword(self.data[temp_rva+0x10:temp_rva+0x14]) > rva and self.get_dword(self.data[temp_rva + 0xc:temp_rva+0x10]) <- rva:
        return rva + self.get_dword(self.data[temp_rva+20:temp_rva+24]) - self.get_dword(self.data[temp_rva+12:temp_rva+16])

temp_rva += 40

return -1
```

```
def parse_import_table(self):
    self.pe_rva = self.get_dword(self.data[0:3ci0:40]) + 0:80
    self.import_table_rva = self.get_dword(self.data[self.pe_rva*self.pe_rva*f])
    self.import_table_size = self.get_dword(self.data[self.pe_rva*self.pe_rva*f])
    self.import_table_size = self.get_dword(self.data[self.pe_rva*8:self.pe_rva*f])
    print("rva:\tdd" % self.import_table_rva)
    print("va:\tdd" % self.import_table_rva)
    print("size:\tdd" % self.import_table_size)
    print()

self.iio_list = []
    ptr_temp = self.rva_to_offset(self.import_table_rva)
    while True:
    iid_list_temp - []
    iid_temp = self.get_dword(self.data[ptr_temp:ptr_temp:4])
    if iid_temp = self.get_dword(self.data[ptr_temp:ptr_temp:4])
    if iid_temp = 0:
        break
    iid_list_temp.append(iid_temp)
    iid_list_temp.append(self.get_string(self.rva_to_offset(self.get_dword(self.data[ptr_temp:12:ptr_temp:16]))))
    self.iid_list_append(self.get_string(self.rva_to_offset(self.get_dword(self.data[ptr_temp:12:ptr_temp:16]))))
    pr_temp = 20

for i in range(len(self.iid_list[1]), encoding="Uff-8"))
    self.parse_lid_int(self.iid_list(1][0])
```

```
# 解析每个IID 对应的IMAGE_THUNK_DATA 类型的INT 数组

def parse_iid_int(self,ptr):

ptr_temp = self.rva_to_offset(ptr)

while True:

name_temp = self.get_dword(self.data[ptr_temp:ptr_temp+4])
```

```
if name_temp == 0:
    break

print("\t" + str(self.get_string(self.rva_to_offset(name_temp)+2), encoding="UTF-8"))

ptr_temp += 4
```

```
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) == 2:
        p = PeParser(sys.argv[1])
        p.parse()
```

结果截图:

