
Chapter 10

■ Testing Conventional Applications


Internal and External Views

- Any engineered product (and most other things) can be tested in one of two ways:
 - Knowing the specified function that a product has been designed to perform, tests can be conducted that demonstrate each function is fully operational while at the same time searching for errors in each function;
 - Knowing the internal workings of a product, tests can be conducted to ensure that "all gears mesh," that is, internal operations are performed according to specifications and all internal components have been adequately exercised.

Software Testing



White-Box Testing




... our goal is to ensure that all statements and conditions have been executed at least once ...


Why Cover?


- logic errors and incorrect assumptions are inversely proportional to a path's execution probability
- we often <u>believe</u> that a path is not likely to be executed; in fact, reality is often counter intuitive
- typographical errors are random; it's likely that untested paths will contain some


程序的控制流图


■ 符号〇为控制流图的一个结点,表示一个或多个无分支的PDL语句或源程序语句。箭头为边,表示控制流的方向。












顺序结构

IF选择结构

WHILE重复结构

UNTIL重复结构

CASE多分支结构



■例如,在图示的控制流图中,一组 独立的路径是

path1: 1 - 11

path2: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 1 - 11

path3: 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 1 - 11

path4: 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 1 - 11

■路径 path1, path2, path3, path4组成了控制流图的一个基本路径集。

- ❖环复杂性以图论为基础,可以通过以下三种方法 之一来计算:
- 1.域的数量与环复杂性相对应。
- 2.对流图G, 环复杂性V(G)定义如下:

$$V(G)=E-N+2$$


其中E为流图的边数,N为流图的结点数。

3.对流图G, 环复杂性V(G)也可以定义如下:

$$V(G)=P+1$$


其中P为包含在流图G中的判定结点数。

V(G)的值提供了组成基本集的独立路径的上界,并由此得出覆盖所有程序语句所需测试数量的上界。




Cyclomatic Complexity

A number of industry studies have indicated that the higher V(G), the higher the probability or errors.



modules in this range are more error prone



Next, we derive the independent paths:

Since V(G) = 4, there are four paths

Path 1: 1,2,3,6,7,8


Path 2: 1,2,3,5,7,8

Path 3: 1,2,4,7,8

Path 4: 1,2,4,7,2,4,...7,8

Finally, we derive test cases to exercise these paths.

Basis Path Testing Notes



❖基本路径测试方法可以应用于过程设计或源代码。以下以图15-4中用PDL描述的过程average为例,说明测试用例设计方法中的各个步骤。

PROCEDURE average;

 This procedure computes the average of 100 or fewer numbers that lie between bounding values; it also computes the sum and the total number valid.

```
INTERFACE RETURNS average, total.input, total.valid;
     INTERFACE ACCEPTS value, minimum, maximum;
     TYPE value[1:100] 19 9CALAR ARRAY;
     TYPE average, total.input, total.valid:
        minimum, maximum, sum 19 9CALAR;
     TYPE I IS INTEGER:
     i = 1:
     total.input = total.valid = 0;
     sum = 0:
     DO WHILE value[i] <> -999 AND total.input < 100 3
        increment total input by 1;
        IF value[i] > = minimum AND value[i] < = maximum 6
              THEN increment total valid by 1:
                    sum = s sum + value[i]
              ELSE skip
        ENDIF
        increment i bu 1;
     ENDDO
     IF total.valid > 0 10
     III THEN average = sum / total.valid;
ELSE average = -999;
   IS ENDIF
 END average
```

- Using the design or code as a foundation, draw a corresponding flow graph.
- Determine the cyclomatic complexity of the resultant flow graph.
- Determine a basis set of linearly independent paths.
- Prepare test cases that will force execution of each path in the basis set.
- ◆某些独立路径不能单独进行测试。即遍历路径所需的数据组合不能形成程序的正常流。在这种情况下,这些路径作为另一个路径的一部分进行测试。






图 过程average的流图

Black-Box Testing




Black-Box Testing

- How is functional validity tested?
- How is system behavior and performance tested?
- What classes of input will make good test cases?
- Is the system particularly sensitive to certain input values?
- How are the boundaries of a data class isolated?
- What data rates and data volume can the system tolerate?
- What effect will specific combinations of data have on system operation?



等价类样本



有效数据

用户提供命令

响应系统提示符 文件名 计算数据

> 物理参数 边界值 初始值

输出数据格式 响应错误消息 图解数据(例如,鼠标选择)

无效数据

程序边界范围外的数据 物理上不可能的数据 在错误的地点提供适当的值

- ■划分
 - 指互不相交的一组子集,这些子集的并是整个 集合。
 - 对测试的意义: *完备性、无冗余性*。

 $A_1,A_2,...,A_n$ 是集合A的子集

 $A_1,A_2,...,A_n$ 是集合A的一个划分

 $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = A \perp$

 $A_i \cap A_{j...} = \Phi (i != j)$

■等价类

■ <u>等价类是指某个输入域的子集合</u>。在该子集合中,各个输入数据对于<u>揭示程序中的</u>错误都是等效的。

■等价类划分

- ■等价类划分是一种典型的黑盒测试方法。
- 这一方法完全不考虑程序的内部结构,只 依据程序的规格说明来设计测试用例

- ■等价类合理地假设:某个等价类的代表值, 与该等价类的其他值,对于测试来说是等价 的。因此,可以把全部的输入数据划分成若 干的等价类,在每一个等价类中取一个数据 来进行测试。
- 优点: <u>能以较少的具有代表性的数据进行测</u> 试, 而取得较好的测试效果。

■等价类划分方法

- 把所有可能的输入数据,即程序的输入域划 分成若干部分,然后从每一部分中选取少数 有代表性的数据做为测试用例。
- 使用等价类划分方法设计测试用例要经历划分等价类(列出等价类表)和选取测试用例两步。

- 等价类的划分有两种不同的情况:
 - ① **有效等价类:** 是指对于程序的规格说明来说, 是合理的,有意义的输入数据构成的集合。
 - ② 无效等价类: 是指对于程序的规格说明来说, 是不合理的, 无意义的输入数据构成的集合。
- 在设计测试用例时,要同时考虑<u>有效等价类和无</u> <u>效等价类的设计</u>


■ 例如,在程序的规格说明中,对输入条件有一句话:

"..... 项数可以从1到999"

则有效等价类是"1≤项数≤999" 两个无效等价类是"项数<1"或"项 数>999"。在数轴上表示成:

• (1)如果输入条件规定了取值范围,可定义一个有效等价类和两个无效等价类。

例:输入值是学生成绩,范围是0~100



- (2)如果输入条件代表集合的某个元素,则可定义一个有效等价类和一个无效等价类。
 - 如:某程序涉及到标识符,其输人条件规定 "标识符应以字母开头···",则"以字母开 头者"作为有效等价类,"以非字母开头" 为无效等价类。
- (3)如果输入条件是一个布尔量,则可以确立
 - 一个有效等价类和一个无效等价类;

- (4)如规定了输入数据的一组值,且程序对不同输入值作不同处理,则每个允许的输入值是一个有效等价类,并有一个无效等价类(所有不允许的输入值的集合)。
 - 例:输入条件说明学历可为<u>*专科、本科、硕</u> 士、博士四种之一,则分别取这四个值作为四 个有效等价类,另外把四种学历之外的任何学 历作为无效等价类。

• (5)如果规定了输入数据必须遵循的规则,可确定一个有效等价类(符合规则)和若干个无效等价类(从不同角度违反规则)。

• (6)如已划分的等价类各元素在程序中的处理方式不同,则应将此等价类进一步划分成更小的等价类。

用等价类划分法设计测试用例步骤:

- (1)形成等价类表,每一等价类规定一个唯一的编号;
- (2)设计一测试用例,使其尽可能多地覆盖尚未覆盖的有效等价类,重复这一步骤,直到 所有有效等价类均被测试用例所覆盖;
- (3)设计一新测试用例,使其只覆盖一个无效等价类,重复这一步骤直到所有无效等价类均被覆盖;

• 例:

某报表处理系统要求用户输入处理报表的日期,日期限制在2001年1月至2005年12月,即系统只能对该段期间内的报表进行处理,如日期不在此范围内,则显示输入错误信息。系统日期规定由年、月的6位数字字符组成,前四位代表年,后两位代表月。

如何用等价类划分法设计测试用例,来测试程序的日期检查功能?

第一步: 等价类划分

"报表日期"输入条件的等价类表

输入等价类	有效等价类	无效等价类
报表日期的类型及长度	6位数字字符(1)	有非数字字符 (4) 少于6个数字字符 (5) 多于6个数字字符 (6)
年份范围	在2001~2005之间(2)	小于2001 (7) 大于2005 (8)
月份范围	在1~12之间(3)	小于1 (9) 大于12 (10)

第二步: 为有效等价类设计测试用例

对表中编号为1,2,3的3个有效等价类用一个测试用例覆盖:

测试数据	期望结果	覆盖范围
200105	输入有效	等价类(1)(2)(3)

第三步:为每一个无效等价类设计至少一个测试用例

测试数据	期望结果	覆盖范围
001MAY	输入无效	等价类(4)
20015	输入无效	等价类(5)
2001005	输入无效	等价类(6)
200005	输入无效	等价类(7)
200805	输入无效	等价类(8)
200100	输入无效	等价类(9)
200113	输入无效	等价类(10)

不能出现相同的测试用例

本例的10个等价类至少需要8个测试用例

Questions

- 1 What is white-box testing? What are the methods of white-box testing?
- 2 What is black-box testing? What are the methods of black-box testing?