内嵌汇编语法如下:

```
asm (汇编语句模板:输出部分:输入部分:破坏描述部分)
```

共四个部分:汇编语句模板,输出部分,输入部分,破坏描述部分,各部分使用":"格开,汇编语句模板必不可少,其他三部分可选,如果使用了后面的部分,而前面部分为空,也需要用":"格开,相应部分内容为空。例如:

```
__asm_ _volatile_("cli": :: "memory")
```

1、汇编语句模板

汇编语句模板由汇编语句序列组成,语句之间使用";"、"\n"或"\n\t"分开。指令中的操作数可以使用占位符引用 C语言变量,操作数占位符最多 10个,名称如下:%0,%1,…,%2 指令中使用占位符表示的操作数,总被视为 long型(4个字节),但对其施加的操作根据指令可以是字或者字节,当把操作数当作字或者字节使用时,默认为低字或者低字节。对字节操作可以显式的指明是低字节还是次字节。方法是在%和序号之间插入一个字母,"b"代表低字节,"h"代表高字节,例如:%h1。

2 输出部分

输出部分描述输出操作数,不同的操作数描述符之间用逗号格开,每个操作数描述符由限定字符串和 C语言变量组成。每个输出操作数的限定字符串必须包含"="表示他是一个输出操作数。 例:

```
__asm__ _volatile__("pushfl ; popl %0 ; cli":"=g" (x) )
```

描述符字符串表示对该变量的限制条件,这样 CCC 就可以根据这些条件决定如何分配寄存器,如何产生必要的代码处理指令操作数与 C表达式或 C变量之间的联系。

3 输入部分

输入部分描述输入操作数,不同的操作数描述符之间使用逗号格开,每个操作数描述符由限定字符串和 C 语言表达式或者 C语言变量组成。

例 1:

```
__asm___volatile__("lidt %0" : : "m" (real_mode_idt));
例二(bitops.h) :
```

后例功能是将 (*addr)的第 nr位设为 1。第一个占位符%0与 C语言变量 ADDR对应,第二个占位符%1与 C语言变量 nr对应。因此上面的汇编语句代码与下面的伪代码等价: btsl nr, ADDR,该指令的两个操作数不能全是内存变量,因此将 nr的限定字符串指定为" lr",将 nr 与立即数或者寄存器相关联,这样两个操作数中只有 ADDR为内存变量。

4 限制字符

4.1、限制字符列表

限制字符有很多种,有些是与特定体系结构相关,此处仅列出常用的限定字符和 i386中可能用到的一些常用的限定符。它们的作用是指示编译器如何处理其后的 C语言变量与指令操作数之间的关系。

分类	限定符	描述
通用寄存器	" a"	将输入变量放入 eax
		这里有一个问题:假设 eax已经被使用,那怎么办?
		其实很简单:因为 GCC 知道 eax 已经被使用,它在这段汇编
		代码 的起始处插入一条语句 pushl %eax,将 eax 内容保存到
		堆栈,然后在这段代码结束处再增加一条语句 popl %eax,
		恢复 eax的内容
	" b"	将输入变量放入 ebx
	" c"	将输入变量放入 ecx
	" d"	将输入变量放入 edx
	" s"	将输入变量放入 esi
	" d"	将输入变量放入 edi
	" q"	将输入变量放入 eax, ebx, ecx, edx中的一个
	" r"	将输入变量放入通用寄存器,也就是 eax, ebx, ecx,
		edx, esi, edi中的一个
	" A"	把 eax和 edx合成一个 64 位的寄存器 (use long longs)
内存	" m"	内存变量
	" о"	操作数为内存变量,但是其寻址方式是偏移量类型,
		也即是基址寻址,或者是基址加变址寻址
	" V"	操作数为内存变量,但寻址方式不是偏移量类型
	" "	操作数为内存变量,但寻址方式为自动增量
	" p"	操作数是一个合法的内存地址(指针)
寄存器或内存	" g"	将输入变量放入 eax, ebx, ecx, edx中的一个
	G	或者作为内存变量
	" X"	操作数可以是任何类型
立即数		
	" ["	0-31之间的立即数(用于 32位移位指令)
	" J"	0-63之间的立即数(用于 64位移位指令)
	" N"	0-255之间的立即数 (用于 out指令)
	" i"	立即数
	" n"	立即数,有些系统不支持除字以外的立即数,
		这些系统应该使用" n"而不是" i"
匹配	" 0 ",	表示用它限制的操作数与某个指定的操作数匹配,

" 1" ... 也即该操作数就是指定的那个操作数,例如"0" " 9" 去描述"%1"操作数,那么"%1"引用的其实就 是"%0"操作数,注意作为限定符字母的 0-9与 指令中的"%0"-"%9"的区别,前者描述操作数, 后者代表操作数。 & 该输出操作数不能使用过和输入操作数相同的寄存器 " =" 操作数类型 操作数在指令中是只写的(输出操作数) " +" 操作数在指令中是读写类型的(输入输出操作数) " f" 浮点数 浮点寄存器 " t" 第一个浮点寄存器 " u" 第二个浮点寄存器 " G" 标准的 80387浮点常数 该操作数可以和下一个操作数交换位置 % 例如 addI的两个操作数可以交换顺序 (当然两个操作数都不能是立即数) # 部分注释,从该字符到其后的逗号之间所有字母被忽略 表示如果选用寄存器,则其后的字母被忽略

5 破坏描述部分

破坏描述符用于通知编译器我们使用了哪些寄存器或内存,由逗号格开的字符串组成,每个字符串描述一种情况,一般是寄存器名;除寄存器外还有"memory"。例如:"%eax","%ebx","memory"等。