System.out.printf() PARA MOSTRAR DATOS POR PANTALLA

Uso:

System.out.printf("formato", argumentos a formatear separados por comas);

La sintaxis de *formato*, que tiene que ir encerrado entre comillas es la siguiente:

%[indice del argumento\$][flags][width][.precisión]conversión

- Los valores entre [] son opcionales, el resto son obligatorios.
- Siempre empiezan con el porcentaje %.
- *indice_del_argumento* indica la posición del argumento a formatear, ejemplo: "1\$" tratará el primer argumento, "2\$" tratará el segundo argumento...
- flags:
- Justificar el argumento a la izquierda.
- + El argumento tiene un signo (+ o -).
- **0** Rellenar con ceros a la izquierda hasta llegar al tamaño máximo.
- , El argumento tiene grupos separados por comas, así: 123,456.
- width: Mínimo valor a imprimir.
- *precisión*: Sólo para flotantes. Especifica la precisión, cuantos valores después de la coma.
- conversión:
 - **b** boolean
 - c char
 - d integer, long, short, byte
 - **f** float, double
 - **s** String, char[]

EJEMPLOS: (%n o \n salta línea, o \t tabulador)

<pre>Para redondear y limitar la cantidad de decimales, carácter f double n = 1.2345; System.out.printf("Decimal: %.3f %n", n);</pre>	Salida: Decimal: 1,234
<pre>Para mostrar el signo + en un número positivo: double n = 1.2345; System.out.printf("%+.2f %n", n);</pre>	Salida: +1,23
Si el número a mostrar es un entero se utiliza el carácter d: int $x = 10$; System.out.printf("Numero: %d %n", x);	Salida: Numero: 10
<pre>Si es una cadena se usa el carácter s: String s1 = "Hola"; String s2 = "Adios"; int suma = 100; System.out.printf("%s y %s %nLa suma es: %d %n",</pre>	Salida: Hola y Adios La suma es: 100
System.out.printf("SUMA : %3\$d %n %2\$s y %1\$s %n", s1, s2, suma);	Salida: SUMA : 100 Adios y Hola

DAR FORMATO CON EL PUNTO DE LOS MILES Y LA COMA DE LOS DECIMALES:

```
System.out.printf("CAMPOS: *%,15.2f*%,12.2f* %n", 1234567.89, 12345.67);
Salida: CAMPOS : * 1.234.567,89* 12.345,67*
                          15 posiciones 12 posiciones
El primero usa 15 posiciones para pintar el número, de esas 2 son decimales: %,15.2f
El segunda usa 12 posiciones para pintar el número, de esas 2 son decimales: %,12.2f
MOSTRAR ENTEROS CON FORMATO (PUNTO PARA LOS MILES) 15 posiciones: %,15d
El signo - justifica a la izquierda:
System.out.printf("CAMPOS: *%-,15d*%,15d* %n", 123456789, 123456789);
Salida: CAMPOS: *123.456.789 * 123.456.789*
Mostrar datos en columnas:
      System.out.printf("%5s %-10s %16s\n", "COLUM", "COLUMNA2", "COLUMNA3");
System.out.printf("%5s %10s %16s\n", "=====", "=======");
      System.out.printf("%-5d %-10s %-16s\n", 10, "Carlos", "Mauricio");
      System.out.printf("%05d %10s %16d\n", 10, "Carlos", 456);

System.out.printf("%-5d %-10s %16s\n", 10, "Carlos", "Mauricio");

System.out.printf("%32s %n", "------");
      int total = 1564320;
      System.out.printf("%16s %16d %n", "(0)Suma total: ", total);
      DecimalFormat formato = new DecimalFormat("#,###,###,###");
      String Total;
      Total = formato.format(total);
      System.out.printf("%16s %16s %n", "(1)Suma total: ", Total);
System.out.printf("%16s %,16d %n", "(2)Suma total: ", total);
      double totalfloat = 123450.347;
      Total = formato.format(totalfloat);
      System.out.printf("%16s %16s %n", "(3)Suma total: ", Total);
      System.out.printf("%16s %,16.2f %n", "(4)Suma total: ", totalfloat);
Salida:
                   COLUM COLUMNA2
                                               COLUMNA3
                   _____
                          Carlos Mauricio
                   00010 Carlos
                                                    456
                                              Mauricio
                   10 Carlos
                    _____
                     (0)Suma total:
                                               1564320
                    (1)Suma total: 1.564.320
(2)Suma total: 1.564.320
                    (3)Suma total:
                                           123.450,35
                     (4)Suma total:
                                            123.450,35
```

- Cuando se coloca %-16s indica que se visualizará cada cadena de texto en 16 posiciones y alineada a la izquierda.
- Con **%16s** la cadena se escribe en 16 posiciones alineada a la derecha.
- Con %-5d se indica que se visualizará el número en 5 posiciones alineado a la izquierda.
- Con **%05d** se indica que se visualizará el número en 5 posiciones rellenando 0 a la izquierda.
- Con %16d se indica que se visualizará el número en 16 posiciones alineado a la derecha.
- Con **%,16d** se indica que se visualizará el número en 16 posiciones alineado a la derecha colocando el punto para los miles.
- Con **%,16.2f** se indica que se visualizará el número en 16 posiciones alineado a la derecha colocando el punto para los miles y la coma para los decimales.

Para dar formato a cantidades numéricas incluyendo el punto de los miles y la coma de los decimales también podemos usar la clase **DecimalFormat**, es necesario importar el paquete **java.text.DecimalFormat**. Definimos un objeto de ese tipo, con el formato que queramos que tengan las cantidades:

```
DecimalFormat formato = new DecimalFormat("#,###,###,###.##");
```

Y después usamos el método *format()*, indicando ente los paréntesis la cantidad numérica a formatear:

```
String cadena = formato.format(número a dar formato);
```

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/DecimalFormat.html

Podemos usar String.format() para dar formato:

```
float nume =1234.567f;
String cadena = String.format("%,10.3f", nume);
System.out.println("LA CADENA ES: "+ cadena);
```

Visualiza: LA CADENA ES: 1.234,567

LA CADENA ES: Maria **123.456,70**00001**123.456.789

Se puede usar **System.out.format(....)** en lugar de **System.out.printf(....)** ambos métodos son equivalentes.

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html