一、气体分子运动论

热学系统

1. 孤立系统:没有物质交换,没有能量交换

2. 封闭系统: 没有物质交换, 有能量交换

3. 开放系统: 有物质交换, 有能量交换

4. 绝热系统: 与外界没有热量交换

状态参数

1. 体积V

气体分子无规则热运动所能达到的空间,通常为容器的体积,并非气体的体积。单位 m^3 。

2. 压强p

气体作用于容器壁单位面积上的正压力,是大量分子与容器壁发生碰撞 而形成的宏关结果。单位Pa。

3. 温度T

气体在宏观上表示物体的冷热程度,与分子热运动的剧烈程度有密切关系,是大量分子平均平动动能的标志。单位K。

气体的三个状态参量:体积、压强、温度为宏观量,反映了大量分子运动的统计学规律。

热力学第零定律

定义-273.15°C为热力学温度的零度。

热力学温度用T表示,并规定 T=273+t,单位为K(开尔文),其中t为摄氏温度。

理想气体状态方程

对于一定质量(v mol)的理想气体, 其物态方程为:

$$pV = vRT$$

其中普适气体常数 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

三个重要常数

1. 玻尔兹曼常数

这个常数在**能量均分定理**中将会用到,是有关于温度及能量的一个物理常数,用*k*表示。

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

2. 阿伏伽德罗常数

气体的体积(假设温度与压强一定)与所含分子或原子数量成正比, 而与该气体的性质无关

这个常数表示了每摩尔气体所含有的分子数量,用 N_A 表示。

$$N_A = 6.02 imes 10^{23} \,\, ext{mol}^{-1}$$

3. 普适气体常数

各种真实气体在压力趋近于零时都趋近于理想气体。

----《科普中

国 百度百科》

理论上,**每摩尔**的**理想气体**,其压强与体积的乘积与温度的比值为常数,用R表示。

$$\frac{pV}{T} = R$$

可见

 $R = kN_A$

自由度

自由度属于**统计学**概念,是指当以**样本的统计量**来估计**总体的参数**时,样本中**独立**或能**自由变化**的数据的个数,称为该统计量的**自由度**。

在热力学中,可以理解为

- 样本的统计量: 微观粒子的动能和势能
- 总体的参数: 温度
- 自由变化的数据: x轴平动、y轴平动、z轴平动、x轴转动、y轴转动、z 轴转动、振动等

主要考虑以下3种情况:

- 单原子分子: x轴平动、y轴平动、z轴平动,自由度 i=3
- 刚性双原子分子: x轴平动、y轴平动、z轴平动、1轴转动、2轴转动,自由度 i=5
- 多分子: x轴平动、y轴平动、z轴平动、x轴转动、y轴转动、z轴转动, 自由度 i=6

能量均分定理

气体处于**平衡态**时,分子任何一个**自由度**的**平均能**量都相等,均为 $\frac{kT}{2}$ 。

分子做永不停息的无规则运动。

————不知道谁说的

当系统达到**热平衡**的时候,系统内能的增量会均等地分配到微观粒子的各种可能的运动中去。

———尼斯湖水怪

二、热力学基础

(一) 功、内能、热量 ★★

理想气体状态方程: pV = vRT

1.气体的功

气体体积由 V_1 变到 V_2 时气体对外做功: $W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$ $V_2 > V_1, W > 0$,表示气体对外做正功 $V_2 < V_1, W < 0$,表示气体对外做负功

2.内能E

内能E是状态的**单值函数**,由(p, V, T)决定(p、V、T中只有两个独立变量),其增量只与始末状态有关,与过程无关。

对于理想气体, E=E(T)是温度的单值函数。

3.热量与热功当量

热传递

当系统与外界温度不同时,就会通过分子间的相互作用而发生能量传递, 这种过程成为"热传递"。

条件: $T_{\text{p}} \neq T_{\text{ph}}$

热量Q

热量是系统与外界热能转换的量度,热量是过程量。

Q > 0,表示系统从外界吸热

Q < 0,表示系统向外界放热

热功当量

功与热量具有等效性,传递的热量和所做的功总有一定的比例关系:

卡路里(简称卡),其定义为在1个大气压下,将1克水提升1摄氏度所需要的热量。

改变内能的方法: 做功和热传递



(二) 热力学第一定律 ★★

外界对系统做**功**和传递给系统的热量之和等于系统**内能的增**量,记作:

$$\Delta E_{int} = Q + W$$

该写法与我们教科书上不一样,书上写作 $Q = \Delta E + W$,该处W的方向是系统向外界做功,而维基百科上的W方向是外界对系统做功。

———尼斯湖水怪

其微分形式:

$$dE = \delta Q + \delta W$$

细节扩充:

- (1)内能是状态量,功和热量是过程量。
- (2)热力学第一定律适用于任何系统的任何过程。
- (3)热力学第一定律对**各种**形态的物质系统都适用,只要求**始末**二态为**平衡态**,中间过程可以是平衡过程,也可以是非平衡过程。
- (4)功与热之间的转换**不是直接**的,总是通过物质系统来完成。
- (5)否认了第一类永动机。

课本记法


热力学第一定律的另一种形式:

系统接收的热量一部分转化为系统内能,另一部分对外做功。

$$Q = \Delta E + W$$

为了很好得描述热机的工作原理,通常使用的是这个公式。

————尼斯湖水怪



(三) 热力学过程 ★★★★

热力学过程分四种:

- 1. 等体过程
- 2. 等温过程
- 3. 等压过程
- 4. 绝热过程

气体热容

摩尔热容: 若1 mol物质温度升高 dT 时,吸收热量 dQ ,则摩尔热量为

$$C_m = rac{dQ}{dT} \quad (ext{J} \cdot ext{K}^{-1} \cdot ext{mol}^{-1})$$

热容的概念与初中物理的**比热容**相区分,比热容 $C=\frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$,其中m为某物质的质量。

比热容是个与物质量无关,只由物质本身决定的量,是个强度量。

热容是个和物质量的多少有关的量,是个广延量。

在这里 C_m 只由气体本身性质决定, 若有 μ mol 的该气体, 则

$$Q=\int \mu C_m dT$$

气体的热容是由气体本身性质决定,而气体相对固体是比较不稳定的,其 **温度、体积、压强** 的改变将会导致其热容的变化,这才有了下面对于**定体热容**和定压热容的定义。

定体热容和定压热容

在等体过程中,气体的热容保持不变,是个常量。

因此定义等体热容

$$C_{V,m} = rac{dQ_V}{dT}$$

理想气体的 $C_{V,m}$ 是这么来的:

根据气体分子运动论中的**能量均分定理**,可知 1 mol 的理想气体的内能为温度T的单值函数

$$E(T) = \frac{i}{2}RT$$

故根据等体热容的定义

$$C_{V,m} = rac{dQ_V}{dT} = rac{i}{2}R$$

在等压过程中, 定义等压热容

$$C_{p,m}=rac{dQ_p}{dT}$$

理想气体的 $C_{V,m}$ 和 $C_{v,m}$ 是常数

迈耶公式

理想气体的定压热容和定容热容之间是有关系的

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

且该表达式对**非理想气体**仍然成立,其中R为普适气体常数。 $R=8.31\,({
m J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}})$

该公式由下推得:

首先通过定义,对于 1 mol 的理想气体

$$C_{p,m}=rac{dQ_p}{dT}$$

根据热力学第一定律

$$Q_p = E + W$$

故

$$C_{p,m} = \frac{dE}{dT} + p\frac{dV}{dT}$$

我们知道在等体过程中 $Q=\Delta E$,故 $rac{dE}{dT}$ 即为**定体热容** $C_{V,m}$

并且,由**理想气体**的状态方程

$$pV = \mu RT$$

对于每 $1 \mod$ 的气体有 $p\frac{dV}{dT}=R$,故原式可以化成

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

即为最终的迈耶公式

等体过程

保持容器的**容积**不变,这意味着 dV=0,从而 $W=\int pdV=0$,由<u>热力</u>学第一定律可得

$$Q = \Delta E$$

即系统接收的热量完全转换为系统的内能,对外不做功

有 $\frac{p}{T} = \frac{\mu R}{V} = const$, 即**温度**与压强成正比例关系

此时状态如下

$$\left\{egin{aligned} Q &= \mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \ \Delta E &= \mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \ W &= 0 \end{aligned}
ight.$$

等压过程

保持气体压强不变

此时系统接收的**热量**,一部分转换为系统的**内能**,一部分对外**做功**

有 $\frac{V}{T}=\frac{\mu R}{p}=const$, 即**温度**与容器**容积**成**正比例**关系

此时状态如下

$$\left\{egin{aligned} Q &= \mu C_{p,m} (T_2 - T_1) \ \Delta E &= \mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \ W &= \mu R (T_2 - T_1) \end{aligned}
ight.$$

此处系统对外做功W还可以这么计算:

由于气体压强恒定,根据气体做功的表达式,有

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$$

实际上,根据理想气体的状态方程 $\mu RT=pV$,所以它们是一回事儿。

等温过程

保持气体**温度**不变,这意味着 dT=0,从而 $\Delta E=0$,由<u>热力学第一定律</u> 可得

$$Q = \Delta E$$

由于**内能**为**温度**的**单值函数**,因此若气体**温度**不变,系统**内能**也不会改变。

———尼斯湖水怪

此时系统接收的**热量**,完全用于对外**做功**,系统**内能**保持不变 有 $pV=\mu RT=const$,即**压强**与气体**容积**成**反比例**关系 此时状态如下

$$\left\{egin{aligned} Q &= \mu RT \ln rac{V_2}{V_1} \ \Delta E &= 0 \ W &= \mu RT \ln rac{V_2}{V_1} \end{aligned}
ight.$$

当改变容器**容积**,气体**压强**也会随之改变,根据气体对外做功的表达式,可推得

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} rac{\mu RT}{V} dV = \mu RT \ln rac{V_2}{V_1}$$

又因

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

故又有

$$W = \mu RT \ln p_1 p_2$$

绝热过程

系统与外界不交换**热量**,这意味着 Q=0,由<u>热力学第一定律</u>可得

$$W = -\Delta E$$

此时状态如下

$$\left\{egin{aligned} Q &= 0 \ \Delta E &= \mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \ W &= -\mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \end{aligned}
ight.$$

此处推导绝热过程的状态方程:

首先 Q=0, 由热力学第一定律得

$$\Delta E + W = Q = 0$$
$$\mu C_{V,m} dT + p dV = 0$$

由于在这个过程中气体压强、容器容积和气体温度是我们需要研究的 变量

所以,我们对气体状态方程 $pV = \mu RT$ 微分,得到

$$pdV + Vdp = \mu RdT$$

联立两式

$$\begin{cases} \mu C_{V,m} dT + p dV = 0 \\ p dV + V dp = \mu R dT \end{cases}$$

消去dT得到

$$rac{C_{p,m}}{C_{V,m}}pdV+Vdp=0$$

其中 $\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ 即为**热容比**,又称**绝热指数**,记作 γ

将其变形,得

$$\gamma \, \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p}$$

解得

$$pV^{\gamma} = const$$

这就是绝热过程的**状态方程**

通过**理想气体状态方程**将其变形,这个状态方程一共有三种形式::

1.
$$pV^{\gamma} = C_1$$

1.
$$pV^{\gamma}=\mathrm{C}_1$$

2. $TV^{\gamma-1}=\mathrm{C}_2$

$$3. p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = \mathcal{C}_3$$

此外, 该过程中做功表达式也有另一种形式:

联立以下表达式(该状态下满足 $W=-\Delta E$

$$\left\{egin{aligned} \gamma &= rac{C_{p,m}}{C_{V,m}} \ C_{p,m} &= C_{V,m} + R \ W &= -\mu C_{V,m} (T_2 - T_1) \end{aligned}
ight.$$

得

$$W = -\frac{\mu R(T_2 - T_1)}{\gamma - 1}$$

又根据物态方程 $pV = \mu RT$, 得

$$W = -\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$$

特别需要注意的是,绝热过程中**初态** (p_1,V_1,T_1) 和**末态** (p_2,V_2,T_2) 的三个状态变量都是不一样的。

————尼斯湖水怪


(四) 压强-容积图像专题解析

本专题将深入理解压强-容积图像,从多个角度研究其几何意义。

p-V图,即纵坐标为压强 p,横坐标为容积 V的图像。


从量**纲**可以推得,p-V图中面积的单位为焦耳。

等温线



如图所示,每一根曲线都是不同**温度**下的**等温线**,可以清楚地看到:温度越**高**,等温线离**原点**越远。

绝热线



如图所示,当**温度**一定,每一根线都是不同**热容比**下的**绝热线**,所有绝热 线相交于一点,这个点和**温度**有关。

(五) 热机与循环过程

循环过程

一个系统经过一系列变化最后回到初始状态的整个过程, 称为循环过程, 简称循环。


1. 工作物质

在循环中被用来吸收热量并对外做功的物质,称为工作物质。

2. 循环特征

 $\Delta E = 0$, Q = W 即热量完全转化为功

净功: $W=W_{ABC}+W_{CDA}$, 即曲线围成的阴影部分面积



气体做功的积分表达式

$$W=\int_{V_1}^{V_2} p\,dV$$

当p不为0时改变V会做功,当V不动时改变p不会做功。

等压过程会做功,等体过程不做功。

———尼斯湖水怪

正循环和逆循环

正循环:沿顺时针方向进行的循环称为正循环,W>0吸热做功,对应热机。

逆循环:沿逆时针方向进行的循环称为逆循环,W<0放热,外界对系统做功,对应制冷机。

热机效率


$$\eta = rac{W}{Q_{in}} = rac{Q_{in} - Q_{out}}{Q_{in}}$$

制冷机效率

$$\eta = rac{Q_{in}}{W} = rac{Q_{in}}{Q_{out} - Q_{in}}$$

卡诺循环

卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。



如上图所示

其中国 "黑"、"红" 所对应的是两条不同温度下的**等温线**,"蓝"、"绿" 对应的是两条不同温度下的**绝热线**,它们共同围成了一块区域,卡诺热机中气体的**状态**就是沿着这块区域的边按**顺时针**方向变化的。

过程曲线	红线	绿线	黑线	蓝线
过程名	等温过程	绝热过程	等温过程	绝热过程
气体压强 p	减小	减小	增大	增大
气体体积 V	增大	增大	减小	减小
气体温度 T	不变	降低	不变	升高
Q	吸热	0	放热	0
E	不变	减小	不变	增大
W	对外做功	对外做功	对内做功	对内做功

卡诺循环中的**高温热源**和**低温热源**是理想热源,它们是能够吸收或放出无限**热量**而又不会改变自身**温度**的"仓库"(换句话说,其热容 $C=\frac{dQ}{dT}$ 无穷大),所以被称为**热库**。

一般的物质吸放热会使得其温度发生变化,而热库的温度始终保持恒定。

———尼斯湖水怪