

# 《操作系统实验》 实验报告

# (实验七)

学院名称: 数据科学与计算机学院

专业(班级): 17级计算机类教务3班

学生姓名: 姚森舰

学 号: 17341189

时 间: 2019 年 6 月 23 日

# 实验目的

- 1. 完善实验6中的二状态进程模型,实现五状态进程模型,从而使进程可以分工合作,并发运行。
- 2. 了解派生进程、结束进程、阻塞进程等过程中父、子进程之间的关系和分别进行的操作。
- 3. 理解原语的概念并实现进程控制原语 do\_fork(), do\_exit(), do\_wait(), blocked()和wakeup().

# 实验要求

在实验五或更后的原型基础上,进化你的原型操作系统,原型保留原有特征的基础上,设计满足下列要求的新原型操作系统:

- (1)实现控制的基本原语 do\_fork()、 do\_wait()、do\_exit()、blocked()和wakeup()。
- (2)内核实现三系统调用fork()、wait()和exit(),并在c库中封装相关的系统调用.
- (3)编写一个c语言程序,实现多进程合作的应用程序。

多进程合作的应用程序可以在下面的基础上完成:由父进程生成一个字符串,交给子进程统计其中字母的个数,然后在父进程中输出这一统计结果。

# 实验方案

#### 实验环境

Windows10 +VMware

## 实验工具

NASM + Winhex + Tasm + Tcc + Dosbox + Notepad++

#### 主要思路



以上是状态转换图。

主要思路可以看看本次实验测试的流程,本次实验测试的大概流程为,在 test.c 中,调用封装好的 fork() 函数, fork() 函数内部使用系统调用,系统调用 PCB.h 中的 do\_fork(),在 do\_fork()中,先在PCB中寻找空闲 PCB块,将父进程的数据拷贝进去,新建子进程,并通过FatherID找打父进程,返回子进程的进程号,也就是PCB块号,拷贝时,栈需要特殊处理,将全部栈的内容拷贝过去。这使PCB表中就会有两个几乎相同的进程,但是他们的PID,也就是AX中的只不同,父进程的AX中是子进程号,子进程是0,通过PID,进行判断做不同的任务,这就完成了 fork()操作。父进程在执行时遇到 wait() 函数就暂时将状态改为BLOCK,等待一段子进程完成后再继续执行。

调度时,就是在PCB表中找READY状态的进程执行,若最后只剩READY,或者BLOCK状态的进程,就将状态改为RUNNING并执行,执行完毕后返回内核,也就是PCB[0]。

#### fork()

fork()调用功能如下

- 1. 寻找一个自由的PCB块,如果没有,创建失败,调用返回 1;
- 2. 以调用fork()的当前进程为父进程,复制父进程的PCB内容到自由PCB中。
- 3. 产生一个唯一的ID作为子进程的ID, 存入至PCB的相应项中。
- 4. 为子进程分配新栈区,从父进程的栈区中复制整个栈的内容到子进程的栈区中;
- 5. 调整子进程的栈段和栈指针,子进程的父亲指针指向父进程。
- 6. 在父进程的调用返回ax中送子进程的ID,子进程调用返回ax送0。

```
int do fork()
{
   int i = Find_empty_PCB(); /* 寻找空闲进程 */
                              /* 没有空闲的PCB块 ax作为返回值 */
   if (i == -1){
       pcb_list[CurrentPCBno].regImg.AX = -1;
       return ;
   }
                                /* 创建成功 */
   Program Num++;
                                                                 /* 拷贝PCB */
   PCBcopy(&pcb_list[i], &pcb_list[CurrentPCBno]);
   stackcopy(pcb_list[i].regImg.SS, pcb_list[CurrentPCBno].regImg.SS); /* 特殊处理栈 */
   pcb_list[i].FatherID = CurrentPCBno;
                                                                /* 标识父进程 */
                                    /* 标识此进程被占用 */
   pcb list[i].Used = 1;
                                      /* 子进程本身返回0 */
   pcb list[i].regImg.AX = 0;
   pcb_list[CurrentPCBno].regImg.AX = i; /* 父进程返回进程号 */
   pcb list[CurrentPCBno].Process Status = READY;
   Switch();
}
int Find empty PCB() /* 用于寻找空闲进程 */
   int index = 1;
   while (index < MAX_PCB_NUMBER)</pre>
       if (pcb_list[index].Used != 1) /* 若未被占用 */
          return index;
       index++;
```

```
return -1;
}
```

这里的 Switch() 实际上就是将实验六中的 Restart 部分相关代码写成一个函数,方便重用。

#### 拷贝进程数据:

```
void PCBcopy(PCB* p1, PCB* p2)
   p1->regImg.AX = p2->regImg.AX;
   p1->regImg.BX = p2->regImg.BX;
   p1->regImg.CX = p2->regImg.CX;
   p1->regImg.DX = p2->regImg.DX;
   p1->regImg.CS = p2->regImg.CS;
   p1->regImg.IP = p2->regImg.IP;
   p1->regImg.DS = p2->regImg.DS;
   p1->regImg.ES = p2->regImg.ES;
   p1->regImg.GS = p2->regImg.GS;
   p1->regImg.FS = p2->regImg.FS;
   /*p1->regImg.SS = p2->regImg.SS;
   栈要做特殊处理,应该为Segment,这在初始化时已完成,其余见stackcopy() */
   p1->regImg.DI = p2->regImg.DI;
   p1->regImg.SI = p2->regImg.SI;
   p1->regImg.BP = p2->regImg.BP;
   p1->regImg.SP = p2->regImg.SP;
   p1->regImg.FLAGS = p2->regImg.FLAGS;
   p1->Process_Status = READY;
}
```

因为父子进程出现分支后执行不同的代码, 所以他们的栈应该独立, 但分支之前应相同, 因此要拷贝全部栈:

```
public _stackcopy
_stackcopy proc
   push ds
   push es
   push di
   push si
   push cx
   push ax
   push bp
   mov bp, sp
   mov ax, word ptr [bp+18] ; 源地址, 也就是父进程
   mov ds, ax
   mov ax, word ptr [bp+16] ; 目的地址,也就是子进程
   mov es, ax
   mov di, 0
   mov si, 0
                             ; 全部栈
   mov cx, 100h-4
```

```
loop_copy:
    mov al, byte ptr ds:[si]
    mov byte ptr es:[di], al
    inc di
    inc si
    loop loop_copy
    pop bp
    pop ax
    pop cx
    pop si
    pop di
    pop es
    pop ds
    ret
_stackcopy endp
```

#### wait()

父进程如果想等待子进程结束后再处理子进程的后事,需要一个系统调用实现同步。我们模仿UNIX的做法,设置wait()实现这一功能。

相应地,内核的进程应该增加一种阻塞状态,。当进程调用wait()系统调用时,内核将当前进程阻塞,并调用进程调度过程挑选另一个就绪进程接权。

相应调度模块也要修改,禁止将CPU交权给阻塞状态的进程。

```
void do_wait()
{
    /* 阻塞进程 */
    blocked(CurrentPCBno);
    Schedule();
    Switch();    /* 切换PCB */
    delay();
}
```

## exit()

父进程如果想等待子进程结束后再处理子进程的后事,需要一个系统调用wait(),进程被阻塞。而子进程终止时,调用exit(),向父进程报告这一事件,可以传递一个字节的信息给父进程,并解除父进程的阻塞,并调用进程调度过程挑选另一个就绪进程接权。 这部分要注意的是,当子进程执行完毕后,要向父进程传递执行完毕的信息。

```
int do_exit(int ch)
{
   int FatherID = pcb_list[CurrentPCBno].FatherID;
   pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status = EXIT;
```

将这三个函数作为系统调用,因为此部分实现相似,故只列出 do\_fork(),其余见代码:

```
cmp ah,9
   jz helpJumpFun9
   cmp ah,10
   jz helpJumpFun10
   cmp ah,11
   jz helpJumpFun11
   helpJumpFun9: ;实际跳转区间超出jz可行的范围,所以引入中间跳板,之前的实验报告中已说明
   jmp fun9
   helpJumpFun10:
      jmp fun10
   helpJumpFun11:
      jmp fun11
                ; 这些其实是多余的, 只是为了整体看起来规范
   fun9:
      jmp forking
      iret
   fun10:
      jmp waiting
      iret
   fun11:
      jmp exiting
      iret
extrn _do_fork:near
```

```
forking:
   push ss
   push ax
   push bx
   push cx
   push dx
   push sp
   push bp
   push si
   push di
   push ds
   push es
   .386
   push fs
   push gs
   .8086
                               ;ds es回到内核状态
   mov ax, cs
   mov ds, ax
                               ; 此时PSW CS IP 已经被压栈
   mov es, ax
   call near ptr Save Process ; 保存现在的状态
   call near ptr _do_fork
   iret
```

## schedule()

调度时,就是在PCB表中找READY状态的进程执行,若最后只剩READY,或者BLOCK状态的进程,就将状态改为RUNNING并执行,执行完毕后返回内核,也就是PCB[0]。

```
void Schedule(){
   int temp_count = MAX_PCB_NUMBER;
                                    /* 循环次数 */
   if (pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status == RUNNING)
       pcb list[CurrentPCBno].Process Status = READY;
   while (temp_count--) /* 要么return 要么遍历整个PCB */
       CurrentPCBno++;
       if (CurrentPCBno >= MAX PCB NUMBER)
          CurrentPCBno = 1;
       if (pcb_list[CurrentPCBno].Used == 1) /*如果这个PCB块被占用 */
           if (pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status == READY)
           {
              pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status = RUNNING;
              return ;
           /* 如果是new状态的话要单独讨论一次 */
           else if (pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status == NEW)
              {
                   /* 特殊处理了一下, 因为多进程几乎结束了, 不应该出现new的状态, 忽略 */
```

```
/* Finite为调度的次数,与实验六不同的是,将其声明为了全局变量 */
                  if( Finite >= 118 ){
                     continue;
                 }
                 return ;
              }
       }
   /* 如果没有其他运行的进程, 就继续运行之前的进程 如果它也结束了就返回内核 */
   if (pcb_list[CurrentPCBno].Used == 1 && pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status == READY)
       pcb_list[CurrentPCBno].Process_Status = RUNNING;
   /* 运行结束,返回内核 */
   else{
       CurrentPCBno = 0;
       Segment = 0 \times 1000;
       Program_Num = 0;
   }
}
```

## blocked()

为方便实现,都传入了一个id参数:

```
void blocked(int id){
   if(pcb_list[id].Process_Status == RUNNING){
      pcb_list[id].Process_Status == BLOCKED;
   }
}
```

## wakeup()

```
void wakeup(int id){
   if(pcb_list[id].Process_Status==BLOCKED){
      pcb_list[id].Process_Status == READY;
   }
}
```

## 其他相关或者新增部分代码

PCB.h

PCB新增属性

#### 一些变量的声明:

对应的初始化PCB函数 void init(PCB\* pcb,int segement, int offset) 新增两行代码:

kernel.c

新增测试指令 t:

```
-t: to run test program for lab7.
```

指令的实现:

```
void run_test_program_of_7(){
    run_test_of_7(Segment,6*2-1);
    Segment += 0x1000;
    Program_Num = 1;
    pcb_list[1].Used = 1;    /* 注意 */
}
```

为方便debug写的输出数字的函数:

```
void printnumber(int number)
{
    int i = 0;
    char temp[1000];
    while (number)
    {
        temp[i++] = number % 10 + '0';
        number /= 10;
    }
    i -= 1;
    while (i >= 0)
        printchar(temp[i--]);
}
```

syscll.asm

加载测试程序:

```
public _run_test_of_7
_run_test_of_7 proc
    push ax
    push bp
    mov bp,sp
    mov ax,[bp+6] ;段地址 ; 存放数据的内存基地址
    mov es,ax ;设置段地址
    mov bx,100h ;偏移地址;
    mov ah,2 ;功能号
    mov al,2 ;扇区数 实验7的测试程序要两个扇区
    mov dl,0 ;驱动器号 ; 软盘为0
    mov dh,1 ;磁头号 ; 起始编号为0
    mov ch,0 ;柱面号 ; 起始编号为0
    mov ch,0 ;柱面号 ; 起始编号为1
    int 13H ;调用中断
    pop bp
    pop ax
    ret
_run_test_of_7 endp
```

process.asm

封装 fork(), wait(), exit(), 过程相似,只举一个例子,例子如下,详见代码:

```
public _fork
_fork proc
  mov ah, 9
  int 21h
  ret
_fork endp
```

# 测试

#### 测试代码:

```
#include "process.h"
extern int fork();
extern void wait();
extern int exit();
char str[80] = "9djsajd128dw9i39ie93i84oiew98kdkd";
int letterNr = 0;
int ex;
void main()
{
   int pid=0;
   int i;
   print("The string is: ");
   print(str);
   print("\r\n");
                   /* 封装好的函数 */
   pid = fork();
   if (pid == -1)
       print("error in fork!");
       exit(-1);
   }
                  /* fork返回的pid是子进程的id */
   if (pid)
       int 1 = 0;
       print("Father process: This is the father process.\r\n");
       print("Father process: My child process's ID is: ");
       printnumber(pid);
       print("\r\n");
                      /* 封装好的函数 */
       wait();
       print("Father process: The numbers of letters in string is: ");
       for (i=0; str[i]; ++i)
           if((str[i]>='A'&&str[i]<='Z')||(str[i]>='a'&&str[i]<='z'))
               1++;
       printnumber(1);
       print("\n\r");
```

```
delay();
       exit(0);
   }
   else
                      /* 父进程也就是主进程收到的pid为0 */
   {
       print("Subprocess:
                             This is the child process.\r\n");
       for (i=0; str[i]; ++i)
           if((str[i]>='A'&&str[i]<='Z')||(str[i]>='a'&&str[i]<='z'))
               letterNr++;
       print("Subprocess:
                             The result calculated by child process: ");
       printnumber(letterNr);
       print("\r\n");
       exit(0);
   }
}
```

## 测试结果

```
The string is: 9djsajd128dw9i39ie93i84oiew98kdkd
Father process: This is the father process.
Father process: My child process's ID is: 2
Subprocess: This is the child process.
Subprocess: The result calculated by child process: 20
Father process: The numbers of letters in string is: 20
```

注意若是在测试时,多按了键,可能会弹出之前的 "ouch ouch",与这部分输出重叠,使得输出不完整,出现以下情况,这也是正常的:

The string is: 9djsajd128dw9i39ie93i84oiew98kdkd Father process: This is the father process. Father process: My child process's ID is: 2 This is the child process. Subprocess:

The result calculated by child pr Subprocess:

Father process: The numbers of letters in string i

临近期末,没有再这些小细节上花费太多时间。

# 总结

- 1. 遇到的第一个问题就是内核超出了分配的扇区,居然超过了十个扇区! 由于又是利用批处理做得编译,所以 找了很久才找出问题,实在是浪费了很多时间。
- 2. 在跑测试的时候,要把新建的PCB块的Used属性设置为1,否则就会出现很奇怪的现象,Program\_num的确 变为1了,但是在调度的时候是会忽略这个PCB块的,根据schedule()函数的代码,会忽略没有被占用的PCB 块。
- 3. 由于之前部分代码,比如按键输出"ouch ouch"会和测试函数输出重叠,可能会出现部分字符或结果输出看起 来有点问题,但是结果其实是没问题的,这里需要注意一下。做的时候也以为是代码写的不对,结果发现原 因居然在这里, 浪费许多时间。
- 4. 在schedule()函数处卡了很久,事实上,到现在我也没有彻底想清楚问题出在哪里,之前有时候是fork()部分 可以成功运行,但是回到实验六的多进程时就不能正确的返回,要不然就是实验六的那部分正确,但是fork() 又有问题。只有不断的修改schedule()函数,改成现在比较合理的样子之后就没有问题了,但是原因没找到, 应该是在某些细节或者某些特殊情况没有考虑清楚,做了一些测试没有问题,但是还是不踏实,只能保证现 在的代码没问题,能解决计数字母的问题,但是其他问题不敢保证。
- 5. 本次实验的原理,其实老师课上早就讲过,但实现起来的时候出现了太多细节的问题,最后找出来的时候感 觉很懊恼,这些问题让人很急躁,也可能是期末临近的原因。操作系统有时候让人无奈的地方就是没有好的 方法DEBUG,只能靠print了,后悔没有在一开始就用bochs.