# Nachos 3.4 的安装与环境配置

Nachos 3.4 可以运行在内核 1.2.13 以上的各种 Linux 版本; 开发环境需要 g++2.7.2 以上、make、binutils 等; 当前流行的各种 linux 版本均满足需求。

## 注意如下:

- 正常安装 正文是 Nachos 3.4 安装配置的详细说明,需提前准备好 linux 环境。
- 尽量选 32 位 linux 系统 鉴于当前机器配置普遍为 64 位 CPU,而 Nachos 使用的 32 位开发环境,所以选用 linux 环境时尽量使用 32 位版本;若已选用 64 位 linux,可参考如下链接配置 32 位开发环境:

http://sixarm.com/about/ubuntu-apt-get-install-ia32-for-32-bit-on-64-bit.html ,并修改 nachos 的 makefile。

## 一、Nachos-3.4 的文件准备

- 1) 下载获得 Nachos 源码 code-linux.tar.gz 和 交叉编译器 mips-decstation.linux-xgcc.tgz;
- 2) 需要将 Nachos 文件拷贝到自己的工作目录下,并将其解开:

#### ~\$ tar -xvf code-linux.tar.gz

此时工作目录下生成 nachos-3.4 和 gnu-decstation-nltrix 两个文件夹。

## 二、编译安装

在 Nachos 系统中可以对整体和各个部分分别进行编译安装和运行:

1) 进行 Nachos 整体编译安装时运行如下指令:

### ~/nachos-3.4/code\$ make

该命令会在 Nachos 各部分对应的子目录下生成脚本文件 nachos, 进入相应的目录运行该文件即可启动。

2) 当需要**单独编译**某部分,如线程管理部分时,先进入 threads 子目录:

~/nachos-3.4/code/threads\$ make depend

编译生成 nachos:

~/nachos-3.4/code/threads\$ make nachos

#### 3) 运行 nachos:

#### ~/nachos-3.4/code/threads\$ ./nachos

屏幕输出 0 和 1 两个进程的切换运行以及"machine halting!"字样证明安装并运行成功,如下图:

```
changer@ubuntu:~/work/nachos/nachos-3.4/code/threads$ ./nachos
*** thread 0 looped 0 times
*** thread 1 looped 0 times
*** thread 0 looped 1 times
*** thread 1 looped 1 times
*** thread 0 looped 2 times
*** thread 1 looped 2 times
*** thread 0 looped 3 times
*** thread 1 looped 3 times
*** thread 0 looped 4 times
*** thread 1 looped 4 times
No threads ready or runnable, and no pending interrupts.
Assuming the program completed.
Machine halting!
Ticks: total 130, idle 0, system 130, user 0
Disk I/O: reads 0, writes 0
Console I/O: reads 0, writes 0
Paging: faults 0
Network I/O: packets received 0, sent 0
Cleaning up...
changer@ubuntu:~/work/nachos/nachos-3.4/code/threads$
```

注:格式转换工具 coff2noff 位于 nachos-3.4/code/bin 下,已与 nachos 同时编译安装完毕。

# 三、交叉编译器的安装(Lab2、Lab3 用到)

如果需要在 Nachos 中运行用户态的程序,就需要用交叉编译器进行编译,最后生成即为 Nachos 下的可执行文件。

- 1) 首先将 mips-decstation.linux-xgcc.tgz 拷贝到根目录下,然后进入根目录:
- 2) 解压缩:

tar zxvf mips-decstation.linux-xgcc.tgz

解压后的文件位于/usr/local/nachos 目录下。

# 四、在 Nachos 上执行用户程序(Lab2、Lab3 用到):

用户程序的测试文件存放在 nachos-3.4/code/test 文件夹中:

- 1) 生成 nachos 的可执行文件: ~/nachos-3.4/code/test\$ make
- 2) 运行 nachos 的可执行文件,格式如下: ~/nachos-3.4/code/test\$ ../threads/nachos -x halt.coff

# 五、安装过程中需要注意的问题:

- 1) 在 ubuntu 中,可能没有 gmake,所以需修改 Makefile 文件 ~/nachos-3.4/code\$ vi Makefile 修改 Make 的值从 gmake 改为 make
- 2) 如果编译器关于文件 Makefile.common 报错,则需要修改该文件: ~/nachos-3.4/code\$ vi Makefile.common 将 CFIAGS 的值去掉最后的-fwritable-strings 再次编译即可成功: ~/nachos-3.4/code\$ make