

主讲人: 李全龙

本讲主题

密码学基础(3)

现代加密技术

- *现代加密技术的基本操作包括经典的替代和置换
 - 不再针对一个个字母,而是针对二进制位操作
- ❖现代加密技术主要分为:
 - 对称密钥加密
 - 非对称密钥加密(公开密钥加密)
- ❖对称密钥加密:
 - 流密码(stream ciphers)
 - 分组密码, 也称块密码(block ciphers)



流密码


❖基本思想:

- 首先利用密钥K产生一个密钥流: z=z₀z₁z₂...
- 然后使用如下规则对明文串 $x=x_0x_1x_2...$ 加密: $y=y_0y_1y_2...=E_{z_0}(x_0)E_{z_1}(x_1)E_{z_2}(x_2)...$
- ❖解密时,使用相同的密钥流与密文做运算 (XOR)




流密码工作流程

加密过程:



解密过程:



分组密码

- ❖ 将明文序列划分成长为m的明文组
- ❖ 各明文组在长为i的密钥组的控制下变换成长度 为n的密文组
- \bullet 通常取n=m
 - *n>m* 扩展分组密码
 - *n*<*m* 压缩分组密码
- ❖典型分组密码结构: Feistel分组密码结构
 - 在设计密码体制的过程中,Shannon提出了能够破坏 对密码系统进行各种统计分析攻击的两个基本操作: 扩散(diffusion)和混淆(confusion)
 - 基于1949年Shannon提出的交替使用替代和置换方式 构造密码体制




Feistel分组密码结构

- ❖ 基于"扩散"和"混乱"的思考 , Feistel提出通过替代和置换交 替操作方式构造密码
- ❖ Feistel是一种设计原则,并非一个特殊的密码

❖ 加密:

- 将明文分成左、右两部分: 明文 = (L_0, R_0)
- 每一轮i=1, 2, ..., n计算:
 L_i= R_{i-1}
 R_i= L_{i-1} ⊕ F(R_{i-1}, K_i)
 其中F是轮函数; K_i 是子密钥
- 密文 = (L_n, R_n)






Feistel分组密码结构

❖解密:

- 密文 = (L_n,R_n)
- 每一轮i=n, n-1, ..., 1计算: $R_{i-1} = L_i$ $L_{i-1} = R_i \oplus F(R_{i-1}, K_i)$ 其中F是轮函数; K_i是子密钥
- 密文 = (L₀, R₀)



Feistel分组密码结构

Feistel结构的分组密码安全性取决于:

- ❖ 分组长度
 - 分组长度越大,安全性越高,加密速度越慢,效率越低
 - 目前常用的分组加密算法的分组长度取64位
- ❖ 子密钥的大小
 - 子密钥长度增加,安全性提高,加密速度降低
 - 设计分组密码时需要在安全性和加密效率之间进行平衡
- ❖ 循环次数
 - 循环越多,安全性越高,加密效率越低
- * 子密钥产生算法
 - 在初始密钥给定的情况下,产生子密钥的算法越复杂,安全性越高
- ❖ 轮函数
 - 一般情况下,轮函数越**复杂**,加密算法的安全性越<mark>高</mark>



