## Class 文件结构

- 魔数 u4
- 版本 2个u2 次版本号 主版本号
- 常量池个数 u2 是从1开始, 比如22, 就有21个常量
- 常量池信息
- 类访问标志 u2
- 类索引 u2
- 超类索引 u2
- 接口表索引 2+n
- 字段表
- 方法表
- 属性表

## 常量池

```
CONSTANT Utf8 info
                            1
CONSTANT Integer info
                             3
CONSTANT Float info
                            4
                             5
CONSTANT Long info
CONSTANT Double info
                              6
CONSTANT Class info
                             7
CONSTANT String info
                             8
CONSTANT Fieldref info
CONSTANT Methodref info
                               10
CONSTANT InterfaceMethodref info
                                 11
CONSTANT NameAndType info
                                 12
CONSTANT MethodHandle info
                                 15
CONSTANT MethodType info
                                16
CONSTANT InvokeDynamic info
                                18
每种常量的结构,开头都是ul的tag位,表示是那种常量。
CONSTANT Integer info {
  u1 tag;
  u4 bytes;
}
CONSTANT Class info {
  u1 tag;
```

```
u2 name_index;
}
访问标志
ACC PUBLIC 0001
ACC FINAL 0010
ACC SUPER 0020
ACC INTERFACE 0200
ACC ABSTRACT 0400
ACC SYNTHETIC 1000
ACC ANNOTATION 2000
ACC ENUM 4000
字段表
  u2 fields count;
  field_info fields[fields_count];
}
field info{
  u2 access flag
  u2 name index
  u2 descriptor index 类型信息
  u2 attribute count
  attribute info attribute info[attribute count]
}
方法表
{
  u2 method count
  method info method[method count]
}
method_info {
  u2 access flags
  u2 name index 方法名
  u2 descriptor index 方法属性 int String void....
  u2 attributes count 属性数量 一般没有
  attribute_info Code_attribue //不占字节,开始的字节属于Code_attribute
}
```

## Code

```
Code attribute {
 u2 attribute name index
 u4 attribute length //不包含attribute name index 和 attribute length
 u2 max stack
 u2 max locals
 u4 code length
 u1 code info[code length]
 u2 exception table length{
    u2 start pc
    u2 end pc
    u2 handler pc
    u2 catch type
 }
 u2 attribute count
 attribute\ info[attribute\ count] Line Number Table \\ \ Local Variable Table
}
```

## LineNumberTable

```
行号与字节码的对应关系
{
    u2 attribute_name_index
    u4 attribute_length 长度所指的不包含attribute_name_index和attribute_length
    {
        u2 有几对映射
        u2 start_pc 字节码的中的行号
        u2 line_number 源码中的行号
    }
}
```