# JVM 内存模型

## 内存结构

- 1. 虚拟机栈: Stack Frame 栈帧, 方法执行过程中的压栈和出栈的执行过程。
- 2. 程序计数器 (Program Counter), 字节码执行顺序。
- 3. 本地方法栈: native 来获取的JVM提供的本地方法。
- 4. <mark>堆(Heap)</mark>: JVM管理的最大的一块内存空间。与堆相关的是一个重要概念是垃圾收集器。现代 几乎所有的垃圾收集器都是采取的分代收集算法, 所以对空间也是基于这一点进行了相应的划分: 新生代与年老代. Eden 空间, From Survivor 空间与To Survivor 空间。
- 5. <mark>方法区</mark>(Method Area): 存储元数据信息。永久代 (Permanent Generation) 从 JDK1.8开始彻底废弃永久代, 使用元空间(Meta Space)来替代。
- 6. 运行时常量池: 方法区的一部分内容。
- 7. <mark>直接内存</mark>: Direct Memory, 堆外内存,不是由JVM来管理,是通过操作系统来管理的。与Java NIO密切相关的。Java 通过DirectByteBuffer来 操作直接内存。

#### **Key HotSpot JVM Components** Class Files Class Loader Subsystem Method Java Native Program Heap Internal Area Threads Counter Registers Threads Runtime Data Areas Native Native Execution Garbage JIT Method Method **Engine** Compiler Collector Libraries Interface

# Java对象的创建过程

### new 关键创建对象的3个步骤

1. 在堆内存中创建出对象的实例。

- 2. 为对象的实例成员变量赋初始值。
- 3. 将对象的引用返回。

指针碰撞 (前提是堆中的空间通过一个指针进行分割,一侧是已经被占用的空间,另一侧是未被

占用的空间)

空闲列表(前提是堆空间中已经被使用,未被使用的是交织在一起的。这时虚拟机就需要通过一

个列表来记录哪些是可以使用的,哪些是已经被使用的,接下来找出可以容纳新创建的

对象的未被使用的空间,再此空间存放对象,同时还要修改列表上的记录)。

#### 对象在内存中的布局:

- 1. 对象头
- 2. 实例数据 (即我们再一个类中声明)
- 3. 对齐填充 (可选)

### 引用访问对象的方式:

- 1. 使用句柄的方式。
- 2. 使用直接指针的方式。

## 分析工具jvisualvm和jconsole

- 1. 配置JVM参数
  - -Xms2m
  - -Xmx2m
  - -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError

VM options:

-Xms5m -Xmx5m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError

-XX:MaxMetaspaceSize=10m //设置元空间大小

### Jdk1.8 元空间

元空间存储类的基本元数据,如类的层级信息,方法数据和方法信息(如字节码,栈和变量大小),运行时常量池,已确定的符号引用和虚方法表。

### ips -1 获取所有java的进程号

jmap: jmap -clstats pid 打印类加载器数据

D:\workspace\GUI\GUI\target\classes\main\java\Test1>jmap -clstats 9488 Attaching to process ID 9488, please wait...

Debugger attached successfully.

Server compiler detected.

JVM version is 25.131-b11

finding class loader instances ..done.

computing per loader stat ..done. please wait.. computing liveness....liveness analysis may be inaccurate ... class loader classes bytes parent loader alive? type

<bookstrap> 663 1228703 null live <internal> 0x0000000780c28bf0 69015 0x0000000780c0fb28 25 live sun/misc/Launcher\$AppClassLoader@0x0000007c000f6a0 0x0000000780fe8ab8 0 0 0x0000000780c28bf0 dead java/util/ResourceBundle\$RBClassLoader@0x0000007c006dd08 0x0000000780c0fb28 null live 0 0 sun/misc/Launcher\$ExtClassLoader@0x00000007c000fa48

total = 4 688 1297718 N/A alive=3, dead=1 N/A

# jstat: jstat -gc pid 用来打印元空间的信息

D:\workspace\GUI\GUI\target\classes\main\java\Test1>jstat -gc 9488 S0C S1C **SOU S1U** EC EU OC OU MC MU CCSC CCSU YGCT FGC YGC **FGCT GCT** 7680.0 7680.0 0.0 0.0 49152.0 4925.2 130048.0 0.0 4480.0 770.4 384.0 0.000 0 75.9 0.000 0 0.000

# jcmd (从jdk1.7开始新增加的命令)

1. jcmd pid VM.flags 查看jvm的启动参数

#### 9488:

-XX:CICompilerCount=3 -XX:InitialHeapSize=199229440 -

XX:MaxHeapSize=3185573888 -XX:MaxNewSize=1061683200 -

XX:MinHeapDeltaBytes=524288 -XX:NewSize=66060288 -XX:OldSize=133169152 -

XX:+UseCompressedClassPointe

rs -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseFastUnorderedTimeStamps -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC

- 2. jcmd pid help 查看当前可用命令
- 3. jcmd pid help JFR.dump 查看具体命令的选项
- 4. jcmd pid PerfCounter.print 查看JVM性能相关的参数
- 5. jcmd pid VM.uptime 查看类的启动时长
- 6. jcmd pid GC.class\_histogram: 查看类的统计信息
- 7. jcmd pid Thread.print: 查看线程的堆栈信息
- 8. jcmd pid GC.heap\_dump filename: 导出Heap Dump文件, 导出的文件可以通过 jvisualvm 查看
- 9. jcmd pid VM.system\_properties: 查看JVM的属性
- 10. jcmd pid VM.version: 查看JVM进程的版本信息

# 11. jcmd pid VM.command line: 查看JVM启动的命令行参数信息

Jstack: 查看或者导出Java进程中的堆栈信息

jmc:Java Mission Control

jhat: 分析堆转储信息, 在jdk9 以后已被移除. 移除原因:

https://www.infog.com/news/2015/12/OpenJDK-9-removal-of-HPROF-jhat/

# JVM内存溢出分析场景

- 1. 堆溢出, 如果不断的创建对象, 那么在对象的数量到达最大堆的容量后就会产生堆溢出
- 2. 虚拟机栈和本地方法栈溢出。
- 如果栈的深度大于虚拟机允许的最大深度。则抛出 StackOverflowError异常。
- 如果虚拟机在拓展栈的时候,无法申请到足够内存。则抛出OutOfMemoryError异常。
- 1. 方法区和运行时常量池溢出。
- 如果在运行时不断地创建大量的类最会导致方法区溢出。
- 1. 本机直接内存溢出,可以通过反射Unsafe实例来分配直接内存或通过 DirectByteBuffer类