1.分区的方式:

1) mbr分区:

- 1最多支持四个主分区
- 2. 系统只能安装在主分区
- 3. 扩展分区要占一个主分区
- 4. MBR最大只支持2TB,但拥有最好的兼容性

2)gpt分区:

- 1. 支持无限多个主分区(但操作系统可能限制,比如windows 下最多128 个分区) 2最大支持18EB的大容量(1EB=1024 PB, 1PB=1024TB)
- 3. windows7 64位以后支持gpt

2.硬盘说明

- 1)Linux硬盘分IDE硬盘和SCSI硬盘,目前基本.上是SCSI硬盘
- 2)对于IDE硬盘,驱动器标识符为" hdx^{\sim} ",其中"hd"表明分区所在设备的类型,这里是指IDE硬

盘了。"x"为盘号(a为基本盘,b为基本从属盘,c为辅助主盘,d为辅助从属盘),""代表分区,

前四个分区用数字1到4表示,它们是主分区或扩展分区,从5开始就是逻辑分区。例,hda3表示为


第一个IDE硬盘.上的第三个主分区或扩展分区hdb2表示为第二个IDE硬盘上的第二个主分区或扩展

分区。

3)对于SCSI硬盘则标识为"sdx[~]", SCSI 硬盘是用"sd"来表示分区所在设备的类型的, 其余则

和IDE硬盘的表示方法一样。

大多数电脑,都是分为了一个C盘主分区,然后其他的D盘、E盘和F盘等都属于逻辑分区,将D盘、E盘、F盘等出了主分区之外的磁盘组合,则就属于一个扩展分区。



新硬盘上创建分区时,一般要遵循以下的顺序:

新建【主分区】→然后再建【扩展分区】→在扩展分区里面,再创建【逻辑分区】→之 后再激活【主分区】→最后格式化所有分区,就完成了。

Isblk可以查看当前系统的分区情况



```
[root@hadoop1 桌面]# lsb]k
      MAJ MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
NAME
       11:0
              1 1024M 0 rom
sda
        8:0
               0
                  20G 0 disk
               0 200M 0 part /boot
-sda1
       8:1
               0 2G 0 part [ 9 0 17.8G 0 part /
                 2G 0 part [SWAP]
-sda2
       8:2
∟sda3
       8:3
[root@hadoop1 桌面]#
```

12.3.1 如何增加一块硬盘

- 1)虚拟机添加硬盘
- 2)分区 fdisk /dev/sdb
- 3)格式化 mkfs -t ext4 /dev/sdb1
- 4)挂载 先创建一个 /home/newdisk , 挂载 mount /dev/sdb1 /home/newdisk
- 5)设置可以自动挂载(永久挂载, 当你重启系统, 仍然可以挂载到 /home/newdisk)。

vim /etc/fstab

/dev/sdb1 /home/newdisk ext4 defaults 0.0

blkid查看uuid

12.4 具体的操作步骤整理

12.4.1 虚拟机增加硬盘步骤 1

在【虚拟机】菜单中,选择【设置】,然后设备列表里添加硬盘,然后一路【下一步】,中间只有选择磁盘大小的地方需要修改,至到完成。然后重启系统(才能识别)!



12.4.2 虚拟机增加硬盘步骤 2

分区命令 fdisk /dev/sdb

开始对/sdb 分区

- •m 显示命令列表
- •p 显示磁盘分区 同 fdisk -1
- •n 新增分区
- •d 删除分区
- •w 写入并退出

说明: 开始分区后输入 n, 新增分区, 然后选择 p, 分区类型为主分区。两次回车默认剩余全

部空间。最后输入w写入分区并退出,若不保存退出输入q。

```
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Selected partition 4
First cylinder (2233-2610, default 2233): 回车,默认全部剩余空间
Using default value 2233
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (2233-2610, default 2610): 同上
Using default value 2610
```

12.4.3 虚拟机增加硬盘步骤 3

格式化磁盘

分区命令:mkfs-t ext4 /dev/sdb1

其中 ext4 是分区类型

12.4.4 虚拟机增加硬盘步骤 4

挂载: 将一个分区与一个目录联系起来,

•mount 设备名称 挂载目录

•例如: mount /dev/sdb1 /newdisk

•umount 设备名称 或者 挂载目录

•例如: umount /dev/sdbl 或者 umount /newdisk

12.4.5 虚拟机增加硬盘步骤 5

永久挂载: 通过修改/etc/fstab 实现挂载

添加完成后 执行 mount - a 即刻生效

Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#

/dev/sdb1	00 a 4 b 4 d 0 d 0.7 a 6 4 9 0 a 0 d 2 4 9 6	/newdisk	ext4		defaults	
	547-4352-b6f5-a36486d09853 416-43f9-a9c5-a3758880e4d3		ext4 swap		defaults defaults	
tmpfs	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0	
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5, mode=620	0	0	
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0	
nroc	Inrae	nrac	dofaulte	0	0	

12.5 磁盘情况查询


12.5.1 查询系统整体磁盘使用情况

基本语法

df -h

应用实例

查询系统整体磁盘使用情况



12.5.2 查询指定目录的磁盘占用情况

•基本语法

du-h /目录

查询指定目录的磁盘占用情况, 默认为当前目录

- -s 指定目录占用大小汇总
- -h 带计量单位
- -a 含文件
- -max-depth=1 子目录深度

-c 列出明细的同时,增加汇总值

•应用实例

查询 /opt 目录的磁盘占用情况,深度为 1

```
190M___39M__142M__22% / boot
/dev/sda1
[root@hadoop1 home]# du -ach --max-depth=1 /opt
172K
       /opt/home
4.0K
       /opt/rh
214M
       /opt/vmware-tools-distrib
152K
       /opt/tmp
69M
       /opt/VMwareTools-10.0.5-3228253.tar.gz
28M
       /opt/金庸-射雕英雄传txt精校版.txt
311M
       /opt
       总用量
311M
[root@hadoop1 home]#
```

12.6 磁盘情况-工作实用指令

1) 统计/home 文件夹下文件的个数

```
drwx-----. 4 500 500 4096 3月 18 04:08 xm
drwx-----. 4 xq bandit 4096 3月 18 22:35 xq
drwx-----. 5 zwj
[root@hadoop1 home]# ls -l /home | grep "^-" | wc -l
12
[root@hadoop1 home]#
```

2) 统计/home 文件夹下目录的个数

```
[ root@hadoop1 home] # ls -l /home | grep "^d" | wc -l
14
[ root@hadoop1 home] #
```

3) 统计/home 文件夹下文件的个数,包括子文件夹里的

```
14

[root@hadoop1 home]# ls -lR /home | grep "^-" | wc -l

25

[root@hadoop1 home]# |
```

4) 统计文件夹下目录的个数,包括子文件夹里的

```
[root@hadoop1 home]# ls -lR /home | grep "^d" | wc -l
16
[root@hadoop1 home]# |
5) 以树状显示目录结构

^C
[root@hadoop1 home]# yum instal tree|

^C
[root@hadoop1 home]# tree

— a1. txt
— a2. txt
— animal
| — tiger
— a. tar. gz
— fox
```