配置文件sshd

```
1 #开始编辑

2 sudo vi /etc/ssh/sshd_config

3

4 #改动以下参数

5 Port 419 #开放的端口

6 PermitRootLogin no #禁止root登陆

7 PasswordAuthentication no #禁止密码登陆

8

9 #保存后重启sshd

10 sudo service sshd restart
```

假如端口没有开放需要修改

```
1 sudo vi /etc/sysconfig/iptables
2 #添加 如419端口
3 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 419 -j ACCEPT
4 #重启
5 sudo service iptables restart
```

ssh config 免密码登陆, 要以当前登陆的用户操作

```
#没有.ssh,需要创建,并且修改权限为700。 已有.ssh目录则忽略第一步。
mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh

#得到远程登陆的私钥(如我的私钥: id_rsa),放在.ssh下面
copy id_rsa ~/.ssh/

#修改权限
chmod 600 ~/.ssh/id_rsa

#在.ssh创建config,用于快捷登陆配置
```

```
12 vi ~/.ssh/config
13
14 #~/.ssh/config的配置如下:
                                      #快捷登陆的名称 之后用
15 Host 170
  ssh 170即可登陆到远程。
   HostName 192.168.18.170 #服务器ip
16
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa #服务器私钥
17
    User zero
                                      #登陆的名称
18
19
20 #修改config权限
21 chmod 600 ~/.ssh/config
23 #测试
24 ssh 170
```