

向量

抽象数据类型：模板类


e₂ - A₃

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

官职须由生处有，文章不管用时无
堪笑翰林陶学士，年年依样画葫芦

```
template <typename T> class Vector { //向量模板类  
private: Rank _size; int _capacity; T* _elem; //规模、容量、数据区  
  
protected:  
/* ... 内部函数 */  
  
public:  
/* ... 构造函数 */  
/* ... 析构函数 */  
/* ... 只读接口 */  
/* ... 可写接口 */  
/* ... 遍历接口 */  
};
```



构造 + 析构

```
❖ #define DEFAULT_CAPACITY 3 //默认初始容量(实际应用中可设置为更大)

❖ Vector( int c = DEFAULT_CAPACITY )

{ _elem = new T[ _capacity = c ]; _size = 0; } //默认

❖ Vector( T const * A, Rank lo, Rank hi ) //数组区间复制

{ copyFrom( A, lo, hi ); }

Vector( Vector<T> const& V, Rank lo, Rank hi ) //向量区间复制

{ copyFrom( V._elem, lo, hi ); }

Vector( Vector<T> const& V ) //向量整体复制

{ copyFrom( V._elem, 0, V._size ); }

❖ ~Vector() { delete [] _elem; } //释放内部空间
```

基于复制的构造

❖ template <typename T> //T为基本类型，或已重载赋值操作符'='

```
void Vector<T>::copyFrom( T const * A, Rank lo, Rank hi ) {  
    _elem = new T[ _capacity = 2 * (hi - lo) ]; //分配空间  
    _size = 0; //规模清零  
    while ( lo < hi ) //A[lo, hi)内的元素，逐一复制至_elem[0, hi - lo)  
        _elem[ _size++ ] = A[ lo++ ];  
} //O(hi - lo) = O(n)
```

