NSD SERVICES DAY06

- 1. 案例1: rsync基本用法
- 2. 案例2:rsync+SSH同步

- 3. 案例3:配置rsync服务端 4. 案例4:访问rsync共享资源 5. 案例5:使用inotifywait工具 6. 案例6:配置Web镜像同步
- 7. 案例7:配置并验证Split分离解析

1 案例1:rsync基本用法

1.1 问题

本例要求掌握远程同步的基本操作,使用rsync命令完成下列任务:

- 1. 将目录 /boot 同步到目录 /todir 下
- 2. 将目录 /boot 下的文档同步到目录 /todir 下
- 3. 在目录 /boot 下新增文件 a.txt, 删除 /todir 下的子目录 grub2, 再次同步使 /todir 与 /boot 一致
- 4. 验证 -a、-n、-v、--delete 选项的含义

1.2 方案

本地同步操作:

- rsync [选项...] 本地目录1 本地目录2
- rsync [选项...] 本地目录1/ 本地目录2

rsync同步工具的常用选项:

- -n:测试同步过程,不做实际修改
- --delete:删除目标文件夹内多余的文档
- -a: 归档模式,相当于-rlptgoD
- -v:显示详细操作信息

· -z:传输过程中启用压缩/解压

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:rsync同步基本操作

1)将目录/boot 同步到目录/todir下

```
    O1. [root@svr7~]#ls-l/todir //同步前
    O2. ls: 无法访问/todir: 没有那个文件或目录
    O3. [root@svr7~]#rsync-a/boot/todir //将目录1作为目录2的子目录
    O4. [root@svr7~]#ls-l/todir //检查同步结果
    O5. 总用量 4
    O6. dr-xr-xr-x. 4 root root 4096 11月 30 18: 50 boot
```

2)将目录/boot下的文档同步到目录/todir下

```
01. [root@svr7~]#rm - rf /todir //清理掉目录2
02. [root@svr7~]#rsync - a /boot/ /todir //将目录1下的文档同步到目录2下
03. [root@svr7~]#ls - l /todir //检查同步结果
04. 总用量 126708
05. - rw-r--r-- . 1 root root 126426 10月 30 2015 config- 3.10.0- 327.el7.x86_64
06. drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11月 30 18:50 extlinux
07. drwx----- . 6 root root 104 12月 9 09:58 grub2
08. . . . .
```

3)同步效果测试

在目录/boot下新增文件a.txt,删除/todir下的子目录 grub2:

```
01. [root@svr7~]#touch /boot/a.txt
```

02. [root@svr7~] #rm -rf /todir/grub2/

现在目录/boot和/todir目录下的内容已经不一致了:

```
01. [root@svr7~]#ls-ld/boot/a.txt/todir/a.txt
```

02. ls: 无法访问/todir/a.txt: 没有那个文件或目录

03. -rw-r--r-. 1 root root 0 1月 11 21:09 /boot/a.txt

04. [root@svr7~]#ls-ld/boot/grub2/todir/grub2

05. ls: 无法访问/todir/grub2: 没有那个文件或目录

06. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09:58 /boot/grub2

再次同步使/todir与/boot一致:

01. $[root@svr7 \sim] # rsync - a /boot / /todir /$

确认同步结果:

01. $[root@svr7 \sim] # ls - ld /boot/a.txt /todir/a.txt$

02. - rw-r--r-. 1 root root 0 1月 11 21:09 /boot/a.txt

```
03. - rw-r--r-- . 1 root root 0 1月 11 21:09 /todir/a.txt
```

- 04. [root@svr7~]#ls-ld/boot/grub2/todir/grub2
- 05. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 /boot/grub2
- 06. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 /todir/grub2

步骤二:验证 -a、-v、-n、--delete 选项的含义

1)验证-a选项

当目录1包含文件夹时, 若缺少-a或-r选项则文件夹会被忽略:

- 01. [root@svr7~] #rsync /home /testa
- 02. skipping directory home
- 03. [root@svr7~]#ls-ld/testa
- 04. ls: 无法访问/testa: 没有那个文件或目录

添加-a后才会执行同步:

- 01. [root@svr7 ~] #rsync a /home/ /testa
- 02. $[root@svr7 \sim] # ls ld /testa$
- 03. drwxr- xr- x. 4 root root 31 1月 6 17: 33 /testa

类似的情况,当目录1中的数据出现权限、归属、修改时间等变化时,若文件内容不变默认不会同步,若希望目录2也同步这些变化,也需要-a选项。

创建测试目录及文档:

```
O1. [root@svr7~]#mkdir /fdirO2. [root@svr7~]#touch /fdir/1.txt
```

添加-v选项时,可以看到操作细节信息,比如第一次同步时:

```
01.
      [root@svr7~] #rsync - av /fdir/ /tdir
02.
      sending incremental file list
03.
      created directory /tdir
04.
      ./
05.
      1 txt
                               //传输文档列表
06.
07.
      sent 82 bytes received 34 bytes 232.00 bytes/sec
08.
      total size is 0 speedup is 0.00
```

在目录/fdir/添加文件2.txt,再次跟踪同步信息:

```
01. [root@svr7~]#touch /fdir/2.txt
02. sending incremental file list
03. ./
04. 2.txt //传输文档列表
05.
06. sent 100 bytes received 34 bytes 268.00 bytes/sec
07. total size is 0 speedup is 0.00
```

确认目录1和目录2的内容已经一致:

```
01 [root@svr7~]#ls /fdir/ /tdir/
02. /fdir/:
03. 1txt 2.txt
04.
05. /tdir/:
06. 1txt 2.txt
```

再次跟踪同步信息,已经无需传输文件:

```
01. [root@svr7~] # rsync - av /fdir/ /tdir
02. sending incremental file list
03.
04. sent 58 bytes received 12 bytes 140.00 bytes/sec
05. total size is 0 speedup is 0.00
```

3)验证-n选项

将-n、-v选项合用,可以模拟同步过程,显示需要做哪些操作(但并不真的同步)。 在目录/fdir下新建文件3.txt,测试同步操作:

```
01. [root@svr7 ~] # touch /fdir/3.txt
02. [root@svr7 ~] # rsync - avn /fdir/ /tdir/
03. sending incremental file list
04. ./
```

```
05. 3.txt //提示同步时会传输哪些文件
06.
07. sent 78 bytes received 18 bytes 192.00 bytes/sec
08. total size is 0 speedup is 0.00 (DRY RUN)
09. [root@svr7~]#ls-I/tdir/3.txt //但实际并未真的同步
10. ls: 无法访问/tdir/3.txt: 没有那个文件或目录
```

去掉-n选项才会真正同步:

```
01.
      [root@svr7~] #rsync - av /fdir/ /tdir/
02.
       sending incremental file list
03.
      ./
04.
       3.txt
05.
06.
      sent 114 bytes received 34 bytes 296.00 bytes/sec
07.
      total size is 0 speedup is 0.00
08.
      [root@svr7~]#ls-I/tdir/3.txt
      - rw- r-- r-- . 1 root root 0 1月 11 21: 46 /tdir/3.txt
09.
```

4)验证--delete选项

rsync同步操作默认只是将目录1的数据同步到目录2,但如果目录2存在多余的文件却并不会去除,除非添加—delete选项。 在目录/fdir、/tdir已经完成同步后,删除/tdir/2.txt文件,再次同步:

```
    01. [root@svr7~] # rm - rf /fdir/2.txt
    02. [root@svr7~] # rsync - a /fdir//tdir/
```

检查发现目标文件夹/tdir下的2.txt文件还在:

```
O1. [root@svr7~]#ls /fdir/ /tdir/
O2. /fdir/:
O3. 1.txt 3.txt
O4.
O5. /tdir/:
O6. 1.txt 2.txt 3.txt
```

这种情况下添加--delete选项再次执行同步,两个目录的内容就一致了:

2 案例2:rsync+SSH同步

2.1 问题

本例要求掌握rsync与远程SSH资源的同步操作,使用rsync命令访问远程主机svr7,完成下列任务:

- 1. 查看远程主机的 / 目录下有哪些子目录
- 2. 从远程主机下载 /etc/passwd 文件到当前目录

- 3. 将远程主机的 /boot/ 目录同步为本地的 /fromssh
- 4. 将本机的 /etc 目录同步到远程主机的 /opt/下

2.2 方案

列出 SSH 服务端资源

• rsync user@host:远程目录/

rsync+SSH远程同步操作:

- rsync [...] user@host:远程目录 本地目录
- rsync [...] 本地目录 user@host:远程目录

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:列出远程主机的SSH资源

查看远程主机svr7的/目录下有哪些子目录:

```
[root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7:/
01.
                                                     //验证对方的密码
      root@192.168.4.7's password:
02.
03.
      dr- xr- xr- x
                     4096 2016/12/15 10: 39: 34.
04.
                        7 2016/12/07 09: 21: 50 bin
       Irwxrwxrwx
                        7 2016/12/07 09: 21: 50 lib
05.
      Irwxrwxrwx
06.
                        9 2016/12/07 09: 21: 50 lib64
      Irwxrwxrwx
07.
                         8 2016/12/07 09: 21: 50 sbin
       Irwxrwxrwx
08.
                      4096 2016/12/07 11: 25: 29 boot
      dr- xr- xr- x
09.
      drwxr- xr- x
                        6 2016/12/07 09: 21: 14 data
                      3200 2016/12/15 10: 46: 15 dev
10.
      drwxr- xr- x
                      8192 2016/12/20 17: 01: 02 etc
11.
       drwxr- xr- x
```

步骤二:rsync+SSH同步操作

1) 从远程主机svr7下载/etc/passwd文件到当前目录

```
[root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7: /etc/passwd ./
01.
02.
                                                     //验证对方的密码
      root@192.168.4.7's password:
      [root@pc207 ~] # cat passwd
                                                      //检查同步结果
03.
      root: x: 0: 0: root: /root: /bin/bash
04.
05.
      bin: x: 1: 1: bin: /bin: /sbin/nologin
06.
      daemon: x: 2: 2: daemon: /sbin: /sbin/nologin
07.
      adm: x: 3: 4: adm: /v ar/adm: /sbin/nologin
08.
      lp: x: 4: 7: lp: /v ar/spool/lpd: /sbin/nologin
09.
```

2)将远程主机svr7的/boot/目录同步为本地的/fromssh

```
[root@pc207 ~] #rsync - a root@192.168.4.7: /boot/ /fromssh
01.
02.
                                                 //验证对方的密码
      root@192.168.4.7's password:
                                                 //检查同步结果
03.
      [root@pc207 ~] # ls /fromssh/
04.
      config- 3.10.0- 327.el7.x86_64
05.
      extlinux
06.
      grub2
07.
      initramf s- 0- rescue- a19921505cc7e19d20df cd5cea7d8aa2.img
08.
      initramf s- 3.10.0- 327.el7.x86_64.img
09.
      initramf s- 3.10.0-327.el7.x86_64kdump.img
10.
```

3)将本机的/etc目录同步到远程主机svr7的/opt/下确认目录大小:

- 01. [root@pc207 ~] # du sh /etc
- 02. 35M /etc

上行同步到远程主机svr7上:

- 01. [root@pc207 ~] # rsync a /etc root@192.168.4.7: /opt/
- 02. root@192.168.4.7's password:

在远程主机上检查同步结果:

- 01. $[root@svr7 \sim] # du sh /opt/etc$
- 02. 35M /opt/etc

3 案例3:配置rsync服务端

3.1 问题

本例要求在主机svr7上配置rsync同步资源,完成下列任务:

- 1. 将 /usr/src 目录配置为 rsync 共享,其共享名为 tools,仅允许用户 ruser 以密码 pwd123 访问
- 2. 启动 rsync 服务,并将其设为开机自启

3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:建立rsync账号文件

1)建立账号记录

```
01.
     [root@svr7~]#vim /etc/rsyncd_users.db
```

- 02. ruser: pwd123 //每行一个用户记录
- 03. othername: 123456

2)控制账号文件权限(服务端严格模式有要求)

```
[root@svr7~]#chmod 600 /etc/rsvncd users.db
01.
```

- 02. [root@svr7~]#ls-I /etc/rsyncd_users.db //确认权限调整结果
- -rw-----. 1 root root 27 12月 20 16: 25 /etc/rsyncd_users.db 03.

步骤二:配置rsync共享资源

1)确保被共享的目录可用

04.

```
[root@svr7~]#ls /usr/src/
                                     //目录及文档资源存在
01.
```

- 02. copy right debug install.sh license_ch.txt src
- inotify-tools-3.13 kernels README.md 03. data

- [root@svr7~]#ls-ld/usr/src///权限允许访问 05.
- 06. drwxr- xr- x. 7 root root 4096 1月 7 13:57 /usr/src/

2)建立rsyncd.conf配置文件

```
01.
     [root@svr7 ~] # vim /etc/rsvncd.conf
02.
                                      //共享名
     [tools]
03.
        path = /usr/src
                                        //目录位置
       comment = Rsync Test Directory
04.
05.
                                        //默认只读
       read only = yes
06.
        dont compress = *.gz *.bz2 *.tgz *.zip
                                                //不需要压缩的文件
07.
        auth users = ruser
                                        //允许谁访问
                                      //账号文件
        secrets file = /etc/rsyncd_users.db
08.
```

步骤三:启用rsync服务端

1) 启动系统服务rsyncd,并设置开机自启

- 01. [root@svr7 ~] # sy stemctl restart rsy ncd
- 02. [root@svr7 ~] # systemctl enable rsyncd
- 03. Created sy mlink from /etc/sy stemd/sy stem/multi- user.target.wants/rsy nc.serv ice to /usr/lib/sy stemd/sy stem/rsy nc.serv ice.

3)检查服务监听状态

4 案例4:访问rsync共享资源

4.1 问题

本例要求掌握rsync与远程rsync资源的同步操作,使用rsync命令访问远程主机svr7,完成下列任务:

- 1. 列出远程主机提供的 rsync 资源,并查看内容
- 2. 将远程主机的 rsync 共享目录同步到本机

4.2 方案

列出 rsync 共享资源:

- rsync host::
- rsync rsync://host

rsync+rsync远程同步操作:

- rsync [...] user@host::共享名 本地目录
- rsync [...] 本地目录 user@host::共享名

访问需要验证的rsync资源时,可以通过 --password-file = 选项来加载提前准备的密码文件(权限600,不要包括除密码外的其他字符),便于 计划任务或脚本使用。

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:列出远程主机提供的 rsync 资源,并查看内容

1)列出有哪些rsync共享(无需密码)

使用方式1:

01. [root@pc207 ~] # rsync 192.168.4.7::

02. tools Rsync Test Directory

或者,使用方式2:

```
01. [root@pc207 \sim] # rsync rsync: //192.168.4.7
```

02. tools Rsync Test Directory

2)列出指定的rsync共享目录下有哪些内容

访问目录内容时要求用户验证,否则会失败:

```
01. [root@pc207 ~] # rsync 192.168.4.7: :tools/
```

- 02. Password:
- 03. @ERROR: auth failed on module tools
- 04. rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1516) [Receiver=3.0.9]

指定正确的用户名、密码才能够访问:

```
01. [root@pc207 ~] # rsync ruser@192.168.4.7::tools/
```

O2. Password: //输入用户ruser的密码

03. drwxr- xr- x 4096 2017/01/07 13: 57: 06.

04. - rw- r-- r-- 303 2015/12/23 19: 36: 55 REA DME. md

05. - rw- r-- r-- 2189 2015/11/18 20: 47: 12 copy right

06. - rwxr- xr- x 773 2015/11/18 20: 47: 12 install. sh

07. - rw- r-- r-- 7828 2015/11/18 20: 47: 12 license_ch.txt

08. drwxr- xr- x 4096 2017/01/07 13: 51: 21 data

步骤二:将远程主机的 rsync 共享目录同步到本机

1) 手动交互方式

将远程tools共享的资源同步到本机的/mysrc目录:

```
    01. [root@pc207~]#rsync - az ruser@192.168.4.7::tools//mysrc
    02. Password: //输入用户ruser的密码
    03. [root@pc207~]#du - sh /mysrc //检查同步结果
    04. 17M /mysrc
```

2)自动交互方式

通过--passwod-file选项提供密码文件:

```
    01. [root@pc207~]#echo pwd123 > /root/pass.txt //建立密码文件
    02. [root@pc207~]#chmod 600 /root/pass.txt //控制密码文件的权限
    03. [root@pc207~]#rsync - az -- password-file=/root/pass.txt ruser@192.168.4.7::tools/ /mysrc
    04. //免除手动密码交互
```

5 案例5:使用inotifywait工具

5.1 问题

本例要求安装inotify-tools工具,并针对文件夹/opt 启用 inotifywait 监控,完成下列任务:

1. 当此目录下出现新建、修改、更改权限、删除文件等事件时能给出提示

<u>Top</u>

2. 验证上述监控事件的效果

5.2 方案

inotifywait监控操作:

• inotifywait [选项] 目标文件夹

inotifywait常用命令选项:

- -m,持续监控(捕获一个事件后不退出)
- -r, 递归监控、包括子目录及文件
- -q,减少屏幕输出信息
- -e, 指定监视的 modify、move、create、delete、attrib 等事件类别

5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:安装inotify-tools软件包

1)解包

01. [root@svr7~]#tar xf inotify-tools-3.13.tar.gz - C /usr/src/

2)配置

- 01. [root@svr7~]#cd /usr/src/inotify-tools-3.13/
- 02. [root@svr7 inotify-tools-3.13] #./configure

```
01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
```

4)安装

```
01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
```

5)检查安装结果(inotifywait程序可用)

```
01. [root@svr7 ~] # inotifywait - - help
02. inotifywait 3.13
03. Wait for a particular event on a file or set of files.
04. Usage: inotifywait [ options ] file1[ file2] [ file3] [ ... ]
05. Options:
06. - h| - - help Show this help text.
07. ...
```

步骤二:测试inotifywait监控

1)开启监控任务,置入后台

```
01. [root@svr7 ~] # inotifywait - mrq - e create, modify, move, attrib, delete / opt & 02. [1] 55564
```

2)测试/opt/目录下的新建、修改、改名、更改权限、删除文件等事件的响应消息

观察新建文件时的监控信息:

- 01. [root@svr7~]#touch /opt/a.txt
- 02. /opt/ CREATE a.txt
- 03. /opt/ ATTRIB a.txt

观察修改文件内容时的监控信息:

- 01. [root@svr7~]#echo Hello > /opt/a.txt
- 02. [root@svr7 ~] # /opt/ MODIFY a.txt
- 03. /opt/ MODIFY a.txt

观察将文件改名时的监控信息:

- O1. [root@svr7~]#mv /opt/a.txt /opt/b.txt
- 02. /opt/ MOVED_FROM a.txt
- 03. /opt/ MOVED_TO b.txt

观察修改文件权限时的监控信息:

- 01. [root@svr7~]#chmod 600 /opt/b.txt
- 02. /opt/ ATTRIB b.txt

观察删除文件时的监控信息:

```
O1. [root@svr7~] #rm -rf /opt/b.txt
```

02. /opt/ DELETE b.txt

3)停止监控任务

```
01. [root@svr7~]#kill -9 %1
```

02. [1] + 已杀死 inotify wait - mr - e create, modify, move, attrib, delete /opt

6 案例6:配置Web镜像同步

6.1 问题

本例要求为两台Web服务器svr7、pc207的网页文档目录配置镜像同步,主要基于inotifywait监控技术实现实时触发操作,需要完成下列任务:

- 1. 以 svr7 为发起方,原始目录为 /var/www/html/
- 2. 以 pc207 为同步目标,基于SSH免密验证
- 3. 编写 inotify+rsync 同步脚本,验证实时同步效果

6.2 方案

inotifywait与rsync的结合,主要思路:

```
01. while inotifywait监控操作
```

02. do

03. 需要执行的rsync同步操作

04. done

6.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:为主机svr7、pc207部署同步目录

双方的目录均为/var/www/html/,如果安装了httpd,此目录会自动出现。

1)确认svr7的目录内容

```
01. [root@svr7~]#yum-y install httpd
02. ....
03. [root@svr7~]#ls /var/www/html/ //向目录下提供一些测试文件
04. libreoffice
```

2)确认pc207的目录内容

```
    01. [root@pc207 ~] # y um - y install httpd
    02. ....
    03. [root@pc207 ~] # ls /v ar/www/html //初始目录无数据
    04. [root@pc207 ~] #
```

步骤二:为svr7配置到pc207的SSH密钥对验证,实现免密码交互

1)检查当前用户是否已经有可用的SSH密钥对文件

<u>Top</u>

如果找不到id_rsa、id_rsa.pub密钥对文件,则需要执行下列操作创建:

```
01.
     [root@svr7 ~] # ssh- key gen
02.
     Generating public/private rsa key pair.
03.
     Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): //按回车,确认存放位置
                                              //按回车,确认不要密码
04.
      Enter passphrase (empty for no passphrase):
     Enter same passphrase again:
                                         //再次按回车,确认
05.
06.
     Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
07.
     Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
08.
     The key fingerprint is:
09.
     00: a7: cb: 2d: 9d: b8: 8a: df: f5: ff: 5b: ed: bd: 04: 10: fe root@svr7
10.
     The key's randomart image is:
11.
     +--[ RSA 2048]----+
12.
     1 .. . [
13.
    + .. |
    | .. 0 |
14.
15.
     . = 0 0
16.
    | = +S E |
17.
18.
    |..0 . ....0. .+|
20.
     +----+
21.
```

2)将当前用户的SSH公钥部署到远程主机

```
[root@svr7 ~] # ssh- copy- id root@192.168.4.207
01.
      The authenticity of host '192.168.4.207 (192.168.4.207)' can't be established.
02.
      ECDSA key fingerprint is d3: 16: 2c: 9a: 9d: 91: 28: c8: 74: 9c: af: 2d: 04: 82: c9: 66.
03.
      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?yes //首次连yes确认
04.
05.
      root@192.168.4.207's password:
                                                   //验证对方的密码
06.
      Number of key (s) added: 1
07.
08.
09.
      Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.4.207'"
10.
      and check to make sure that only the key (s) you wanted were added.
```

3)验证免密码登录效果

```
01.
     [root@svr7 ~] # ssh root@192.168.4.207
02.
     Last login: Fri Jan 13 09: 52: 08 2017 from 192.168.4.110
     [root@pc207 ~] #
                                        //确认已免密码连入远程主机
03.
                                    //退出SSH登录环境
04.
     [root@pc207 ~] # exit
05.
     登出
06.
     Connection to 192.168.4.207 closed.
                                      //已反对原客户机
07.
     [root@svr7~]#
```

步骤三:编写镜像同步脚本并测试效果

<u>Top</u>

1)编写脚本文件/root/isync.sh

```
[root@svr7~]#vim/root/isync.sh
01.
02.
      #! /bin/bash
      FROM DIR="/var/www/html/"
03.
04.
      RSYNC_CMD="rsync - az -- delete $FROM_DIR root@192.168.4.207: /var/www/html"
      while inotifywait - rgg - e modify, move, create, delete, attrib $FROM DIR
05.
06.
      do
07.
         $RSYNC_CMD
08.
      done &
09.
      [root@svr7~]#chmod +x /root/isync.sh
```

2)运行脚本

```
O1. [root@svr7~] # /root/isync.sh
O2. [root@svr7~] # pgrep - I inotify //确认任务在运行
O3. 56494 inotify wait
```

3)测试同步效果

在svr7上向/var/www/html/目录下添加一个测试网页(触发同步):

```
01. [root@svr7~]#touch /var/www/html/a.txt
02. [root@svr7~]#ls /var/www/html/
03. a.txt libreoffice
```

```
01. [root@pc207 \sim] # ls /var/www/html
```

02. a.txt libreoffice

4)结束测试后,在svr7上停止监控任务

```
O1. [root@svr7~] # pkill - 9 inotify
O2. [root@svr7~] # pgrep - I inotify //确认已没有监控任务
O3. [root@svr7~] #
```

7 案例7:配置并验证Split分离解析

7.1 问题

本例要求配置一台智能DNS服务器,针对同一个FQDN,当不同的客户机来查询时能够给出不同的答案。需要完成下列任务:

- 1. 从主机192.168.4.207查询时,结果为:www.tedu.cn ---> 192.168.4.100
- 2. 从其他客户端查询时, www.tedu.cn ---> 1.2.3.4

7.2 方案

在配置DNS服务器时,通过view视图设置来区分不同客户机、不同地址库:

```
      01. view "视图1" {

      02. match- clients { 客户机地址1; . . . ; }; //匹配第1类客户机地址

      03. zone "目标域名" IN { //同一个DNS区域

      04. ty pe master;

      05. file "地址库1"; //第1份地址库
```

```
06.
     };
07.
    };
08.
    view "视图2" {
09.
      match- clients { 客户机地址2; ....; }; //匹配第2类客户机地址
10.
      match- clients { any; }; //匹配任意地址
      zone "目标域名" IN {
                            //同一个DNS区域
11.
12.
       type master:
       file "地址库2":
                   //第2份地址库
13.
14.
    };
15.
    }:
16.
17.
    view "视图n" {
18.
      match-clients { any; };
                                 //匹配任意地址
19.
      zone "目标域名" IN {
                                 //同一个DNS区域
20.
       ty pe master;
21.
       file "地址库n":
                        //第n份地址库
22.
    };
23.
   };
```

7.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置Split分离解析

1)为tedu.cn区域建立两份解析记录文件

```
01.
     [root@svr7 ~] # cd /var/named/
02.
      [root@svr7 named] # cp - p tedu.cn.zone tedu.cn.zone.lan
03.
      [root@svr7 named] # vim tedu.cn.zone.lan
04.
      $TTL 1D
      @ IN SOA @ rname.invalid. (
05.
06.
                  0 ; serial
                  1D : refresh
07.
08.
                  1H; retry
09.
                  1W; expire
10.
                  3H); minimum
            NS svr7.tedu.cn.
11.
     svr7 A 192.168.4.7
12.
13.
      pc207 A 192.168.4.207
      www A 192.168.4.100
14.
```

第二份解析记录文件提供给其他客户机,对应目标域名www.tedu.cn的A记录地址为1.2.3.4。相关操作及配置如下:

```
01.
      [root@svr7 named] # cp - p tedu.cn.zone tedu.cn.zone.other
      [root@svr7 named] #vim tedu.cn.zone.other
02.
03.
      $TTL 1D
04.
      @ IN SOA @ rname.invalid. (
05.
                  0 ; serial
                  1D : refresh
06.
07.
                                                                                                                            Top
                  1H; retry
08.
                  1W; expire
09.
                   3H); minimum
```

```
    @ NS svr7.tedu.cn.
    svr7 A 192.168.4.7
    pc207 A 192.168.4.207
    www A 1.2.3.4
```

2)修改named.conf配置文件,定义两个view,分别调用不同解析记录文件

```
[root@svr7 ~] # vim /etc/named.conf
01.
02.
      options {
03.
          directory "/var/named";
04.
     };
                                       //名为my lan的列表
05.
      acl "my lan" {
06.
          192.168.4.207; 192.168.7.0/24;
07.
     };
08.
      .. ..
      view "mylan" {
09.
10.
        match- clients { my lan; };
                                          //检查客户机地址是否匹配此列表
        zone "tedu.cn" IN {
11.
12.
          ty pe master;
          file "tedu.cn.zone.lan";
13.
14.
      };
      };
15.
16.
      view "other" {
                                          //匹配任意客户机地址
17.
        match-clients { any; };
18.
        zone "tedu.cn" IN {
19.
          type master;
20.
          file "tedu.cn.zone.other";
```

```
21. };22. };
```

3) 重启named服务

01. [root@svr7 ~] # systemctl restart named

步骤二:测试分离解析效果

1)从mylan地址列表中的客户机查询

在客户机192.168.4.207(或网段192.168.7.0/24内的任意客户机)上查询www.tedu.cn,结果是192.168.4.100:

```
01. [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn 192.168.4.7
```

02. Using domain server:

03. Name: 192.168.4.7

04. Address: 192.168.4.7#53

05. Aliases:

06.

07. www.tedu.cn has address 192.168.4.100

2) 从其他客户机查询

在DNS服务器本机或CentOS真机上查询www.tedu.cn时,结果为1.2.3.4:

```
01. [root@svr7 ~] # host www.tedu.cn 192.168.4.7
```

02. Using domain server:

- 03. Name: 192.168.4.7
- 04. Address: 192.168.4.7#53
- 05. Aliases:
- 06.
- 07. www.tedu.cn has address 12.3.4