NSD SERVICES DAY04

1. 案例1: 搭建单区域DNS服务器

2. 案例2:特殊DNS解析

3. 案例3:配置DNS子域授权 4. 案例4:搭建并测试缓存DNS

1 案例1: 搭建单区域DNS服务器

1.1 问题

本例要求要求为DNS区域tedu.cn搭建一台DNS服务器,以便用户能通过域名的方式访问网站。测试阶段主要提供以下正向记录:

- 1. svr7.tedu.cn ---> 192.168.4.7
- 2. pc207.tedu.cn ---> 192.168.4.207
- 3. www.tedu.cn ---> 192.168.4.100

配置完成后在客户机上验证查询结果。

1.2 方案

快速构建DNS服务器的基本过程:

- 1. 安装 bind、bind-chroot 包
- 2. 建立主配置文件 /etc/named.conf
- 3. 建立地址库文件 /var/named/....
- 4. 启动 named 服务

配置及使用DNS客户端的基本过程:

- 1. 修改配置文件/etc/resolv.conf,添加nameserver=DNS服务器地址
- 2. 使用host命令查询,提供目标域名作为参数

<u>Top</u>

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置DNS服务器svr7

1) 安装 bind、bind-chroot 包

```
O1. [root@svr7 ~] # y um - y install bind bind-chrootO2. ....
```

2)建立主配置文件/etc/named.conf

```
[root@svr7~]#mv /etc/named.conf /etc/named.conf.origin //备份默认配置
01.
    [root@svr7~]#vim /etc/named.conf
                                     //建立新配置
02.
03.
    options {
     directory "/var/named"; //地址库默认存放位置
04.
05.
   };
    zone "tedu.cn" { //定义正向DNS区域
06.
     type master; //主区域
07.
08.
   file "tedu.cn.zone"; //自定义地址库文件名
09. };
```

3)建立地址库文件/var/named/tedu.cn.zone

```
○1. [root@svr7~]#cd /var/named/ //进地址库目录
○2. [root@svr7 named]#cp - p named.localhost tedu.cn.zone //参考范本建地址库文件
○3. [root@svr7 named]#vim tedu.cn.zone //修订地址库记录
```

```
04.
     $TTL 1D
                                //文件开头部分可保持不改
     @ IN SOA @ rname.invalid. (
05.
06.
               0 ; serial
               1D : refresh
07.
08.
               1H; retry
09.
               1W; expire
10.
               3H); minimum
          NS svr7.tedu.cn.
                                  //本区域DNS服务器的FQDN
11.
     svr7 A 192.168.4.7
                              //为NS主机提供A记录
12.
13.
     pc207 A 192.168.4.207
                                   //其他正向地址记录....
     www A 192.168.4.100
14.
```

4) 启动 named 服务,并设置开机自启

```
01. [root@svr7 named] # systemctl restart named
```

- 02. [root@svr7 named] # systemctl enable named
- 03. Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service to /usr/lib/systemd/system/named.service.

步骤二:配置DNS客户机pc207并测试

1)修改配置文件/etc/resolv.conf,指定默认使用哪一台DNS服务器

```
01. [root@pc207 \sim] # v im /etc/resolv.conf
```

02. nameserver 192.168.4.7

03. ...

2)使用host命令查询,提供目标域名作为参数

```
01. [root@pc207 ~] # host svr7.tedu.cn
```

- 02. sv r7.tedu.cn has address 192.168.4.7
- 03. [root@pc207 ~] # host pc207.tedu.cn
- 04. pc207.tedu.cn has address 192.168.4.207
- 05. [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn
- 06. www.tedu.cn has address 192.168.4.100

使用host测试DNS查询结果时,如果不方便修改/etc/resolv.conf文件,也可以采用"host 目标域名 DNS服务器地址"形式临时指定使用哪一台DNS服务器。

- 01. [root@pc207~]#host pc207.tedu.cn 192.168.4.7
- 02. Using domain server:
- 03. Name: 192.168.4.7
- 04. Address: 192.168.4.7#53
- 05. A liases:
- 06.
- 07. pc207.tedu.cn has address 192.168.4.207

2 案例2:特殊DNS解析

2.1 问题

沿用案例1,本例要求掌握DNS轮询、泛域名解析的配置,实现的目标如下:

<u>Top</u>

- 1. 为站点 www.tedu.cn 提供DNS轮询解析,三台Web服务器节点的IP地址分别为:192.168.4.100、192.168.4.110、192.168.4.120
- 2. 配置泛域名解析实现以下解析记录:任意名称.tedu.cn ---> 119.75.217.56

2.2 方案

DNS轮询:FQDN ---> IP地址1、IP地址2、....

泛域名解析(站点名不确定): 多个FQDN ---> 一个IP地址

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置DNS轮询

1)修改DNS服务器上tedu.cn区域的地址库文件,在末尾添加轮询地址记录

- 01. [root@svr7~]#vim /var/named/tedu.cn.zone
- 02.
- 03. www A 192.168.4.100
- 04. www A 192.168.4.110
- 05. www A 192.168.4.120

2) 重启系统服务named

- 01. [root@svr7 named] # systemctl restart named
- 3)在客户机pc207上测试轮询记录

针对目标www.tedu.cn执行多次查询,观察第1条结果的变化:

- 01. [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn
- 02. www.tedu.cn has address 192.168.4.100 //第1个结果为192.168.4.100

```
03.
      www.tedu.cn has address 192, 168, 4, 110
      www.tedu.cn has address 192.168.4.120
04.
05.
      [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn
06.
07.
                                                 //第1个结果为192.168.4.120
      www.tedu.cn has address 192.168.4.120
08.
      www.tedu.cn has address 192.168.4.110
09.
      www.tedu.cn has address 192,168,4,100
10.
      [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn
11.
                                                 //第1个结果为192.168.4.110
12.
      www.tedu.cn has address 192, 168, 4, 110
13.
      www.tedu.cn has address 192,168,4,120
14.
      www.tedu.cn has address 192.168.4.100
```

步骤二:配置多对一的泛域名解析

1)修改DNS服务器上指定区域的地址库文件,在末尾添加*通配地址记录

```
01. [root@svr7~] # v im /v ar/named/tedu.cn.zone
02. ...
03. * A 119.75.217.56
```

2) 重启系统服务named

01. [root@svr7 named] # sy stemctl restart named

当查询未知站点(地址库中没有明确记录)时,以*对应的IP地址反馈:

- 01. [root@pc207 ~] # host station123.tedu.cn
- 02. station123.tedu.cn has address 119.75.217.56
- 03. [root@pc207 ~] # host movie.tedu.cn
- 04. movie.tedu.cn has address 119,75,217,56
- 05. [root@pc207 ~] # host tts8.tedu.cn
- 06. tts8.tedu.cn has address 119.75.217.56

3 案例3:配置DNS子域授权

3.1 问题

沿用案例1,本例要求为上下级两个DNS区域建立父子关联,实现客户机向父DNS也可以查询到子域内的FQDN,基本要求如下:

- 1. 构建父DNS (tedu.cn)服务器
- 2. 构建子DNS (bj.tedu.cn)服务器
- 3. 在父DNS上配置子域授权
- 4. 测试子域授权查询

3.2 方案

为一个DNS区域添加授权子域时,需要修改此区域的地址库,添加以下记录:

- O1. 子域域名. IN NS 子DNS的FQDN.
- 02. 子DNS的FQDN. IN A 子DNS的IP地址

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:构建父DNS(tedu.cn)服务器

1)将svr7配置为父DNS服务器,确认配置

主配置文件/etc/named.conf:

```
01.
      [root@svr7 ~] # v iim /etc/named.conf
02.
      options {
03.
           directory "/var/named";
04.
      };
05.
      zone "tedu.cn" {
06.
           type master;
07.
          file "tedu.cn.zone";
08.
09.
```

正向地址库文件:

```
01.
      [root@svr7 ~] # v im /v ar/named/tedu.cn.zone
02.
      $TTL 1D
03.
      @ IN SOA @ rname.invalid. (
04.
                  0 ; serial
05.
                  1D; refresh
                  1H ; retry
06.
07.
                  1W ; expire
08.
                  3H); minimum
09.
            NS svr7.tedu.cn.
10.
      svr7
              A 192.168.4.7
```

- 11. pc207 A 192,168,4,207
- 12. www A 192.168.4.100
- 13.

确保服务已启用:

- 01. [root@svr7 ~] # sy stemctl restart named
- 2)测试 —— 向父DNS可成功查询到父区域中的站点
 - 01. [root@pc207 ~] # host www.tedu.cn 192.168.4.7
 - 02. Using domain server:
 - 03. Name: 192.168.4.7
 - 04. Address: 192.168.4.7#53
 - 05. Aliases:
 - 06.
 - 07. www.tedu.cn has address 192.168.4.100
 - 08.

步骤二:构建子DNS(bj.tedu.cn)服务器

1)将pc207配置为子DNS服务器,确认配置 安装软件包bind、bind-chroot:

01. [root@pc207 ~] # y um - y install bind bind-chroot

```
02. ....
```

建立主配置文件/etc/named.conf:

```
[root@pc207~]#mv /etc/named.conf /etc/named.conf.origin //备份默认配置
01.
02.
     [root@pc207 ~] # v im /etc/named.conf
                                     //建立新配置
03.
     options {
04.
       directory "/var/named";
    };
05.
     zone "bj.tedu.cn" { //定义子DNS的正向区域
06.
07.
       type master;
08.
       file "bj.tedu.cn.zone";
09.
    };
```

建立地址库配置文件:

```
[root@pc207~]#cd /var/named/ //进地址库目录
01.
02.
     [root@pc207 named] # cp - p named.localhost tedu.cn.zone //参考范本建地址库文件
                                       //修订地址库记录
03.
     [root@pc207 named] # v im bj.tedu.cn.zone
                               //文件开头部分可保持不改
     $TTL 1D
04.
     @ IN SOA @ rname, invalid. (
05.
06.
               0 ; serial
07.
               1D : refresh
08.
               1H; retry
               1W; expire
09.
10.
               3H); minimum
```

```
      11.
      @ NS pc207.bj.tedu.cn.

      12.
      pc207 A 192.168.4.207

      13.
      www A 1.2.3.4
```

2) 启动系统服务named,并设置开机自启

- 01. [root@pc207 named] # systemctl restart named
- 02. [root@pc207 named] # systemctl enable named
- 03. Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service to /usr/lib/systemd/system/named.service.

3)测试 —— 向子DNS可成功查询到子区域中的站点

- 01. [root@pc207 ~] # host www.bj.tedu.cn 192.168.4.207
- 02. Using domain server:
- 03. Name: 192.168.4.207
- 04. Address: 192.168.4.207#53
- 05. Aliases:
- 06.
- 07. www.bj.tedu.cn has address 12.3.4

步骤三:在父DNS上配置子域授权

1)测试 —— 未配置子域授权时,向父DNS无法正确查询到子区域中的站点

若父DNS配置有*泛域名,则反馈的结果为对应的IP地址119.75.217.56,而不是子DNS中记录的1.2.3.4:

```
01. [root@pc207 ~] # host www.bj.tedu.cn 192.168.4.7
```

- 02. Using domain server:
- 03. Name: 192.168.4.7
- 04. Address: 192.168.4.7#53
- 05. Aliases:

06.

07. www.bj.tedu.cn has address 119.75.217.56

若父DNS未配置有*泛域名,则找不到解析结果(not found):

- 01. [root@pc207~] # host www.bj.tedu.cn 192.168.4.7
- 02. Using domain server:
- 03. Name: 192.168.4.7
- 04. Address: 192.168.4.7#53
- 05. Aliases:

06.

07. Host www.bj.tedu.cn not found: 3(NXDOMAIN)

2)修改父DNS区域tedu.cn的地址库,添加授权子域信息

```
01. [root@svr7 \sim] # v im /v ar/named/tedu.cn.zone
```

02.

03. bj.tedu.cn. NS pc207.bj.tedu.cn. //子区域及子DNS主机名

04. pc207.bj.tedu.cn. A 192.168.4.207

//子DNS的IP地址

05.

[root@svr7 named] # systemctl restart named 06.

//重启服务

步骤四:测试子域授权查询

测试 —— 成功配置子域授权以后,向父DNS可以正确查询到子区域中的站点:

- [root@pc207 ~] # host www.bj.tedu.cn 192.168.4.7 01.
- 02. Using domain server:
- 03. Name: 192,168,4,7
- 04. Address: 192.168.4.7#53
- 05. Aliases:

06.

07. www.bj.tedu.cn has address 1.2.3.4

4 案例4:搭建并测试缓存DNS

4.1 问题

本例要求熟悉缓存DNS的工作过程,准备一台可上网的RHEL7虚拟机,并完成下列任务:

- 1. 安装 bind、bind-chroot 包
- 2. 搭建并测试基于全局转发器的缓存DNS

注意:若所在机房不具备访问互联网DNS条件,此案例改由学员自行在家完成。

4.2 方案

Top 权威/官方DNS服务器的特点:

● 至少管理一个DNS区域,,需要IANA等官方机构授权

• 典型应用:根域DNS、一级域DNS、二级域DNS、三级域DNS、....

缓存DNS服务器的特点:

- 不需要管理任何DNS区域,但是能够替客户机查询,而且通过缓存、复用查询结果来加快响应速度
- 典型应用:ISP服务商、企业局域网

缓存DNS服务器的解析记录来源:

• 方式1:全局转发:将请求转发给指定的公共DNS(其他缓存DNS),请求递归服务

• 方式2:根域迭代:依次向根、一级、二级.....域的DNS服务器迭代

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:为虚拟机pc207提供上网条件

1)为虚拟机添加一块新的网卡,选择NAT或Bridge模式

若选择NAT模式(地址转换),则新加网卡的上网参数由虚拟化平台自动设置。

若选择Bridge模式(桥接),则新加网卡的上网参数需要参考真实网络的主机,必要时请网络管理员提供支持。

此处所列地址信息可帮助大家理解上网条件,但不作为练习的配置依据:

```
[root@pc207~]#ifconfig eth1 //检查新增网卡的IP地址
01.
02.
     eth1: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
03.
         inet 192, 168, 70, 129 netmask 255, 255, 255, 0 broadcast 192, 168, 70, 255
04.
     .. ..
05.
     [root@pc207~]#route - n //确认已配好默认网关
06.
     Kernel IP routing table
07.
     Destination Gateway
                           Genmask Flags Metric Ref Use If ace
08.
    0.0.0.0 192.168.70.2 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth1
09.
    192,168,70.0 0.0.0.0 255,255,255.0 U 100 0 0 eth1
10.
     .. ..
```

- 11. [root@pc207~]#cat /etc/resolv.conf //确认第一DNS为外部可用DNS地址
- 12. namesery er 192, 168, 70, 2
- 13.

2)确保从主机pc207可访问到外部DNS

访问默认DNS可用(本机正常连网需要):

- 01. [root@pc207 ~] # host www.qq.com
- 02. www.qq.com has address 111.30.132.101
- 03. www.qq.com has IPv 6 address 240e: e1: 8100: 28: : 2: 16

访问指定DNS可用(全局转发的前提条件):

- 01. [root@pc207~]#host www.qq.com 202.106.0.20 //国内公共DNS服务器之一
- 02. Using domain server:
- 03. Name: 202.106.0.20
- 04. Address: 202.106.0.20#53
- 05. Aliases:
- 06.
- 07. www.qq.com has address 111.30.132.101
- 08. www.qq.com is an alias for qq.com.edgesuite.net.
- 09. qq.com.edgesuite.net is an alias for a1574.b.akamai.net.
- 10. www.qq.com is an alias for qq.com.edgesuite.net.
- 11. qq.com.edgesuite.net is an alias for a1574.b.akamai.net.

步骤二:将pc207配置为缓存DNS(全局转发式)

1)安装bind、bind-chroot软件包

```
01. [root@pc207 ~] # y um - y install bind bind-chroot 02.
```

2)建立主配置文件/etc/named.conf

当收到来自客户机的DNS查询请求时,转发到外网的其他DNS服务器

```
01. [root@pc207 ~] # v im /etc/named.conf
02. options {
03. forwarders { 202.106.0.20; };
04. };
```

3) 启动系统服务named,并设置开机自启

```
01. [root@pc207 ~] # sy stemctl restart named02. [root@pc207 ~] # sy stemctl enable named
```

4)可向缓存DNS服务器pc207查询到公共域名(百度、网易等站点)

```
01. [root@pc207~]#host www.baidu.com 192.168.4.207 //查百度的站点IP
```

02. Using domain server:

03. Name: 192.168.4.207 04. Address: 192.168.4.207#53 05. Aliases: 06. 07. www.baidu.com is an alias for www.a.shifen.com. 08. www.a.shifen.com has address 111.13.100.92 09. www.a.shif en.com has address 111.13.100.91 10. 11. [root@pc207 ~] # host www.163.com 192.168.4.207 //查网易的站点IP 12. Using domain server: 13. Name: 192.168.4.207 Address: 192.168.4.207#53 14. 15. Aliases: 16. 17. www.163.com is an alias for www.163.com.lxdns.com. 18. www.163.com.lxdns.com is an alias for 163.xdwscache.ourglb0.com.

163.xdwscache.ourglb0.com has address 111.11.31.104

163.xdwscache.ourglb0.com has address 111.11.31.114

19.

20.