Vim 编辑技巧、自定义 yum 源、源码编译安装

**常见目录路径及用途

目录路径	主要用途		
/boot	存放系统引导必需的文件,包括内核、启动配置		
/bin、/sbin	存放各种命令程序		
/dev	存放硬盘、键盘、鼠标、光驱等各种设备文件		
/etc	存放Linux系统及各种程序的配置文件		
/root、/home/用户名	分别是管理员root、普通用户的默认家目录		
/var	存放日志文件、邮箱目录等经常变化的文件		
/proc	存放内存中的映射数据,不占用磁盘		
/tmp	存放系统运行过程中使用的一些临时文件		

**权限的数值化

权限的数值化

- 基本权限:r=4,w=2,x=1

- 附加权限: SUID = 4, SGID = 2, Sticky Bit = 1

采用数值形式设置权限

– chmod [-R] nnn 文档...

- chmod [-R] xnnn 文档...

分组	User权限		Group权限		Other权限				
字符	r	w	х	r	-	х	r	-	x
数字	4	2	1	4	0	1	4	0	1
求和	7		5		5				

[root@svr7 ~]# mkdir /nsd01 👝

**历史命令

管理/调用曾经执行过的命令

- histroy:查看历史命令列表
- history -c:清空历史命令
- !n:执行命令历史中的第n条命令
- !str:执行最近一次以str开头的历史命令

调整历史命令的数量

[root@svr7 ~]# vim /etc/profile HISTSIZE=1000

//默认记录1000条

**命令小工具

du,统计文件的占用空间

- du [选项]... [目录或文件]...
- -s:只统计每个参数所占用的总空间大小
- -h:提供易读容量单位(K、M等)

[root@svr7 ~]# du -sh /boot/ /etc/pki/ 130M /boot/ 1.5M /etc/pki/

```
[root@svr7 ~]# du -sh /boot
132M /boot
[root@svr7 ~]# du -sh /etc/pki
1.5M /etc/pki
[root@svr7 ~]# du -sh /boot /etc/pki
132M /boot
1.5M /etc/pki
```

date , 查看/调整系统日期时间 - date +%F、date +%R - date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S" - date -s yyyy-mm-dd HH:MM:SS" [root@svr7 ~]# date -s "2001-12-31 09:30" 2001年 12月 31日 星期一 09:30:00 CST [root@svr7 ~]# date +"%F %R" 2001-12-31 09:30 [root@svr7 ~]# hwclock -s //重设系统日期时间

```
In,创建软连接 ****(快捷方式),是对原始文档做快捷方式

- 软连接 --> 原始文档 --> i节点 --> 文档数据

- In -s 原始文件或目录 软连接文件

若原始文件或目录被删除,连接文件将失效 软连接可存放在不同分区/文件系统

In,创建硬连接 (快捷方式),是对 i 节点直接做快捷方式

- 硬连接 --> i节点 --> 文档数据

# i 节点:存放在分区表,作用唯一标识文件 编号

- In 原始文件 硬连接文件

若原始文件被删除,连接文件仍可用 硬连接与原始文件必须在同一分区/文件系统
```

```
root@svr7 ~]# rm - rf /opt/*
root@svr7 ~]# echo 123 > /opt/A.txt
root@svr7 ~ | # cd /opt
root@svr7 opt]# ls
root@svr7 opt]# ln -s /opt/A.txt /opt/B.txt #软连接
root@svr7 opt]# ls
A. txt B. txt
root@svr7 opt]# ln /opt/A.txt /opt/C.txt #硬连接
root@svr7 opt]# ls
A. txt B. txt C. txt
root@svr7 opt] # cp /opt/A.txt /opt/D.txt
                                            #复制
#查看 i 节点
root@svr7 opt]# ls - i
6062 A. txt 6063 B. txt 6062 C. txt 6064 D. txt
root@svr7 opt]# rm - rf A.txt
[root@svr7 opt]# ls
.txt C.txt D.txt
root@svr7 opt]#
```

自定义 YUM 仓库、

- 1、将自己从网络中下载的 rpm 包,搭建为 YUM 仓库的源
- 2、将真机上的 tools 目录,传递到虚拟机 A 192.168.4.7

【重要】 scp -r /本地路径/目录 用户名@IP 地址:/目标路径

```
[root@room5pc01 桌面]# <u>scp -r /root/桌面/tools root@192.168.4.7:/</u>
root@192.168.4.7's password:
inotify-tools-3.13.tar.gz
                                            100%
                                                   380KB 380.3KB/s
                                                                        00:00
boxes- 1. 1. 1- 4. el7. x86_64. rpm
                                                    66KB 65.9KB/s
                                            100%
                                                                        00:00
cmatrix-1.2a-1.i386.rpm
                                                          31. 2KB/s
                                            100%
                                                    31KB
                                                                        00:00
ntfs- 3g- 2014. 2. 15- 6. el6. x86_64. rpm
                                                   258KB 257.8KB/s
                                            100%
                                                                        00:00
                                                          44.5KB/s
oneko- 1. 2- 19. fc24. x86_64. rpm
                                            100%
                                                    44KB
                                                                        00:00
sl- 5. 02- 1. el7. x86_64. rpm
                                            100%
                                                    14KB
                                                           13.9KB/s
                                                                        00:00
```

3、生成仓库数据文件

```
[root@svr7 ~] # createrepo /tools/other  
Spawning worker 0 with 5 pkgs
Workers Finished
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
Generating sqlite DBs
lsSqlite DBs complete
[root@svr7 ~] # ls /tools/other/  
boxes-1.1.1-4.el7.x86_64.rpm  oneko-1.2-19.fc24.x86_64.rpm
cmatrix-1.2a-1.i386.rpm  repodata
ntfs-3g-2014.2.15-6.el6.x86_64.rpm  sl-5.02-1.el7.x86_64.rpm
```

4、书写客户端文件

[root@svr7 ~]# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo ←

```
[root@svr7 ~]# yum repolist
已加载插件:langpacks,product-id,search-disabled-repos,subscription-m
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You ca
n use subscription-manager to register.
dvd
                                                  4.1 kB
                                                            00:00
other
                                                 2.9 kB
                                                            00:00
other/primary_db
                                                  | 4.8 kB
                                                            00:00
                                                                 状态
源标识
                                 源名称
dvd
                                 rhel7
                                                                  4,620
                                 other
other
repolist: 4,625
```

5、査看安装清单

```
[ root@svr7 ~] # ls /tools/other
boxes- 1. 1. 1- 4. el7. x86_64. rpm oneko- 1. 2- 19. fc24. x86_64. rpm
cmatrix- 1. 2a- 1. i386. rpm repodata
ntfs- 3g- 2014. 2. 15- 6. el6. x86_64. rpm sl- 5. 02- 1. el7. x86_64. rpm
```

```
[root@svr7 ~]# yum -y install sl
root@svr7 ~]# rpm -q sl
sl- 5. 02- 1. el7. x86_64
root@svr7 ~]# rpm -ql sl 🔇
/usr/bin/sl
/usr/share/doc/sl-5.02
/usr/share/doc/sl-5.02/LICENSE
/usr/share/doc/sl-5.02/README.ja.md
/usr/share/doc/sl-5.02/README.md
/usr/share/man/ja/man1/sl.1.ja.gz
/usr/share/man/man1/sl.1.gz
Zip 归档工具(跨平台,linux 和 windows 都可以)
 归档+压缩操作
  - zip [-r] 备份文件.zip 被归档的文档...
              ****当归档压缩的是目录的时候,要加 -r
 [root@svr7 ~]# zip -r /opt/etc_selinux.zip /etc/selinux/
 [root@svr7 ~]# du -sh /opt/etc selinux.zip /etc/selinux/
        /etc/selinux/
 9.8M
 5.5M
        /opt/etc_selinux.zip
 释放归档+解压操作
  - unzip 备份文件.zip [-d 目标文件夹]
 [root@svr7 ~]# mv /etc/selinux /etc/selinux.old
 [root@svr7 ~]# unzip /opt/etc_selinux.zip -d /
[root@svr7 ~]# ls -d /etc/selinux
                                             //确认恢复结果
 /etc/selinux
[root@svr7 opt]# zip -r /opt/text.zip /etc/passwd /boot /home
[root@svr7 opt]# ls
 txt C.txt D.txt text.zip
[root@svr7 ~]# unzip /opt/text.zip -d /mnt
root@svr7 ~]# ls /mnt
**帮助命令
 对于内部命令,使用"help命令名"查看
[root@svr7 ~]# help_help
help: help [-dms] [pattern ...]
  Display information about builtin commands.
 对于外部命令程序,通常会提供 "--help" 帮助选项
[root@svr7 ~]# ls --help
Usage: Is [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
```

一种集中的手册页文档机制

- 大多数程序/配置文件/库函数都提供man手册页

man,格式化手册阅读工具

- 按↑、↓、PgUp、PgDn 键滚动及翻页
- 按 q 键退出
- 按/键向后查找关键词(n、N切换)

[root@svr7 ~]# man mkdir

. ..

[root@svr7 ~]# man 5 passwd

. ..

Vim 编辑技巧

命令模式

光标跳转		达
操作类型	按键指令	用途
移动光标	$\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$	上、下、左、右
\/.+=/=_h pl\/;#	Home 键 或 ^、数字 0	跳转至行首
光标行内跳转	End 键 或 "\$" 键	跳转到行尾
全文翻页	PgUp 键、PgDn 键	向上翻页、向下翻页
光标行间跳转	1G 或 gg	跳转到文件的首行
	G	跳转到文件的末尾行

复制/粘贴/删除

达内

操作类型	按键指令	用 途
复制	yy、#yy	复制光标处的一行、#行
粘贴	#代表数字,例 p、 P	^{如 byy 粘贴到光标处之后、之前}
	x 或 Delete键	删除光标处的单个字符
删除	dd、#dd dd 是剪切	删除光标处的一行、#行
ישאנונונ	d^	从光标处之前删除至行首
	C(大写): 从光标/ d\$	处删除到行尾,并且进入插入模式 从光标处删除到行尾

查找/撤销/保存

达

操作类型	按键指令	用途
文本查找	/word	向后查找字符串 "word"
人本旦找	n、N	跳至后/前一个结果
	u	撤销最近的一次操作
撤销编辑	U	撤销对当前行的所有修改
	Ctrl + r	取消前一次撤销操作
保存退出	ZZ	保存修改并退出

末行模式

保存/退出/文件操作				
操作类型	设置指令	用途		
	:w	保存当前文件		
存盘及退出	:q!	放弃已有更改后强制退出		
	:wq 或 :x	保存已有修改后退出		
文件操作	:w /root/newfile	另存为其它文件		
	💛 :r /etc/filesystems 🔰	读入其他文件内容		

字符串替换 :s/a 查找字母 a 取消查找的高亮背景,只需要查找一个不存在的选项即可				
操作类型	设置指令	用 途		
行内替换	:s/old/new	替换当前行第一个 "old"		
竹內皆疾	:s/old/new/g	替换当前行所有的 "old"		
区域内替换	:n,m s/old/new/g	替换第n-m行所有的 "old"		
	:% s/old/new/g	替换文件内所有的 "old"		

开关参数的	的控制	达
操作类型	设置指令	用途
炉担吸汽里	:set nu nonu	显示/不显示行号
编辑器设置	:set ai noai	启用/关闭自动缩进

######################################

源码编译安装的优势

- 主要优点
 - 获得软件的最新版,及时修复bug
 - 软件功能可按需选择/定制,有更多软件可供选择
 - 源码包适用各种平台
- 1、安装 gcc 和 make 开发工具

```
[root@svr7 ~]# yum -y install gcc make
已加载插件:langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-m
anager
```

```
[root@svr7 ~]# rpm - q gcc
gcc-4.8.5-4.el7.x86_64
[root@svr7 ~]# rpm - q make
make-3.82-21.el7.x86_64
```

2、tar解包,释放源代码至指定目录

```
[root@svr7 ~]# rm - rf /opt/*
[root@svr7 ~]# tar - xf /tools/inotify-tools-3.13.tar.gz -C /opt
[root@svr7 ~]# ls /opt
inotify-tools-3.13
```

3、./configure 配置指定安装目录/功能模块等选项

作用: 检测系统是否安装了 gcc; 指定安装目录/功能等选项

./configure --prefix=指定目录

[root@svr7 ~]# cd /opt/inotify-tools-3.13/

[root@svr7 inotify-tools-3.13]# ./configure --prefix=/mnt/myrpm

常见的提示

4、make 编译,生成可执行的二进制程序文件

[root@svr7 inotify-tools-3.13]# make

5、make install 安装,将编译好的文件复制到安装目录

[root@svr7 inotify-tools-3.13]# make install Making install in libinotifytools

```
[root@svr7 inotify-tools-3.13]# ls /mnt
boot etc home myrpm
```

```
[root@svr7 inotify-tools-3.13]# ls /mnt/myrpm

bin include lib share
[root@svr7 inotify-tools-3.13]# ls /mnt/myrpm/bin
inotifywait inotifywatch
```

6、卸载源码包

[root@svr7 inotify-tools-3.13]# rm -rf /mnt/myrpm