

# 访问控制列表概述、标准 扩展 ACL 配置

访问控制列表 (ACL)



访问控制列表的处理过程



如果匹配第一条规则,则不再往下检查,路由器将决定该数据包允许通过或拒绝通过。

如果不匹配第一条规则,则依次往下检查,直到有任何一条规则匹配。如果最后没有任何一条规则匹配,则路由器根据默认的规则将丢弃该数据包。

# 访问控制列表的类型

# 标准访问控制列表

- 基于源IP地址过滤数据包
- 标准访问控制列表的访问控制列表号是1~99

# 扩展访问控制列表

- 基于源IP地址、目的IP地址、指定协议、端口来过滤数据包
- 扩展访问控制列表的访问控制列表号是100~199

# 命名访问控制列表

命名访问控制列表允许在标准和扩展访问控制列表中使用名 称代替表号

# 标准访问控制列表的配置

# 1、标准访问控制列表的创建

全局: access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0

全局: access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

**通配符掩码**:也叫做反码。用二进制数 0 和 1 表示,如果某位为 1, 表明这一位不需要进行匹配操作,如果为 0 表明需要严格匹配。

例: 192.168.1.0/24 子网掩码是 255.255.255.0,其反码可以通过 255.255.255.255 减去 255.255.255.0 得到 0.0.0.255

# 隐含拒绝语句:

全局: access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255

2、将 ACL 应用于接口

接口模式: ip access-group 列表号 in 或 out

注: access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0 或写为 access-list 1 deny host 192.168.1.1 access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255 或写为 access-list 1 deny any

2、 删除已建立的访问控制列表

全局: no access-list 列表号

3、 接口上取消 ACL

接口模式: no ip access-group 列表号 in 或 out

4、 查看访问控制列表

特权: show access-lists



# 应用实例

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 Router(config)# access-list 1 permit 192.168.2.2 0.0.0.0

- 允许192.168.1.0/24和主机192.168.2.2的流量通过

# 将ACL应用于接口

Router(config-if)# ip access-group access-list-number{in |out}

# 在接口上取消ACL的应用


Router(config-if)# no ip access-group access-list-number {in |out}

# 查看访问控制列表

Router(config)# Show access-lists

# 删除ACL

Router(config)# no access-list access-list-number



# 扩展访问控制列表

# 1、作用

可以根据源 IP 地址,目的 IP 地址,指定协议,端口等过滤数据包。

- 2、扩展访问控制列表号:100-199
- 3、eq 等于、lt 小于、gt 大于、neq 不等于
- 4、扩展访问控制列表案例:

例 1: 全局: access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

(允许 192.168.1.0 网络访问 192.168.2.0 网络的所有服务)

全局: access-list 101 deny ip any any

(拒绝所有)

例 2: 全局: access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.2 eg 21

(拒绝 192.168.1.0 网段访问 192.168.2.2 的 TCP 的 21 端口)

全局: access-list 101 permit ip any any (允许访问所有)

例 3 全局: access-list 101 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.2 echo

(拒绝 192.168.1.0 ping 192.168.2.2)

5、删除扩展 ACL

全局: no access-list 列表号

注:扩展与标准 ACL 不能删除单条 ACL 语句,只能删除整个 ACL。

6、扩展 ACL 应该应用在离源地址最近的路由器上。

# 命名访问控制列表

1、命名访问控制列表可以配置标准命名也可配置扩展命名。



- 2、命名访问控列表的 ACL 语句默第一条为 10,第二条为 20,依此类推。
- 3、命名 ACL 可以删除单条 ACL 语句,而不必删除整个 ACL。并且命名 ACL 语句可以有选择的插入到列表中的某个位置,使得 ACL 配置更加 方便灵活。

# 更改ACL,又允许来自主机192.168.2.1/24的流量通过

Router(config)# ip access-list standard cisco Router(config-std-nacl)#15 permit host 192.168.2.1

# 查看ACL配置信息

Router#show access-lists Standard IP access list cisco 10 permit 192.168.1.1

15 permit 192.168.2.1 - 20 deny any

添加序列号为15的ACL语句

ACL语句添加到了 指定的ACL列表位置

- 4、标准命名 ACL 的配置
- 1) 全局:ip access-list standard 名字

Permit host 192.168.1.1

deny any

2)命名 ACL 应用于接口

接口模式: ip access-group 名字 in 或 out

# 将ACL应用于接口

Router(config-if)# ip access-group access-list-name{in |out}

# 在接口上取消ACL的应用

Router(config-if)# no ip access-group access-list-name {in |out}

# 删除整组ACL

Router(config)# no ip access-list { standard |extended } access-list-name

# 删除组中单一ACL语句

no Sequence-Number

# no ACL语句

# 5、扩展命名 ACL 的配置

全局: ip access-list extended 名字

deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.2 eq

80

(拒绝 1.0 网段访问 2.2 的 web 服务)

Permit ip any any

# 

OSPF 三张关键的表: 邻居列表 链路状态数据库 路由表 七个邻居建立的过程: down 状态、init 状态、2-WAY 状态、ExStart 状态、Exchange 状态、Loading 状态、Full 状态

#### OSPF 区域

为了适应大型的网络,OSPF 在 AS 内划分多个区域 每个 OSPF 路由器只维护所在区域的完整链路状态信息

## 区域ID

区域 ID 可以表示成一个十进制的数字 也可以表示成一个 IP

# 骨干区域 Area 0

负责区域间路由信息传播

### 非骨干区域

#### Router ID

OSPF 区域内唯一标识路由器的 IP 地址

### Router ID 选取规则

首先,选取路由器 loopback 接口上数值最高的 IP 地址如果没有 loopback 接口,在物理端口中选取 IP 地址最高的也可以使用 router-id 命令指定 Router ID

## DR 和 BDR 的选举方法

#### 自动选举 DR 和 BDR

网段上 Router ID 最大的路由器将被选举为 DR,第二大的将被选举为 BDR 手工选择 DR 和 BDR

优先级范围是 0~255,数值越大,优先级越高,默认为 1 如果优先级相同,则需要比较 Router ID 如果路由器的优先级被设置为 0,它将不参与 DR 和 DBR 的选举

# 启动 OSPF 路由进程

Router(config)# router ospf process-id

指定 OSPF 协议运行的接口和所在的区域:

Router(config-router)# network address inverse-mask area area-id

修改接口的优先级(为了指定 DR,修改完之后要重启该网段所有的 ospf 进程或者重启设备)

Router(config-if)#ip ospf priority priority



# 1 案例1:配置标准ACL

### 1.1 问题

络调通后,保证网络是通畅的。同时也很可能出现未经授权的非法访问。企业网络既要解决连 连通的问题,还要解决网络安全的问题。

• 配置标准ACL实现拒绝PC1(IP地址为192.168.1.1)对外问网络192.168.2.1的访问


# 1.2 方案

访问控制是网络安全防范和保护的主要策略,它的主要任务是保证网络资源不被非法使用和访问。它是保证网络安全最重要的核心策略之一。

访问控制列表(Access Control Lists,ACL)是应用在路由器接口的指令列表。这些指令列表用来告诉路由器哪能些数据包可以收、哪能数据包需要拒绝。至于数据包是被接收还是拒绝,可以由类似于源地址、目的地址、端口号等的特定指示条件来决定。

标准访问控制列表只能根据数据包的源IP地址决定是否允许通过。

网络拓扑如图 - 1所示:



Top

### 步骤一: 在R1上配置接口IP

```
01. tarena-R1(config)#interface f0/0
02. tarena-R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
03. tarena-R1(config-if)#no shutdown
04. tarena-R1(config-if)#interface f0/1
05. tarena-R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
06. tarena-R1(config-if)#no shutdown
```

#### 步骤二:测试主机到192.168.2.1的连通性

在实施ACL之前先检查网络是否能够正常通信,因为没有任何限制,网络应该是处于连通状态。

### 步骤三:在R1上配置标准访问控制列表,并应用到Fa0/0端口

ACL的匹配规则中,最后有一条隐含拒绝全部。如果语句中全部是拒绝条目,那么最后必须存在允许语句,否则所有数据通信都将被拒绝。

```
01. tarena-R1(config)#access-list 1 deny host 192.168.1.1
02. tarena-R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
03. tarena-R1(config)#interface f0/0
04. tarena-R1(config-if)#ip access-group 1 in
```

### 步骤四:分别在两台主机上测试到192.168.2.1的连通性

结果显示PC2(IP地址为192.168.1.2)可以正常访问192.168.2.1,而PC1(IP地址为192.168.1.1)已经被192.168.1.254(R1)拒绝。

### 步骤五:在R1上查看相关的ACL信息

```
01. tarena-R1#show ip access-lists
02. Standard IP access list 1
03. 10 deny host 192.168.1.1 (4 match(es))
04. 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 (8 match(es))
```

# 2 案例2:配置扩展ACL

在网络中很有可能要允许或拒绝的并不是某一个源IP地址,而是根据目标地址或是协议来匹配。但是标准访问控制列表只能根据源IP地址来决定是否允许一个数据包通过。

## 2.1 问题


配置扩展ACL允许pc1访问pc4的www服务但拒绝访问PC4的其他服务,PC2、PC3无限制。

### 2.2 方案

为了实现更灵活、列精确的网络控制就需要用到扩展访问控制列表了。

扩展IP访问控制列表比标准IP访问控制列表具有更多的匹配项,包括协议类型、源地址、目的地址、源端口、目的端口、建立连接的和IP优先级等。

网络拓扑如图 - 2所示:



步骤一:在三台路由器中配置IP、RIP动态路由实现全网互通

```
01.
      tarena-R1 (config) #interface fastEthernet 0/0
02.
      tarena-R1 (config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
03.
      tarena-R1 (config-if) #no shutdown
04.
      tarena-R1 (config-if) #exit
05.
      tarena-R1 (config) #interface fastEthernet 0/1
06.
      tarena-R1 (config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
07.
      tarena-R1 (config-if) #no shutdown
08.
      tarena-R1 (config-if) #exit
09.
      tarena-R1 (config) #router rip
10.
      tarena-R1 (config-router) #no auto-summary
      tarena-R1 (config-router) #version >
11.
      tarena-R1 (config-router) #network 192.168.1.0
12.
13.
      tarena-R1 (config-router) #network 192.168.2.0
```

```
15.
      tarena-R2(config)#interface fastEthernet 0/1
      tarena-R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
16.
      tarena-R2(config-if)#no shutdown
17.
18.
      tarena-R2(config-if)#exit
      tarena-R2(config)#interface fastEthernet 0/0
19.
20.
      tarena-R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
21.
      tarena-R2(config-if)#exit
22.
      tarena-R2(config)#router rip
      tarena-R2(config-router)#version 2
23.
24.
      tarena-R2(config-router)#no auto-summary
25.
      tarena-R2(config-router)#network 192.168.2.0
26.
      tarena-R2 (config-router) #network 192.168.3.0
28.
      tarena-R3(config)# interface fastEthernet 0/0
29.
      tarena-R3 (config-if) #ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
30.
      tarena-R3(config-if)#no shu
31.
      tarena-R3(config-if)#exit
      tarena-R3(config)#interface fastEthernet 0/1
32.
33.
      tarena-R3(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
      tarena-R3(config-if)#no shutdown
34.
35.
      tarena-R3(config-if)#exit
36.
      tarena-R3(config)#router rip
37.
      tarena-R3 (config-router) #version 2
38.
      tarena-R3(config-router)#no auto-summary
39.
      tarena-R3 (config-router) #network 192.168.3.0
40.
      tarena-R3(config-router)#network 192.168.4.0
```

# 步骤二:开启192.168.4.1的http服务后在PC1、PC2和PC3上验证到Web Server的HTTP协议访问,均如图3所示:




图 - 3

在没有配置扩展ACL的时候, 主机均可以正常访问到Web Server。

# 步骤三:R1上配置扩展访问控制列表,PC1仅允许到Web Server的HTTP服务(不允许访问 其他服务),PC2、PC3无限制

扩展ACL可以对数据包中的源、目标IP地址以及端口号进行检查,所以可以将该ACL放置在通信路径中的任一位置。但是,如果放到离目标近的地方,每台路由器都要对数据进行处理,会更多的消耗路由器和带宽资源。放到离源最近的路由器端口入方向直接就将拒绝数据丢弃,可以减少其他路由器的资源占用以及带宽占用。

```
a-R1(config)#access-list 100 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 eq 80 a-R1(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 a-R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.4.1 a-R1(config)#interface fastEthernet 0/0 a-R1(config-if)#ip access-group 100 in
```

### 步骤四:在PC1上验证

```
01.
     PC>ipconfig
02.
     FastEthernetO Connection: (default port)
     Link-local IPv6 Address..... FE80:: 2E0: F7FF: FED6: 54CC
03.
04.
      IP Address..... 192.168.1.1
05.
      Subnet Mask..... 255.255.255.0
06.
     Default Gateway..... 192.168.1.254
07.
     PC>ping 192.168.4.1
08.
     Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:
09.
     Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable.
10.
     Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable.
11.
     Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable.
12.
     Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable.
13.
     Ping statistics for 192.168.4.1:
     Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
14.
15.
     PC>
```

#### HTTP协议的验证如图 - 4所示:



图 - 4

从输入结果可以验证,PC1到Web Server的http服务访问没有受到影响但不能ping通Web Server。

## 步骤五:在PC2上进行验证

```
01.
     PC>ipconfig
02.
     FastEthernet0 Connection: (default port)
     Link-local IPv6 Address..... FE80:: 209:7CFF:FED5:B0E4
03.
     IP Address ..... 192.168.1.2
04.
05.
     Subnet Mask..... 255.255.255.0
06.
     07.
08.
     PC>ping 192.168.4.1
09.
     Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:
     Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=125
10.
11.
     Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
12.
     Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=13ms TTL=125
     Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
13.
14.
     Ping statistics for 192.168.4.1:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
15.
     Approximate round trip times in milli-seconds:
16.
17.
     Minimum = Oms, Maximum = 13ms, Average = 9ms
```

### HTTP协议的验证,如图-5所示:



### 步骤六:在R1上查看相关的ACL信息

- 01. tarena-R1#show ip access-lists
- 02. Extended IP access list 100
- 03. 10 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 eq www (5 match(es))
- 04. 20 deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 (4 match(es))
- 05. 30 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.4.1 (8 match(es))

# 3 案例3:配置标准命名ACL

## 3.1 问题


使用基本编号的ACL没有实际意义,只有通过阅读具体的条目才能得知该ACL的作用。而且ACL的编号有限制,如传统的标准ACL用1~99表示,扩展ACL用100~199表示。

配置标准命名ACL实现192.168.1.0网段拒绝PC1访问外部网络,其他主机无限制。

## 3.2 方案

命名访问控制列表可以为ACL起一个有意义的名字,通过名称就可以得知该ACL要实现什么功能。同时,因为使用的是名称而不是数字,也就没有了ACL数量上的限制。

网络拓扑如图 - 6所示:



### 步骤一:将案例1配置标准ACL中的扩展访问控制列表移除,其他配置保留

```
01. tarena-R1(config)#interface f0/0
02. tarena-R1(config-if)#no ip access-group 1 in
03. tarena-R1(config-if)#exit
04. tarena-R1(config)#no access-list 1
```

## 步骤二:在R2上配置标准的命名访问控制列表

命名访问控制列表的配置总体上和用数字表示的ACL一样,但是更加灵活。

```
01. tarena-R2(config)#ip access-list standard tedu
02. tarena-R2(config-std-nacl)#deny host 192.168.1.1
03. tarena-R2(config-std-nacl)#permit 192.168.1.0 0.0.0.255
04. tarena-R2(config-std-nacl)#exit
05. tarena-R2(config)#interface f0/0
06. tarena-R2(config-if)#ip access-group tedu in
```

### 步骤三:分别在PC1和PC2上做连通性测试

输出结果表明, PC1的访问是正常的, 而PC2到Web Server的访问被R2(IP地址为192.168.1.2)拒绝。

#### 步骤四: 在R1上查看相关的ACL信息

```
01. tarena-R2#show ip access-lists
02. Standard IP access list tedu
03. 10 deny host 192.168.1.1 (4 match(es))
04. 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255(4 match(es))
```

输出结果也表明,来自于PC1的数据包被拦截。

# 4配置扩展命名ACL

## 4.1 问题


使用基本编号的ACL没有实际意义,只有通过阅读具体的条目才能得知该ACL的作用。而且ACL的编号有限制,如传统的标准ACL用1~99表示,扩展ACL用100~199表示。

 配置扩展命名ACL允许PC1访问192.168.4.1的www服务但拒绝访问192.168.4.1的其他服务, PC2、PC3无限制。

## 4.2 方案

命名访问控制列表可以为ACL起一个有意义的名字,通过名称就可以得知该ACL要实现什么功能。同时,因为使用的是名称而不是数字,也就没有了ACL数量上的限制。

网络拓扑如图 - 7所示:



### 步骤一:将2配置扩展ACL中的扩展访问控制列表移除,其他配置保留

```
(config)#no access-list 100 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 eq www (config)#interface fastEthernet 0/0 (config-if)#no ip access-group 100 in
```

## 步骤二:在R1上配置扩展命名访问控制列表

命名访问控制列表的配置总体上和用数字表示的ACL一样,但是更加灵活。

```
tarena-R1(config)#ip access-list extended tarena
tarena-R1(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 eq 80
tarena-R1(config-ext-nacl)#deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.4.1
tarena-R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.4.1
tarena-R1(config)#interface fastEthernet 0/0
tarena-R2(config-if)#ip access-group tarena in
```

# 步骤三:在R1上查看相关的ACL信息

- 01. tarena-R1#show ip access-lists
- 02. Extended IP access list tarena
- 03. 10 permit tcp host 192.168.1.1 host 192.168.4.1 eq www
- 04. 20 deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.4.1
- 05. 30 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.4.1

# 步骤四:在PC1上验证

从输入结果可以验证, PC1到Web Server的http访问没有受到影响,但不能ping通192.168.4.1。

步骤五:在PC2上进行验证