
批量装机、配置 PXE 引导、kickstart 自动应答

规模化:同时装配多台主机

自动化:装系统、配置各种服务

远程实现:不需要光盘、U盘等物理安装介质



DHCP 服务

Dynamic Host Configuration Protocol

- 动态主机配置协议,由 IETF (Internet 网络工程师任务小组)组织制定,用来简化主机地址分配管理

主要分配以下入网参数

- IP地址/子网掩码/广播地址
- 默认网关地址、DNS服务器地址
- PXE引导设置(TFTP服务器地址、引导文件名)

DHCP 的原理: 所有的会话交互都是广播进行的 因为客户端的原则是先到先得,所以**一个局域网内只能有一台 DHCP 服务器**

DHCP地址分配的四次会话

– DISCOVERY --> OFFER --> REQUEST --> ACK

服务端基本概念

- 租期:允许客户机租用IP地址的时间期限,单位为秒

- 作用域:分配给客户机的IP地址所在的网段

- 地址池:用来动态分配的IP地址的范围

搭建 DHCP(虚拟机 A)

```
装软件包 dhcp
 配置文件 /etc/dhcp/dhcpd.conf
 起服务 dhcpd
 [root@svr7 ~]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
                                             //声明网段
   range 192.168.4.10 192.168.4.200;
                                             //IP范围
   next-server 192.168.4.7;
                                             //指定PXE服务器
   filename "pxelinux.0";
                                             //引导文件名
[root@svr7 ~]# netstat -antpu | grep_dhcpd
                                             //确认结果
           8380/dhcpd
[ root@svr7 ~] # vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example
r /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example
    *********
                                          **这里的网段要和本机网段一致
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192. 168. 20. 10 192. 168. 20. 80;
 option domain-name-servers 192.168.20.7;
 option routers 192.168.20.254;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
%s /192. 168. 20/192. 168. 4/g
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192. 168. 4. 10 192. 168. 4. 80;
  option domain-name-servers 192.168.4.7;
 option routers 192.168.4.254;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
5 次替换,共 4 行
                                                  9.3
                                                              全部
```

[root@svr7 ~]# systemctl restart dhcpd [root@svr7 ~]# systemctl enable dhcpd Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd.s ervice to /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.

PXE, Pre-boot eXecution Environment

- 预启动执行环境,在操作系统之前运行
- 可用于远程安装

工作模式

- PXE client 集成在网卡的启动芯片中
- 当计算机引导时,从网卡芯片中把PXE client调入内存 执行,获取PXE server配置、显示菜单,根据用户选 择将远程引导程序下载到本机运行


机器启动项:(从1到4的顺序进行匹配,匹配即停止)

1.本地硬盘; 2.光驱设备; 3.U 盘 移动存储设备; 4.PXE 网络 进行广播

• 需要哪些服务组件?

PXE 组件及过程分析

- DHCP服务,分配IP地址、定位引导程序
- TFTP服务,提供引导程序下载
- HTTP服务(或FTP/NFS),提供yum安装源
- 客户机应具备的条件
 - 网卡芯片必须支持PXE协议
 - 主板支持从网卡启动



一、配置 DHCP,增加 PXE 的配置

1.修改配置文件

```
[root@svr7 ~]# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.4.10 192.168.4.80;
    option domain-name-servers 192.168.4.7;
    option routers 192.168.4.254;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
    next-server 192.168.4.7; #指定下一个服务器 IP 地址
    filename "pxelinux.0"; #指明网卡引导文件名称
} #pxelinux.0:网卡引导文件名称(安装说明书),二进制文件,安装一个软件可以自动生成
```

2.重启 dhcpd 服务

```
[root@svr7 ~]# systemctl restart dhcpd
[root@svr7 ~]# systemctl enable dhcpd
```

二、TFTP 服务器的搭建

TFTP 服务:简单的文件传输协议,端口号 69。默认共享路径:/var/lib/tftpboot

服务端软件: tftp-server

客户端软件: tftp

1.安装软件包 tftp-server

```
[root@svr7 ~]# yum -y install tftp-server
已加载插件:langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-m
anager
```

2.启动 tftp 服务

```
[root@svr7 ~]# systemctl restart tftp
[root@svr7 ~]# systemctl enable tftp
Created symlink from /etc/systemd/system/sockets.target.wants/tftp.socke
t to /usr/lib/systemd/system/tftp.socket.
```

3.部署 pxelinux.0

```
[root@svr7 ~]# yum provides */pxelinux.0 #咨询仓库中哪个包产生此文件
已加载插件:langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register.
dvd/filelists_db | 3.2 MB | 00:00
other/filelists_db | 2.2 kB | 00:00
syslinux-4.05-12.el7.x86_64: Simple kernel loader which boots from a: FAT filesystem

源 : dvd
匹配来源:
文件名 : /usr/share/syslinux/pxelinux.0
```

```
[root@svr7 ~]# yum -y install syslinux #安装軟件
已加载插件:langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-m
anager
```


```
[root@svr7 ~]# rpm -q syslinux
syslinux-4.05-12.el7.x86_64
```

```
[root@svr7 ~]# rpm -ql syslinux #查看軟件安装清单
[root@svr7 ~]# rpm -ql syslinux | grep pxelinux.0
/usr/share/syslinux/gpxelinux.0
/usr/share/syslinux/pxelinux.0
[root@svr7 ~]# ls /usr/share/syslinux/pxelinux.0
/usr/share/syslinux/pxelinux.0
```

4.部署 pxelinux.0 引导文件

```
[root@svr7 ~]# cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/
[root@svr7 ~]# ls /var/lib/tftpboot/
pxelinux.0
```

5. 部署菜单文件



6.修改菜单文件

g/default

```
[root@svr7 ~]# vim /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
```

```
# Clear the screen when exiting the menu, instead of leaving the menu displayed.
# For vesamenu, this means the graphical background is still displayed without
# the menu itself for as long as the screen remains in graphics mode.
menu clear
menu background splash.png
menu title NSD1711 PXE Server
menu vshift 8
menu rows 18
menu margin 8
#menu hidden
menu helpmsgrow 15
menu tabmsgrow 13
```

rw-r--r-. 1 root root 3166 1月 8 01:41 /var/lib/tftpboot/pxelinux.cf

```
label linux

menu label Install Red Hat Enterprise Linux 7.2

menu default

kernel vmlinuz

append initrd=initrd.img
```

7. 部署 图形的模块、启动内核、内核所需驱动

[root@svr7 ~] # cp /mnt/isolinux/initrd.img /mnt/isolinux/vmlinuz /mnt/isolinux/vesamenu.c32 /var/lib/tftpboot/

```
[root@svr7 ~]# ls /var/lib/tftpboot/
initrd.img pxelinux.0 pxelinux.cfg vesamenu.c32 vmlinuz
```

简单测试

三、搭建 FTP 服务

1、安装 vsftpd 软件包

```
[root@svr7 ~]# yum -y install vsftpd
已加载插件:langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-m
anager
```

2、启动 vsftpd 服务

[root@svr7 ~]# systemctl restart vsftpd

3、让光盘内容出现 /var/ftp/rhel7

[root@svr7 ~]# mkdir /var/ftp/rhel7

```
[root@svr7 ~]# ls /var/ftp/rhel7
[root@svr7 ~]# mount /dev/cdrom /var/ftp/rhel7
mount: /dev/sr0 写保护,将以只读方式挂载
[root@svr7 ~]# ls /var/ftp/rhel7
addons images Packages RPM-GPG-KEY-redhat-release
```

TRANS, TBL

EULA LiveOS repodata GPL media.repo RPM-GPG-KEY-redhat-beta [root@svr7 ~]# firefox ftp://192.168.4.7 #測试

四、无人值守安装(核心是生成应答文件)

图形生成应答文件的工具 system-config-kickstart.noarch

[root@svr7 ~]# yum -y install system-config-kickstart.noarch

运行生成应答文件工具

```
[root@svr7 ~]# system-config-kickstart
```

```
      Kickstart 配置程序 (于 svr7.tedu.cn)

      文件(F) 帮助(H)

      基本配置
      软件包选择

      安装方法
      引导装载程序选项分区信息

      分区信息
      网络配置

      验证
      防火墙配置

      显示配置
      软件包选择

      软件包选择
      由于下载软件包信息失败,软件包选择被禁止。

      预安装即本
      安装后即本
```

```
[root@svr7 ~]# vim /etc/yum.repos.d/
dvd.repo redhat.repo
[root@svr7 ~]# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo
```



[root@svr7 ~]# yum clean all

[root@svr7 ~]# system-config-kickstart





	Kickstart 配置程序 (于 svr7.tedu.cn)	- 0
件(F) 帮助(H)		
基本配置	安装方法	
安装方法	⊙ 执行新安装	
引导装载程序选项	○ 升级现有安装	
分区信息	安装方法	
网络配置	○ 光盘驱动器	
验证	FTP 服务器: 192.168.4.7	
防火墙配置	● FTP 目录: rhel7	
显示配置	○ HTTP □ 指定 FTP 用户名和密码	
软件包选择	○ 硬盘驱动器 FTP 用户名:	
预安装脚本		
安装后脚本	FTP 密码:	
件(F) 帮助(H)	安装举刑	
基本配置	安装类型	
基本配置 安装方法	⊙ 安装新引导装载程序	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项	● 安装新引导装载程序○ 不安装引导装载程序	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序GRUB 选项:	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序GRUB 选项:	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序GRUB 选项:■ 使用 GRUB 密码	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置 软件包选择	● 安装新引导装载程序● 不安装引导装载程序● 升级现存引导装载程序GRUB 选项:■ 使用 GRUB 密码密码:	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置 软件包选择 预安装脚本	 ● 安装新引导装载程序 ● 不安装引导装载程序 ● 升级现存引导装载程序 ● 使用 GRUB 密码 密码: 価认密码: □ 给 GRUB 密码加密 	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置 软件包选择	 ● 安装新引导装载程序 ○ 不安装引导装载程序 ○ 升级现存引导装载程序 ● 使用 GRUB 密码 密码: - 确认密码: - 给 GRUB 密码加密 安装选项 	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置 软件包选择 预安装脚本	● 安装新引导装载程序 ● 不安装引导装载程序 ● 升级现存引导装载程序 GRUB 选项: ■ 使用 GRUB 密码 密码: 确认密码: ■ 给 GRUB 密码加密 安装选项 ● 在主引导记录(MBR)上安装引导装载程序	
基本配置 安装方法 引导装载程序选项 分区信息 网络配置 验证 防火墙配置 显示配置 软件包选择 预安装脚本	 ● 安装新引导装载程序 ○ 不安装引导装载程序 ○ 升级现存引导装载程序 ● 使用 GRUB 密码 密码: - 确认密码: - 给 GRUB 密码加密 安装选项 	



特殊选项

☑ 格式化分区

□ 强制为主分区(asprimary)

RAID

取消(C) 确定(O)














1.通过 FTP 共享 ks.cfg 文件

[root@svr7 ~]# cp /root/ks.cfg /var/ftp

2.修改菜单文件指定 ks.cfg 文件

```
label linux

menu label Install Red Hat Enterprise Linux 7.2

menu default

kernel vmlinuz

append initrd=initrd.img ks=ftp://192.168.4.7/ks.cfg

--- 插入 --

66,55

底端
```