实验 2. 交换机、路由器配置及简单组网

实验目的

- 1. 学习和实践交换机、路由器的配置
- 2. 学习静态路由和动态路由的配置

实验原理

1. 交换机和路由器的配置

交换机和路由器是构成互连网的最重要的网络设备。网络管理员经常需要对交换机和路由器配置,例如启动、禁用端口,配置端口限速、静态路由等。配置交换机和路由器主要有两种方法,一种是直接通过串口进行配置,此时,交换机的配置口与配置终端通过串口线连在一起,直接可以在配置终端上登录交换机或路由器进行配置,这种方式只能通过一台终端进行配置,局限性较大。另一种方法是采用Telnet 的方法进行配置,这种方法需要首先通过串口的方式登录交换机或路由器,为其设置 IP 地址,然后可以在任意一个能够访问该 IP 的终端上通过 telnet 的方式登录进行配置。


在实验室环境中,交换机的配置口为一个单独的网口,可以通过将自己电脑的串口与该网口相连(通过串口转网口线),然后利用第一种方法进行配置;也可以利用 Telnet 的方法进行配置。路由器的配置口为串口,且已于服务器的串口相连,因此需要远程登录到该服务器才能对路由器进行配置。每组有两台路由器,每台路由器与一台服务器相连,服务器的 IP 地址为 10.111.0.xx,其中 xx 为服务器编号,例如,10.111.0.60 表示第 6 组第一台服务器,10.111.0.61 表示第 6 组第二台服务器。

2. 静态路由和动态路由

路由器根据路由表转发数据包。静态路由和动态路由指两种不同的路由表生成方式。其中,静态路由指由管理员通过命令手动配置到路由表中的路由信息。当网络拓扑发生变化时,管理员需要手动更新静态路由。因此静态路由只能用于小规模网络或实现特定的一些路由策略。动态路由指根据路由协议(例如 0SPF),路由器与其他路由器交互信息并自动生成路由表。动态路由可以自适应网络拓扑变化,生成新的路由表,因此可以用于大规模网络中。本次实验将学习和实践在路由器上配置静态路由和动态路由的方法。

实验内容

本次实验以小组为单位,搭建如下图所示的网络拓扑,在此拓扑上完成以下实验:



- 1. **交换机配置实验**,包括: (1) 通过串口的方式登录交换机,为交换机设置 IP 地址,供后续 telnet 配置使用; (2) 采用 Telnet 方式配置交换机,实现端口带宽限制和端口镜像的功能:
 - 2. 静态路由实验: 通过在路由器上配置静态路由,实现组内主机互通的目的。
- 3. **动态路由实验:** 删除静态路由表,在路由器上启动并配置 **OSPF** 路由协议, 实现组内主机互通。

实验步骤

- 1. 交换机配置实验
- (1) 通过串口的方式配置交换机,步骤如下
 - A. 确认所使用的终端和交换机,连好 console 线和网线。
 - B. 打开超级终端:开始菜单——程序——附件——通讯——超级终端。
 - C. 如果出现"位置信息"页面,区号填 010,拨外线号码填任意一串数字。如下图所示:



图 超级终端配置

- D. 在"连接描述"页面,输入连接名称。
- E. 在"连接到"页面,选择使用com1。
- F. 在 "com1 属性"页面,进行如下设置。确认每一项都无误后确定。



图 超级终端配置-串口属性

G. 检查前面设定的各项参数正确无误后, ZXR10 2818 就可以加电启动, 进行系统的初始化, 进入配置模式进行操作。可以看到如下界面:

Welcome!

ZTE Corporation.

All rights reserved.

login:admin

password:******

系统启动成功后,出现提示符 login:,要求输入登录用户名和密码,缺省用户名是 admin,密码是 zhongxing。

zte>

H. 此时已经进入 ZXR10 2818 用户模式。在提示符后面输入 enable , 并根据提示输入 密码 (出厂配置没有密码) , 进入全局配置模式 (提示符如下) , 此时可对交换机进行 各种配置。(关于各种模式的介绍可参考 ZXR10 用户手册 5.2 节) zte(cfq)#

- (2) 为交换机设置三层 IP 地址, 步骤如下:
 - A. 将终端的控制网络禁用,设置终端实验网络的 IP 地址为 192.168.1.XXX/24 并启用(如提示要重启系统不要执行,只要先禁用一下实验网络再启用就可),交换机三层 IP 地址设置为 192.168.1.XXX/24(提示: XXX 可设范围在 1~254,24 是子网掩码值,相当于 255.255.255.0)。
 - B. 交换机设置步骤如下(这部分配置可参考 ZXR10 用户手册 7.11 节):
 - a) 进入全局配置模式,出现提示符zte(cfg)#。
 - b) 使用 config router 命令进入三层配置模式,在此模式下起三层 IP 端口。
 - c) 端口可起 0-63。这里假设起 0 号 IP 端口 , 执行命令 :
 set ipport 0 ipaddress 192.168.1.1/24 //为 IP 端口绑定 IP 地址

d) 执行命令:

set ipport 0 VLAN 1 //为 IP 端口绑定 VLAN

注:一般 VLAN1 默认起了,所以一般绑定 VLAN 1。

- e) 执行命令: set ipport 0 enable //使能端口 0 注:如果需要改变端口设置,需要先使用 set ipport 0 disable,然后再修改设置,再重新 enable。
- f) 执行命令 exit , 退回到全局配置模式。采用 show VLAN 查看 VLAN 1 是否 enable。确认 enable。
- C. 在全局配置模式下, ping 一下自己终端, 看能否 ping 通。如果可以,则表示 IP 端口已经起来了,如不能 ping 通,禁用一下实验网络再启用后再 ping。
- (3) 采用 telnet 方式配置,实现广播风暴抑制和端口镜像,步骤如下:
 - A. 开始菜单——运行——telnet 192.168.1.1,进行telnet配置。界面同串口配置一样。 请每位同学单独操作,小组内互相协调,每个交换机同时只能有一个同学配置。
 - B. 使用端口带宽限制实现广播风暴抑制的练习,设置端口 1 广播抑制功能,限制广播包为 500K。参考命令如下(可参考 ZXR10 用户手册 7.1 节):

zte(cfg)#set port 1 bandwidth ingress on rate 500

% Set port 1 bandwidth ingress on rate 500 succeed!

zte(cfg)#set port 1 ingress_limit_mode broadcast

zte(cfg)#show port 1 qos

找出设置前和设置后的变化。

C. 配置端口镜像。假设要将端口 1 和端口 16 接收到的数据包镜像到监控端口 10 上,具体配置如下(可参考 ZXR10 用户手册 7.2 节):

zte(cfg)# set mirror add dest-port 10 ingress

zte(cfg)# set mirror add source-port 1,16 ingress

假设要将端口2和端口3发送的数据包镜像到监控端口4上,具体配置如下:

zte(cfg)# set mirror add dest-port 4 ingress

zte(cfg)# set mirror add source-port 2,3 egress

使用 show mirror 命令查看端口镜像的配置信息。

请小组协作设计实验,通过镜像端口设计,使 PC0 能监测其他 PC 之间互发的 ping 包,并通过 wireshark 抓包验证,完成该功能后找助教验收。

2. 静态路由实验

(1) 登录和配置路由器的基本步骤(请参考 GAR 用户手册 4.1 节):

首先使用远程桌面登录到该路由器对应的服务器,服务器的地址为:10.111.0.xx. 其中 xx 为对应的服务器编号(10,11,20,21,...,80,81)。大家注意不要登录错服务器,不要同时配置同一台路由器。

登录到服务器后,采用超级终端登录路由器进行配置,步骤与 ZXR10 2818S 交换机 console 配置一致,需要注意的是,路由器的波特率应该设为 115200,而 ZXR10 2818S 交换机为 9600。



图 超级终端配置-串口属性

ZXR10 GA 默认设置没有 login 和 password, console 连接成功后直接就进入用户模式 了,用户模式提示符为 ZXR10#;在用户模式下输入 enable 命令可以进入特权模式。口令为 zxr10。用户模式提示符为 ZXR10#(注意输入口令时不会显示类似 "***" 代表输入密码,直 接输入回车即可。) 在特权模式下输入 config terminal 命令可进入全局配置模式,提示符为 ZXR10(config)#。

- (2) 静态路由组网实验,步骤如下:
 - A. 按照实验图连接好设备,并正确设置每台 PC 的 IP 地址和子网掩码。要求 PC1 和 PC3 在同一子网, PC0, PC2 和 PC4 在同一子网, 路由器的 fei_0/1 端口为网关。两 台路由器的 fei 1/1 端口在同一子网。为防止之前的交换机配置对实验的影响,可在 配置之前重启交换机。
 - B. 利用 PC0 和 PC1 连接远程服务器配置如下:

PCO: 将 PCO 实验网络 IP 地址设置成: 192.168.2.X0, 子网掩码 255.255.255.0, 网关: 192.168.2.1, 其中 X 代表分组号。路由器 0 的配置命令如下:

router0:

zxr10#configure terminal //进入全局配置模式

zxr10 (config)# interface fei_0/1

//该端口接 PC0

zxr10 (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

zxr10 (config-if)#exit

zxr10(config)# interface fei_1/1 //进入端口配置模式,该端口接 router2

zxr10(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 //配置端口的 IP

zxr10 (config-if)#exit

//退回全局配置模式

PC1:将 PC1 实验网络 IP 地址设置成:192.168.3.X1 , 子网掩码 255.255.255.0 , 网关: 192.168.3.1。路由器 1 的配置命令如下:

router1:

zxr10#configure terminal //进入全局配置模式

zxr10 (config)# interface fei_0/1

//该端口接 PC0

zxr10 (config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

zxr10 (config-if)#exit

zxr10(config)# interface fei_1/1 //进入端口配置模式,该端口接 router2 zxr10(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 //配置端口的 IP zxr10 (config-if)#exit //退回全局配置模式

C. 在各个终端上使用 ping 命令检查网络的连通情况。并将结果记录在下表中:

		所用命令	能否 ping 通
同一网段	PC0 ping PC2		
	PC1 ping PC3		
不同网段	PC1 ping PC2		
	PC3 ping PC0		

分析配置完毕后的网络连通状况原因,结合路由器原理,思考应该如何配置网络,使得所有五台终端在不改变网络配置的情况下实现互通?

D. 在路由器上配置静态路由表,重复步骤 C,测试网络连通性(相关命令请参考 GAR用户手册第 10 章)。

路由器静态路由配置命令:

ip route 目的 IP 段 目的 IP 子网掩码 下一跳 IP

使用 show ip route 命令,可以查看路由器的路由表信息。

做完该步后请找助教验收。

- 3. 动态路由实验 ,删除静态路由表,通过启动和配置 OSPF 协议,实现组内主机之间互通。步骤如下(相关命令请参考 GAR 用户手册第 12.2 节):
 - A. 删除静态路由表。删除路由表的命令: no ip route 目的 IP 段 目的 IP 子网掩码
 - B. 配置 OSPF 协议,参考命令如下:

router ospf 1

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 23

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

使用 show ip route 命令,可以查看路由器的路由表信息。

测试: PC0-PC4 可相互 ping 通, 找助教验收。

思考题

- 1. 192.168.0.1/22 和 192.168.1.1/22 是否在同一子网?为什么?
- 2. 利用 wireshark 抓包,能否获得路由协议相关的数据包及交互?如果不能,为什么?如果能,请分析路由协议数据包的具体内容。

实验报告

实验报告需详细记录实验过程,分析其基本原理并阐述遇到的问题与解决方案,并回答思考题。