
Ubuntu 18.04深度学习环境配置 (CUDA9.0+CUDDN7.4+TensorFolw1.8)

原创: 机器学习初学者

因为Ubuntu18.04刚发布不久,在安装CUDA和CUDDN中还没有匹配版本,最高也是17.04的版本,但实际上18.04的版本具有很强的兼容性。为避免读者踩坑,本文测试成功了Ubuntu18.04环境下配置深度学习环境(GPU:1080ti),包括:

CUDA9.0+CUDDN7.4+TensorFolw1.8+Pytorch0.4的安装和测试,并提供相关软件下载。



硬件配置

DELL R730服务器(机架式2U服务器)

显卡 1080TI *2

内存 64G

CPU 2620V4* 2

电源 DELL 1600w *2

硬盘 600G*2+2T*2

备注:安装步骤提到的所有安装包和驱动,本文提供下载,在本文结尾处有下载地址。

1.安装Ubuntu

使用U盘进行Ubuntu操作系统的安装:

参考: https://jingyan.baidu.com/article/a3761b2b66fe141577f9aa51.html

一开始安装选择"Install Ubuntu"回车后过一会儿屏幕如果显示"输入不支持",这和Ubuntu对显卡的支持有关,在安装主界面的F6,选择nomodeset,就可以进入下一步安装了

安装过程略,安装镜像下载地址:

https://www.ubuntu.com/download/desktop

下载: ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso

备注: 如果下载不方便,本文末尾处提供百度云下载。

2.安装ssh

备注:这一步需要到服务器桌面上的命令窗口输入,这一步完成后,就可以用ssh工具远程连接服务器了,本文使用的是XShell。

 $sudo \ {\tt apt-get} \ install \ openssh-server$

3. 安装1080TI显卡驱动

默认安装的显卡驱动不是英伟达的驱动,所以先把旧得驱动删除掉。

sudo apt-get purgenvidia*

添加Graphic Drivers PPA

sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa

sudo ant-get undate

查看合适的驱动版本:

ubuntu-drivers devices

```
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:04:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001B06sv000001458sd0000374Cbc03sc00i00
vendor : NVIDIA Corporation
model : GP102 [GeForce GTX 1080 Ti]
driver : nvidia-driver-390 - third-party free
driver : nvidia-driver-396 - third-party free
driver : nvidia-driver-415 - third-party free recommended
driver : nvidia-driver-410 - third-party free
driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
```

图:可用的nvidia 驱动列表

图中可以看出推荐的是最新的415版本的驱动,安装该驱动:

sudo apt-get install nvidia-driver-415

安装完毕后重启机器:

sudo reboot

重启完毕运行

nvidia-smi

看看生效的显卡驱动:

GPU Fan							Volatile Uncorr. ECC GPU-Util Compute M.	
0 0%			108 8W /		00000000:04 0MiB /	:00.0 Off 11178MiB	 0%	N/A Default
1 0%			108 8W /		00000000:82 OMiB /	:00.0 Off 11178MiB	 0%	N/A Default

图: 生效的显卡驱动

4.安装依赖库

sudo apt-get install freeglut3-dev build-essential libx11-dev libxmu-dev libxi-devlibgl1-mesa-glx libglu1-mesa libglu1-mesa-dev

5.GCC降低版本

CUDA9.0要求GCC版本是5.x或者6.x,其他版本不可以,需要自己进行配置,通过以下命令才对GCC版本进行修改。

- 版本安装
- # 版本安装:

```
sudo apt-get install gcc-5
sudo apt-get install g++-5
```

• 通过命令替换掉之前的版本

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 50

6.安装CUDA9.0

• 下载网址:

 $https://developer.nvidia.com/cuda-90-download-archive? \\target_os=Linux\&target_arch=x86_64\&target_distro=Ubuntu\&target_version=1704\&target_type=runfilelocal$

• 版本选择:

linux--x86-64, Ubuntu--17.04, runfile(local), 下载Base Installer和4个Patch

备注: 如果下载不方便, 本文末尾处提供百度云下载。

下载进入目录后,依次执行命令:

注意:在安装过程中会提示是否需要安装显卡驱动,在这里要选择n,其他的选择y或者回车键进行安装:

```
sudo sh cuda_9.0.176_384.81_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.1_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.2_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.3_linux.run
sudo sh cuda_9.0.176.4_linux.run
```

• 在~/.bashrc 中设置环境变量:

sudo vi ~/.bashrc

在最后添加:

```
\label{eq:path} $$ exportPATH=/usr/local/cuda-9.0/bins $$ \{PATH:+: $\{PATH\}\}$ $$ exportLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-9.0/lib64$ $$ \{LD_LIBRARY_PATH:+: $\{LD_LIBRARY_PATH\}\}$ $$ exportLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-9.0/lib64$$$ $$ \{LD_LIBRARY_PATH:+: $\{LD_LIBRARY_PATH:+: $\{LD_LIBR
```

运行

source ~/. bashrc

使其生效, 最好重启一下。

sudo reboot

重启后,测试CUDA是否成功(此步骤可以省略)

```
cd ~/NVIDIA_CUDA-9.0_Samples/1_Utilities/deviceQuery
```

若会输出相应的显卡性能信息, Result = PASS, 表明CUDA安装成功。

7.安装CUDNN

https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download

需要登录,同意后才能下载。

备注: 如果下载不方便,本文末尾处提供百度云下载。

点击:

Download cuDNN v7.4.1(Nov 8, 2018), for CUDA 9.0 --cuDNNLibrary for Linux

下载时候保存为: cudnn-9.0-linux-x64-v7.4.1.5.tgz

下载后安装非常简单,就是解压然后拷贝到相应的系统CUDA路径下,注意最后一行拷贝时"-d"不能少,

tar -zxvf cudnn-9.0-linux-x64-v7.4.1.5.tgz

sudo cp cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include

sudo cp cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64

 $sudo\ chmod\ a+r/usr/\frac{local}{cuda}/\frac{local}{cuda}/\frac{local}{cuda}/\frac{local}{cuda}/\frac{local}{local}/\frac{local}{cuda}/\frac{local}{local}/\frac{local}{loc$

没有报错就是全部安装完成了。

8.安装Tensorflow GPU 1.8

由于Anaconda可以提供完整的科学计算库,所以直接使用Anaconda来进行相关的安装。

1) 安装Anaconda

下载地址: https://www.anaconda.com/download/

备注: 如果下载不方便,本文末尾处提供百度云下载。

这里我们下载Python 3.7 64bit 的Anaconda3-5.3.0-Linux-x86_64.sh,直接安装即可。

bash Anaconda3-5.3.0-Linux-x86 64.sh

2) 更改pip和conda为国内的源

由于国内访问pip和conda比较慢,建议更改为国内的源:

a.更改pip的源为阿里云:

```
mkdir ~/.pip

cat > ~/.pip/pip.conf << EOF

[global]

trusted-host=mirrors.aliyun.com

index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/</pre>
EOF
```

b.更改conda的源为清华大学:

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
conda config --set show_channel_urls yes
```

3) 在Anaconda中安装Python3.6的虚拟环境

由于Anaconda的python版本是3.7的,TensorFlow尚不支持此版本,于是我们创建一个Python的虚拟环境

```
conda create --name tf python=3.6 #创建tf环境
```

虚拟环境主要命令:

4) 在Anaconda中安装TensorFlow GPU 1.8

```
\verb|pip| install = -ignore-installed = -upgrade tensorflow-gpu
```

将会自动安装如下组件:

 $numpy \ \ wheel \ \ tensorflow-tensorboard \ \ six, \ protobuf \ \ html5lib \ \ \ markdown, \ werkzeug \ \ bleach, setuptools$

5) 使用下列代码测试安装正确性

```
命令行输入:
source activate tf
python
Python命令下输入以下代码:
hello= tf.constant('Hello, TensorFlow!')
sess= tf.Session()
print(sess.rum(hello))
没有报错就是配置好了。
9.安装Keras
直接在这个虚拟环境中安装:
pip install keras
10.安装Pytorch
直接在这个虚拟环境中安装:
conda install pytorch torchvision -c pytorch
测试Pytorch是否安装成功:
命令行输入:
source activate tf
python
python命令下输入以下代码:
import torch
```

返回True说明安装成功了。

总结

因为Ubuntu18.04刚发布不久,用户相对比较少,为避免读者踩坑,本文测试成功了Ubuntu18.04环境下配置深度 学习环境(GPU:1080ti),包括:

CUDA9.0+CUDDN7.4+TensorFolw1.8+Pytorch0.4的安装和测试,并提供相关软件的百度云下载。

作者: 黄海广

参考

https://blog.csdn.net/weixin_41863685/article/details/80303963

本文所有需要的软件下载请回复"1804"查看

也可以直接用百度云下载:

链接: https://pan.baidu.com/s/11AxudhGg3KicM8NzBjvFiw

提取码: w214



机器学习初学者

QQ群: 654173748

往期精彩回顾

- 机器学习简易入门-附推荐学习资料
- 机器学习初学者公众号下载资源汇总(一)
- 黄海广博士的github镜像下载(机器学习及深度学习资源)
- 吴恩达老师的机器学习和深度学习课程笔记打印版
- 机器学习小抄- (像背托福单词一样理解机器学习)
- <u>首发:深度学习入门宝典-《python深度学习》原文代码中文注释版及电子书</u>

- 科研工作者的神器-zotero论文管理工具
- 机器学习的数学基础

阅读原文