第6章文件系统

- 一、文件系统概述
- 1.文件系统的引入
 - > 数据需要长期保存
 - > 主存储器容量较小
 - > 存储介质种类繁多
 - > 发挥数据的信息作用
- 2. 文件及分类
- ▶ 什么是文件(file)
 - ◆ 文件是一组相关数据的有序集合
 - ◆ 这组数据保存在电子存储介质上
 - ◆ 这个集合拥有一个用户可以访问的标识符。
- ➤ 文件命名(File Naming)
 - ◆ 文件名=文件主名[.扩展名]
 - ◆ "8.3"规则

> 文件分类

- ◆ 按文件的性质分类: 系统文件、库文件和用户文件
- ◆ 按文件的存取控制分类: 只读文件、可执行文件、读写文件和隐藏文件
- ◆ 按文件的组织分类: 目录文件、普通文件和设备文件
- ◆ 按文件内容的表示分类: 文本文件(普通文本文件和超文本文件)和二进制文件
- 3.文件系统及其主要功能
- ➤ 文件系统(File System)
- > 文件系统主要功能
 - ◆ 文件内容的组织
 - ◆ 文件和目录管理
 - ◆ 文件存储空间管理
 - ◆ 文件系统的接口
 - ◆ 文件的共享与安全性

二、文件的逻辑结构

1.流式文件

- > 现有文件系统的文件逻辑结构大多数都是采用流式文件
- > 没有对文件内容进行结构上的划分
- > 文件读写指针

2.记录式文件

- ➤ 逻辑记录,简称记录(Record)
- ➤ 字段(Field)
- ▶ 记录长度
- ➤ 主键(Primary key)
- ▶ 定长记录文件和变长记录文件

三、文件的物理结构

1.文件存取方式(File Access)

- ➤ 顺序存取法(Sequential Access)
- ➤ 随机存取法(Random Access)

2.文件存储介质

- ▶ 磁盘-随机存取的存储设备
- ▶ 磁带-顺序存取的存储设备





图6-3 磁带结构的例子

文件的物理结构是指文件 内容在存储介质上的存放 方式



柱面号C、磁头号H和扇区号S 逻辑地址(LBA)

3. 文件I/O操作


- ➤ 文件I/O操作的基本单位是物理块
- 4.记录成组和分解
 - > 不仅可以减少内碎片的存储开销
 - ➤ 可以减少I/O操作的次数
- 5.物理结构分类
- > 连续结构



连续结构的特点:

- ①管理简单
- ②存取速度快
- ③存储空间连续分配,存储空间利用率不高
- ④不便于文件内容的增加 或删除

> 链接结构



链接结构的特点:

- ①非连续的存储分配,提 高了存储空间的利用率
- ②方便文件内容的增加或 删除
- ③只适合于顺序存取,存 取速度慢
- ④指针信息造成物理块信 息不完整,并导致数据无 法控制






图6-6 FAT16的例子

> 索引结构



索引结构的特点:

- ①非连续的存储分配,提高了存储空间的利用率
- ②方便文件内容的增加或删除
- ③实现随机存取
- ④索引表占用额外的存储空间
- ⑤增加检索的开销



四、文件目录管理


- 1.文件控制块(FCB, File Control Block)
 - ▶ 描述信息部分
 - ▶ 管理信息部分
- 2.文件目录及其结构
 - > 文件目录
 - ▶ 目录文件,简称目录(Directory),或文件夹
 - ▶ 目录结构的分类
 - ◆单级目录

访问文件时,检索范围大,影响了存取时间

任何两个文件名都不能重名

图6-9 单级目录结构例子

◆ 二级目录 用户文件目录(UFD)和系统主目录(MFD)



二级目录也具有结构简单、 容易实现的优点,同时, 减少了检索的开销。

二级目录结构还解决不同用户之间的重名问题


在二级目录结构中,容易实 现用户之间的文件共享

◆ 多级目录-树状目录结构 根目标(Root) 父目录/子目录 绝对路径(Absolute Path) 当前目录(Current Directory) 相对路径(Relative Path) 两个特殊的子目录: "."和".."



五、文件存储空间管理

- 1.管理磁盘空闲物理块的数据结构
 - ▶ 位示图
 - > 空闲块表
 - > 空闲块链表
- 2.空闲块成组链接法



分配算法

当一个文件需要1个空闲块时,分配算法如下:


```
//专用组空闲块数
i=L[0];
                //取专用组空闲块列表末尾的一个空闲块,用于分配
free=L[i];
if(free==0){
  报告:磁盘没有空闲块,不能保存;
  算法结束; }
                //专用组的第1个块,该块含有链表的指针信息
if(i==1){
 启动读I/O操作,读取专用组的第1个块(即块号free)的信息;
 并存入内存L开始的区域中,下一个组作为专用组;
                //专用组的空闲块数大于1,只须空闲块数减1
} else {
 i=i-1;
           L[0]=i; }
块号free,分配给文件。■
```

在图6-13。假定用户新建一个文件A,其文件内容需要5个空闲块,那么,按上述算法分配时,文件A依次得到的块号......

回收算法

当回收一个文件占用的1个空闲块时,假定回收的空闲块号为free,算法描述如下:

用户对文件A的内容作了删减和修改,在删减过程,依次回收299、301、302和298,成组链表的结构?



六、文件使用

- 1.命令接口
 - ▶ 上机实践
- 2.程序接口




图6-15 文件使用的基本步骤

七、文件的共享

- 1.文件共享(File Sharing)的目的
 - ▶ 避免因每个用户或进程各自保存一份,造成的外存储器的开销
 - ▶ 用户或进程之间的任务协作
- 2.文件共享(File Sharing)的基本方法
 - ▶ 绕道法
 - > 链接法
 - ➤ 基本文件目录法(BFD)
- 3.基本文件目录法(BFD)

在文件的按名存取过程中,首先根据文件名查找文件目录,得到文件的FCB; 然后,从FCB中得到文件的物理位置,再启动I/O操作进行文件的读/写操作.

- ◆ 符号文件目录(SFD, Symblic Files Directory)
- ◆ 基本文件目录(BFD, Binary Files Directory)
- ◆ 系统主目录(MFD, Main Files Directory)




图6-16 基本文件目录法(BFD)

4.文件共享语义


- ◆ UNIX语义(UNIX Semantics)
- ◆ 会话语义(Session Semantics)
- ◆ 永久文件(Immutable File)

八、文件的安全性

- 1.文件保护及主要方法
 - ➤ 文件保护(Protection)含义
 - ➤ 文件保护的措施:文件的备份(Backup)和恢复(Restore)

2.文件保密及主要方法

- > 文件保密含义
- ▶ 存取控制的主体、客体、访问属性
- > 访问控制模块



- ▶ 访问控制模块本身应该满足3个条件
 - ◆完备性(Complete)
 - ◆防护性(Protected)
 - ◆行为正确性(Proper Behavior)
- ▶ 基于主体权限的存取控制方式
 - ◆存取控制矩阵(PM, Protection Matrix)
 - ◆存取控制表(ACL, Access Control List)
 - ◆权能表(CL, Capability List)




图6-18 存取控制矩阵例子



