支撑华为云计算的虚拟化关键技术

杨晓伟

www.huawei.com



目录

- 虚拟化背景、热点与趋势
- · UVP在云计算中的应用及关键技术

虚拟化的定义


虚拟化一般意义上是指对计算机物理资源的进行抽象的手段;

虚拟化技术主要通过三种方式:

硬件仿真:指令集翻译,多用于开发环境中(如QEMU等)

分割: 应用最为普遍(如VMware ESX、XEN、Hyper-V、KVM等)

聚合: 应用相对较少(如ScaleMP/3Leaf等)



虚拟化1.0 = 整合

虚拟化1.0特征

抽象虚拟化硬件平台,**软硬件解耦**,减弱**OS**对硬件的敏感度:

- 1) CPU的前后兼容性;
- 2) IO设备的抽象模拟

异构应用之间**更彻底的隔离性**,支持多应用无修改地在同一硬件和平共处:

- 1) 故障与安全隔离;
- 2)资源配额的隔离(QoS)

虚拟化1.0应用

服务器整合

- •35%--75% TCO 节省:降低40%软件硬件成本,降低70-80%运营成本
- •提高运营效率,部署时间从小时级到分 钟级
- •提高服务水平:将所有服务器作为大的资源统一进行管理,自动态资源调配; 无中断的按需扩容



2006以前:虚拟化1.0。虚拟化基本特征:抽象、解耦、隔离主要应用:服务器整合--提高服务器的利用率,降低TCO

虚拟化2.0 = 敏捷


热迁移



虚拟机(应用)在多台物理服务器之间透明移动,**业务不中断**,实现**跨物理机的错峰削谷**

- •DRS(动态负载均衡)
- •DPM(动态节能管理)


弹性伸缩



虚拟机(应用)之间可以动态共享资源,实现**物理机内的错峰削谷**

- •CPU的热插拔
- •内存动态伸缩
- •磁盘空间动态伸缩


应用容器



虚拟化技术改变原有的应用打包/ 发布模式,实现应用对硬件更彻 底的解耦

- ·OS专用,避免其他软件干扰应
- •安装/迁移效率大幅提升

虚拟机热备



- •VM状态实时在主备VM间同步,应用无关的通用热备方案
- •物理机故障时,业务恢复时间在百ms内

虚拟机安全

•提供更安全的入侵检测及防病毒方案

虚拟机快照


- •对系统的内存及存储进行快照保存
- 方便故障现场的重现

虚拟机录像

- •对虚拟机的事件进行记录
- •历史运行过程回放方便故障定位、黑客行为跟踪

2007-2010:虚拟化2.0。主要特点: 1)灵活的资源管理:应用快速部署,OS绿色化; 实现应用可移动性,虚拟机资源动态伸缩;2)透明的带外控制能力

虚拟化3.0: 虚拟化手段不断进行纵横延伸



云计算环境下的资源分层模型

应用层(SaaS)

服务对象: 业务

目标: 支持多租户的按需使用并计费的业务池

实例: Google Apps, Windows Office 365, saleforce

平台层(PaaS)

服务对象:应用平台/中间件

目标: 提供云化的应用孵化、开发及运行平台

实例: Google AppEngine, Vmware Cloud Foundry

OS层(laaS)

服务对象: VM/OS

目标:提供安全、独立、按需应变的计算单元的资源池,即虚拟机资源池化

实例: Amazon EC2

VM VM VM · · · · · VM VM VM VM

硬件层

服务对象:多个物理服务器的CPU/内存/IO设备

目标: OS跨多个物理服务器, 以提供更多的计算能力

市场: 替代低端的小型机

服务器/存储/网络资源聚合


服务对象: 多个物理服务器及存储

目标: 提供服务器集群管理能力, 服务器

及存储资源池化

虚拟化是云计算中承上启下的核心技术,没有虚拟化技术laaS层的聚合将无从谈起

云计算环境下软件分层模型演进



以虚拟化能力为核心的分布式操作系统将成为云计算基础设施新的OS形态


小结

- 虚拟化是对计算机物理资源的进行抽象的手段
- 虚拟化1.0:
 - □ 虚拟化基本特征: 抽象、隔离、解耦
 - □ 应用:服务器整合--提高服务器的利用率,降低IT的TCO
- 虚拟化2.0:
 - □ **灵活资源管理**:应用可移动/动态伸缩,资源最优化调配,应用快速部署
 - □ **透明带外控制能力**: 热备,安全,可靠性,可维护性
- 虚拟化3.0从传统的服务器范围内向云计算各个领域渗透
 - □ 存储/网络/桌面/应用虚拟化/…
- 虚拟化技术是云计算中承上启下的核心技术,在云计算时代将颠覆传统软件分层模型

目录

- 虚拟化背景、热点与趋势
- · UVP在云计算中的应用及关键技术

虚拟化应用一:桌面云




虚拟化应用二:虚拟数据中心

用户Porfile/计 OMS/GMS/机 用户自助 用户Profile/鉴 Portal 房/散热管理 费/日志 权 集群汇聚/应用 分布式WEB应 分布式大规模 桌面虚拟化基 Provisioning 用基础设施 计算基础设施 础设施


DC运营层

集群管理层


UVP平台




PV模式增强—netchannel2





优化后效果




基于VMDq/iNIC的网卡队列直通











VT-d/SR-IOV技术




•VT-d:设备直接分配给VM,DMA直接到VM,不通过VMM/dom0,性能与native持平

•SR-IOV:解决了可分配设备数量问题



内存复用技术一内存共享




桌面云场景中,用户VM环境单一,存在 大量重复内存可共享


VM中存在大量零页空闲内存可共享

性能测试结果


Page Shaing # - Win7 Bootup vmem=1G



Page Shaing # - SLES11 Bootup vmem=1G





内存复用技术一内存交换



NC场景中内存大小成为限制VM密度的一个 重要瓶颈,当内存压力高时通过内存交换应 急措施。


性能测试结果









链接克隆与精简部署




VM之间存在大量的重复数据,通过链接克隆 提升VM虚拟磁盘利用率






CPU调度优化(二)

桌面云应用中,用户键盘、鼠标优化,减少延时,改善用户体验




存储QoS


基于Weight的QoS控制





基于绝对带宽的QoS控制



- 保证高优先的VM得到更高的磁盘 带宽
- VM进行高吞吐量的磁盘操作时不 干扰其他VM的磁盘响应









网络隔离、QoS

保证高优先的VM得到更多的网络吞吐量 隔离不同租户的VM之间的网络数据包

通过Vlan隔离网络数据包





基于SR-IOV的流控




成本

硬件RAS







MCA

一台服务器上聚合虚拟机的能力 也在增加,服务器部件的故障对 应用的影响加大,**MCA**限制故障 范围

宿主机CPU/内存热插拔

•宿主机CPU/内存硬件出错时,通过hotplug 替换出错部件的需求 •通过hotplug动态调整宿主机 CPU/内存能力


客户机CPU热插拔

•通过vHotplug动态调整客户机 CPU能力



成本


虚拟机热备



单台服务器宕机后,其上运行的VM提 供的服务中断,传统HA方案仍然会造 成服务短期中断。虚拟机热备提供了 百ms内主备倒换, TCP连接不会中断 ,用户几乎感知不到异常的发生。




处理器节能



物理机在低负载情况下,通过P-state调节 CPU频率;当CPU空闲时,让CPU进入C-State,实现服务器节能。

P-State效果 ssj_ops 千瓦时 120,000 0.25 SEPCPower测试结果 113,191 ▲ 测试耗电(75分钟) 109,015 110,000 0.2 105,107 0.2 98,272 100,000 0.15 0.17 95,773 0.14 0.12 87,759 90,000 0.1 0.1 0.08 80,000 0.05 70,000 Ρ1 P2 Р3 P4 Р5 P6

C-State效果



Thank you

www.huawei.com