Network Layer Note

Network Layer หน้าที่หลักๆ

- 1. Network Layer Responsibilities
- 1.ส่งข้อมูลไปยังเครื่องหมายปลายทางถูกต้อง
- 2.หาเส้นทางที่ดีที่สุด
- 2. Best effort Service (IP Protocal)
- 1. ไม่การันตีว่าจะส่งข้อมูลได้ถูกต้อง(ข้อมูลไม่ผิดเพี้ยน)
- 2. ไม่การันตีว่าจะหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้ (ICMP)

Network Layer ที่ควรจะรู้


- เป็น Layer 3 ใน OSI Layer
- ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นใน Layer นี้ คือ Datagrams หรือ Packet
- เป็น Layer ที่มี Protocols มีอยู่ในทุกๆ Host และ Router
- ส่งภายใน Network วงเดียวกัน ใช้ Mac Address
- ส่งภายนอก ใช้ IP

Network Layer มีฟังชันส์หลักๆอยู่ 2 อย่าง

1. Forwarding

หลักการง่ายๆ Fowarding -> Data plane -> Local Process


- -เป็นการเคลื่อนย้าย packet จาก Router ที่ใส่ข้อมูล ไปยัง Router ปลาย ทางอย่างถูกต้อง
- -forwarding: กระบวนการของการข้ามผ่านจุดสับเปลี่ยนเส้นทาง (ex. Router,switch)
- -ในการ Fowarding ให้ถูกต้อง ปัจจัยสำคัญที่ต้องมี คือ All device ที่อยู่ใน Network จะต้องการ assign ค่า address อ้างอิงที่ถูกต้อง



2. Routing

หลักการง่ายๆ Routing ->Control plane ->Global Process

- -Control Plane : หาเส้นทางที่ดีที่สด
- -Global Process : สร้าง Routing Table Ex. Distribute Process. SDN
- กำหนดเส้นทางที่ packets จะใช้เดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง
- routing: กระบวนการวางแผนการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง ให้เรานึกภาพแบบ เวลาส่งข้อมูล ไปอ่ะ จะออก Router ไหนดี ไรงี้อ่ะ




IP address

IPv4

มีขนาด 32 bits ถูกแบ่งเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องมี 8 bits หรือที่เรียกว่า "octet" นั่นเอง เป็น Binary นะจัะ

IPv4 Address Format



สอนคำนวนบิตดีกว่าาา

Ex. 192.168.10.1

แบ่งเป็น 4 Octet นะจะได้เป็น I192 I 168 I 10 I 1I

192 = 11000000 **(1X2 ยกกำลัง 7)+(1 X 2 ยกกำลัง 6)+(0 X 2 ยกกำลัง 5)+....(0 X 2 ยกกำลัง

0)**

168 = 10101000 (1X2 ยกกำลัง 7)+(0 X 2 ยกกำลัง 6)+(1 X 2 ยกกำลัง 5)+..+(1 X 2 ยกกำลัง 3)+....(0 X 2 ยกกำลัง 0) 10 = 00001010

1 = 00000001

ก็หลักๆคือไอเลขยกกำลังจะยกกำลังตามจำนวน หลัก-1

การระบุขนาดของ Network bits จะใช้ Subnet Mask ก็ เหมือนกัน แต่นับ Bit ตามจำนวน bit เลย ก็ 16 bit ก็จะ

/16 = 255.255.0.0 = 11111111 11111111 00000000 00000000

/24 = 255.255.255.0 = 11111111 11111111 11111111 00000000

Class ของ lp address

- เวลาระบุ Ip address จะต้องระบุ Subnet

IP Class A: 0-127 / 8
IP Class B: 128-191 / 16
IP Class C: 192-233 / 24

จำไว้ง่ายๆ IP แรกจะเป็น Network ID ส่วนตัวท้ายจะเป็น Boardcast

มาถึงการคำนวน IP Address

ตัวอย่าง 1 เรามี Network 1 ชุดคือ 192.168.159.0/24 จากตัวอย่างเราก็แปลงเป็นเลขฐาน 2 ได้ดังนี้ 11000000.10101000.10011111.00000000 เรามาด /24 ก่อน หมายถึง 24 bit แรก fixed เอาไว้ห้ามเปลี่ยน จะได้ดังนี้

11000000.10101000.10011111.00000000

IP Address ตัวแรกก็คือ

11000000.10101000.10011111.00000000 หรือ 192.168.159.0 ซึ่งคือ IP แรก ส่วน Boardcast คือ 11000000.10101000.10011111.1111111 หรือ 192.168.159.255 ซึ่งคือ IP สดท้าย

จะได้ว่า Network นี้จะมี IP ใช้งานได้ตั้งแต่ 192.168.159.1-192.168.159.254 (192.168.159.0 กับ 192.168.159.255 เอาไปใช้แล้ว)

ตัวอย่าง 2 เรามี Network 1 ชุดคือ 202.29.144.0/21

จากตัวอย่างเราก็แปลงเป็นเลขฐาน 2 ได้ดังนี้

11001010.00011101.10010000.00000000

เรามาดู /21 ก่อน หมายถึง 21 bit แรก fixed เอาไว้ห้ามเปลี่ยน จะได้ดังนี้

11001010.00011101.10010000.00000000

จะได้ตัวเลขบอก Network คือ 11001010.00011101.10010000.00000000 หรือ 202.29.144.0 ซึ่ง คือ IP แรก

็จะได้ตัวเลขบอก Boardcast คือ 11001010.00011101.10010111.11111111 หรือ 202.29.151.255 ซึ่งคือ IP สุดท้าย