

Android PUSH-SDK API 接入文档

注意:

- 1. Vivo 推送服务 SDK 支持的最低 android 版本为 Android 6.0。
- 2. 由于项目架构变动,可能会导致您在更新 sdk 版本时类的路径错误, 重新导入类的路径即可。

1 接口概述

本 SDK 中有三个开放类,分别为: Push 操作类 PushClient、回调接收类 OpenClientPushMessageReceiver/ IPushActionListener。

类	描述
PushClient	功能接口,用于调用 Push 相关功能。
OpenClientPushMessageReceiver	回调接口,用于 Push 的数据结果返回。
IPushActionListener	操作回调接口,用于功能接口状态回调。

1.1 PushClient 功能类

PushClient 提供 Push 服务的对外 API 列表,通过 PushClient.getInstance(Context context)获得该对象。

方法	功能
initialize	初始化 Push 服务。
<u>checkManifest</u>	检查 AndroidManifest 是否正确声明组件和权限。
<u>turnOnPush</u>	打开 Push 开关。
<u>turnOffPush</u>	关闭 Push 开关。
<u>getRegId</u>	获取当前设备的当前应用的唯一标识,需在 turnOnPush 成功后使用。
bindAlias	设置应用别名。
<u>unBindAlias</u>	取消应用别名。
<u>getAlias</u>	获取应用别名。



<u>setTopic</u>	设置应用标签。
<u>delTopic</u>	删除应用标签。
<u>getTopics</u>	获取应用标签。
<u>isSupport</u>	当前系统是否支持 Push。

1.2 OpenClientPushMessageReceiver 回调接收类

OpenClientPushMessageReceiver 类提供基础消息的接收和操作结果的反馈,需要开发者继承本类,并重载相关的方法;同时,还需要在 AndroidManifest.xml 中静态注册,详情见 <u>PushSDK 集成指南</u>。

方法	描述
onReceiveRegId	当首次 turnOnPush 成功或 regId 发生变化时回调。
onNotificationMessageClicked	通知被点击时回调。

1.3 IPushActionListener 操作回调类

IPushActionListener 类提供 PushClient 的操作回调。

方法	描述
onStateChanged	操作状态返回,详见操作码。

1.4 公共状态码

状态码用于返回各项操作的结果,常用于回调接收类中状态返回,以下为公共状态码:

状态码	描述
0	操作成功。
1	操作成功,此动作在未操作前已经设置成功。
101	系统不支持。
102	Push 初始化异常,请重现初始化 Push。



1001	一天内调用次数超标。
1002	操作频率过快。
1003	操作超时。
1004	应用处于黑名单。
1005	当前 push 服务不可用。
10000	未知异常。

2 API 接口

2.1 PushClient 类

initialize

功能介绍

初始化 push 服务。

接口定义

void initialize()

补充

无。

turnOnPush

功能介绍

打开应用 push 开关,绑定应用,成功后便可接收到当前应用的推送消息。



接口定义

void turnOnPush(IPushActionListener listener)

参数说明

listener: 状态监听,返回结果见上方公共状态码。

补充

打开 push 成功后无需重复调用。

turnOffPush

功能介绍

关闭应用 push 开关,解除绑定应用,解绑后将收不到当前应用的推送消息。

接口定义

void turnOffPush(IPushActionListener listener)

参数说明

listener: 状态监听,返回结果见上方公共状态码。

补充

关闭 push 成功后无需重复调用。



getRegId

功能介绍

获取当前设备的当前应用的唯一标识,后台可基于此标识发送通知。

接口定义

String getRegId()

返回值

当前设备的当前应用的唯一标识。

补充

此方法仅在打开 Push 成功后可以获取,否则为 null。

bindAlias

功能介绍

在注册成功,收到 regId 之后,即可设置别名,绑定当前设备的当前应用的别名,可以理解为 regId 的别名,开发者可以将别名设置为自己应用帐号系统的帐号,或者设备标识等。然后通过此别名发送消息。

接口定义

bindAlias(String alias, IPushActionListener listener)

参数说明

alias:别名。



listener: 状态监听。

状态码	描述
30001	设置别名失败:请打开 push 开关。
30002	设置别名失败:订阅别名为空。
30003	设置别名失败:别名设置超长,字符长度超过70。

补充

绑定别名,同一个别名仅能绑定一个 regId。

当 regId 已绑定了别名 A, 若调用此接口绑定别名 B, 则与别名 A 的绑定关系会自动解除。

此接口与 unBindAlias 一天内最多调用 100 次, 两次调用的间隔需大于 2s。

unBindAlias

功能介绍

删除别名,解除绑定当前应用别名,解绑成功后后台将无法通过别名的方式向应用发消息。

接口定义

void unBindAlias(String alias) void unBindAlias(String alias, IPushActionListener listener)

参数说明

alias:别名。

listener: 状态监听。

状态码	描述
-----	----



30001	删除别名失败:请打开 push 开关。
30002	删除别名失败: 订阅别名为空。
30003	删除别名失败:别名设置超长,字符长度超过70。

补充

此接口与 bindAlias 一天内最多调用 100 次,两次调用的间隔需大于 2s。

getAlias

功能介绍

获取当前设备的应用别名,后台可基于此别名发送通知。

接口定义

String getAlias()

返回值

当前设备的应用别名。

checkManifest

功能介绍

校验接入是否异常。通过调用该 API 来检查 AndroidManifest.xml 是否正确声明了本 SDK 要求的所有组件和权限。

接口定义

void checkManifest()



setTopic

功能介绍

设置标签,设置标签后应用将会接收到后台针对该标签发送的消息。

接口定义

setTopic(String topic, IPushActionListener listener)

参数说明

topic:需要订阅的主题名。

listener: 状态监听。

delTopic

功能介绍

删除标签,删除标签成功后后台将无法通过该标签的方式向应用发消息。

接口定义

delTopic(String topic, IPushActionListener listener)

参数说明

topic:需要取消订阅的主题名。

listener: 状态监听。



补充

此接口与 setTopic 一天内最多调用 500 次,两次调用的间隔需大于 2s。

getTopics

功能介绍

获取当前设备的应用主题,后台可基于此主题发送通知。

接口定义

List<String> getTopics()

返回值

当前设备已经设置的应用别名。

isSupport

功能介绍

用于判断当前系统是否支持 Push 服务。

接口定义

boolean isSupport()

返回值

true:系统支持。 false:系统不支持。



2.2 OpenClientPushMessageReceiver 类

onReceiveRegId

功能介绍

RegId 结果返回。当开发者首次调用 turnOnPush 成功或 regId 发生改变时会回调该方法。

接口定义

void onReceiveRegId(Context context, String regId);

参数说明

context:应用上下文。

regId: 当前设备的当前应用的唯一标识。

on Notification Message Clicked

功能介绍

通知被点击后的结果返回。当 push 发出的通知被点击后便会触发 onNotificationClicked 通知应用。

接口定义

void onNotificationMessageClicked (Context context, UPSNotificationMessage msg)

参数说明

context:应用上下文。

msg: UPSNotificationMessage 通知消息结构体,包含以下字段:



msgId: 通知 idtitle: 通知标题

● content: 通知内容

● skipContent: 通知自定义内容

● params: 自定义键值对

统一推送联盟 API 介绍

turnOnPush

功能介绍

做了相应的初始化操作,建议用户在自己应用的 Application 中的 on Create ()方法中调用 turn On Push 操作。

接口定义

void turnOnPush(Context context, UPSTurnCallback callback)

参数说明

context:应用上下文。

Callback: UPSTurnCallback 回调结构,包含以下方法

● getReturnCode(): 获取返回状态,0代表成功,其他值代表失败

registerToken

功能介绍

注册 push, 获取申请的 regId



接口定义

void registerToken(final Context context, String appID, String appKey, String appSecret, final UPSRegisterCallback callback)

参数说明

context:应用上下文。

appID: 应用在 Vivo 开放平台申请的 APPId appKey: 应用在 Vivo 开放平台申请的 APPKey appSecret: 应用在 Vivo 开放平台申请的 APPSecret callback: UPSRegisterCallback 回调结构: 包含以下方法

● getReturnCode(): 获取返回状态,0代表成功,其他值代表失败

● getToken():获取应用申请的 regId

unRegisterToken

功能介绍

接注册 push, 关闭 push 功能

接口定义

void unRegisterToken(Context context, final UPSRegisterCallback callback)

参数说明

context:应用上下文。

Callback: UPSRegisterCallback 回调结构,包含以下方法

● getReturnCode(): 获取返回状态,0代表成功,其他值代表失败



turnOffPush

功能介绍

该功能暂时未具体实现,要关闭 push 功能,可调用上面的 unRegisterToken 接口

接口定义

void turnOffPush(Context context, final UPSTurnCallback callback)

参数说明

context:应用上下文。

Callback: UPSTurnCallback 回调结构,包含以下方法

● getReturnCode(): 获取返回状态,0代表成功,其他值代表失败