# 私有部署

爱速搭支持私有部署,您可以部署在自己的内网,私有部署版本具备 SaaS 版本的所有功能。

## 环境需求

需要您的机器安装 Docker ,推荐版本为 18.09 及以上,爱速搭可以运行在单机 Docker 环境上,如果需要集群化、高可用,可以使用 Docker 自带的 swarm 或者 k8s。

Docker 的安装建议参考官方文档,可以安装在<u>Centos</u>、<u>Ubuntu</u>、<u>Windows</u>、<u>Mac</u>等系统上。

如果官网下载慢可以试试<u>百度网盘</u>(提取码: 8cq3)。

除此之外爱速搭还依赖以下服务:

- 1. MySQL,可以是 5.7 或 8.0,推荐 8.0。
- 2. Redis, 5以上版本都可以。

## 单机版本

单机版本依赖 docker-compose, 在 Mac 和 Windows 下的 Docker 程序会自带,如果是Linux 则需要执行以下命令来安装:

sudo curl -L

"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.26.2/docker-compose-\$(uname -s)-\$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

首先选择一个目录作为爱速搭的安装目录,在这个目录下创建两个空目录 mysql-data 和 redis-data, 然后创建 docker-compose.yml 文件, 内容如下:

版本变更请前往更新日志

```
version: '3'
services:
 web:
   image: registry.baidubce.com/aisuda/aisuda:1.1.9
   restart: always
   ports:
     - '8090:8085'
   environment:
     # 数据库用户名
     ISUDA DB USER: root
     # 数据库密码,这个密码需要和下面 mysql 镜像里的一致
     ISUDA_DB_PASSWORD: 'Q39sTi0i^9'
     ISUDA_DB_NAME: aisuda
     ISUDA_DB_HOST: db
     ISUDA_DB_PORT: 3306
     # id 加密密钥, 建议修改
     ISUDA_HASHID_SALT: 'aisuda'
     # 数据库加密密钥,建议修改
     ISUDA ENCRYPT KEY:
'B224AD82C6206D4DD0D49B3A17BD894D8EA2DC671372BA6B270D3B3AD599A45C'
     # redis 地址和端口
     ISUDA_REDIS_HOST: redis
     ISUDA_REDIS_PORT: 6379
     # ISUDA_REDIS_PASSWORD redis 密码,
     # ISUDA_REDIS_ENABLE_READY_CHECK 是否开启 ready check 默认不开
     # 邮件 smtp 地址, 用于发验证码
     ISUDA_EMAIL_HOST:
     # 邮件 smtp 端口, 比如 25
     ISUDA EMAIL PORT:
     # 邮件用户名和密码
     ISUDA EMAIL USER:
     ISUDA_EMAIL_PASS:
```

```
# 如果是 465 之类的 ssl 端口,请取消下面的注释
     # ISUDA_EMAIL_SECURE: 1
     # 邮件显示的发件人地址
     ISUDA EMAIL FROM: 'xxx@xxx.com'
     # 邮件 API, 如果配置就优先使用, 用于没有 smtp 的场景, 细节请参考这篇文档后面
的介绍
     # ISUDA_EMAIL_API: http://xxx.com/emailapi
     # 邮件 API 的签名密钥
     # ISUDA_EMAIL_API_PASSWORD:
     # license (可选,如果不填则需要在安装时提供)
     ISUDA LICENSE:
     # 百度统计(可选)
     BAIDU_TONGJI_CODE:
     # Google Analytics (可选)
     GA_MEASUREMENT_ID:
     # 文件存储配置(可选)
     # DRIVER 支持 bos 或 s3
     ISUDA_FILE_STORAGE_DRIVER:
     ISUDA_FILE_STORAGE_REGION:
     ISUDA_FILE_STORAGE_BUCKET:
     ISUDA_FILE_STORAGE_AK:
     ISUDA_FILE_STORAGE_SK:
     # ES 操作日志 和 api 转发日志相关
     # es 服务地址
     ISUDA_ES_URL:
     # es 服务帐号密码
     ISUDA_ES_USERNAME:
     ISUDA_ES_PASSWORD:
```

# 索引文件名(可选)

```
# ISUDA_SITE_LOG_INDEX: suda-log-{{date:YYYY-MM}}}
     # 是否开启站点日志记录
     ISUDA SITE LOG ENABLED:
     #默认 api 转发日志不存储 发送体内容,如果开启了,将会存储 json 和 普通表单
数据 内容体
     ISUDA_SITE_LOG_SAVE_REQUSET_PAYLOAD:
     # 平台级别超级管理员邮箱(可选)
     #
     # 登录相关
     # 默认的登录方式,加入配置成 oauth 表示只启用 oauth 登录方式,多个登录方式请
用逗号隔开如: email, weixin, oauth
     AUTH_ENABLED_LIST: email
     # oauth 登录相关
     # oauth 授权接口地址
     ISUDA_OAUTH_AUTHORIZE_URL:
     # oauth token 获取接口地址
     ISUDA_OAUTH_TOKEN_URL:
     # oauth clientId
     ISUDA_OAUTH_CLIENT_ID:
     # oauth clientSecret
     ISUDA_OAUTH_CLIENT_SECRET:
     # oauth scope 默认为 email
     ISUDA_OAUTH_SCOPE:
     # oauth 获取 用户 profile 的接口地址
     ISUDA_OAUTH_INFO_URL:
```

```
# 默认为 id, 假如你的 oauth 返回的 profile 中, id 为 user_id 请填写
user_id
     ISUDA OAUTH ID FIELD:
     # 默认为 name, 假如你的 oauth 返回的 profile 中, 用户名为 user_name 请填
写 user_name
     ISUDA_OAUTH_NAME_FIELD:
     # 邮箱地址字段,如果你的 oauth 中返回了邮箱地址,请配置,如果没有可以不配置
     ISUDA_OAUTH_EMAIL_FIELD:
     # 邮箱后缀, 当你的 oauth 没有返回邮箱地址, 同时又不想有绑定邮箱这个动作, 可以
配置这个比如: baidu.com, 这样会自动根据用户名拼接个假邮箱地址。
     ISUDA_OAUTH_EMAIL_SUFFIX:
     # 默认退出是 爱速搭的退出页,如果配置了,会跳转到对应 oauth 的退出页面。
     ISUDA_OAUTH_LOGOUT_URL:
     # 默认不开启, 开启后, 应用导出将剔除敏感信息, 但是意味着导入的时候你还需要额外
去补填这些信息
     ISUDA_DISABLE_EXPORT_SENSITIVE_INFO:
     # 是否是 https, 爱速搭的访问地址是 https 需要增加这个配置项
     # ISUDA_IS_HTTPS: true
   image: registry.baidubce.com/aisuda/mysql:8
   restart: always
   command:
       'mysqld',
       '--character-set-server=utf8mb4',
       '--collation-server=utf8mb4_unicode_ci',
       '--skip-character-set-client-handshake',
       '--default-authentication-plugin=mysql_native_password',
```

```
'--max-allowed-packet=1073741824',
'--sort-buffer-size=512K',
'--max-connections=4096'

]

volumes:
    - ./mysql-data:/var/lib/mysql
environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'Q39sTi0i^9'

redis:
    image: registry.baidubce.com/aisuda/redis:5
    restart: always
    command: ['redis-server', '--appendonly', 'yes']
    volumes:
        - ./redis-data:/data
```

建议修改其中的 MYSQL\_ROOT\_PASSWORD 、 ISUDA\_ENCRYPT\_KEY 。

创建完文件后使用 docker-compose up 命令来启动,然后通过 docker ps 查看 mysql 所在的容器 id, 使用 docker exec -it xxx 进入 MySQL 容器。

进入 MySQL 容器后使用 mysql -uroot -p'Q39sTi0i^9' 命令访问 MySQL, 注意密码改成 对应的, 然后使用 CREATE DATABASE aisuda CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci 命令来创建数据库。

接着访问 http://localhost:8090/ 就可以看到安装界面。

如果确认没问题,可以用 ctrl+c 关闭,然后使用 docker-compose up -d 来后台持续运行。

## 申请 license

目前只支持申请试用版本 License,请前往<u>百度云爱速搭控制台</u>,点击「申请私有版 License」按钮即可免费获得。试用 License 可以使用一个月。

获得 License 后可通过环境变量设置,也可以在安装界面设置。

#### 如何在无网环境安装?

首先是 Docker, Windows 和 Mac 可以通过上面的安装包离线安装,而 Linux 需要参考这里下载二进制文件来安装。

接下来需要将镜像也保存为文件,方法是找一台能联网且有 Docker 的机器,运行如下命令:

```
docker pull registry.baidubce.com/aisuda/aisuda:1.1.9
docker save -o suda.tar registry.baidubce.com/aisuda/aisuda:1.1.9
docker save -o mysql.tar registry.baidubce.com/aisuda/mysql:8
docker save -o redis.tar registry.baidubce.com/aisuda/redis:5
```

将这三个文件上传到需要安装的服务器上,执行如下命令:

```
docker load -i suda.tar
docker load -i mysql.tar
docker load -i redis.tar
```

同样通过类似的 docker load -i amis.tar 命令来加载。

amis 镜像内部端口是 8888。

## 分布式版本

爱速搭支持多实例部署,目前不限制实例数量,需要先装好 mysql 和 redis,然后通过环境变量连到远程的 mysql/redis 节点。

## 非 Docker 模式安装(不推荐)

如果无法使用 Docker,爱速搭也能直接在机器上运行,需要提前下载 <u>NodeJS</u> 并安装,将 node 命令加入到 PATH 中。

# 下载 aisuda 最新版本
docker run --rm -it --name aisuda
registry.baidubce.com/aisuda/aisuda:1.1.9 bash
# 新开一个命令行终端,运行如下命令将爱速搭中的代码拷贝到本地
docker cp aisuda:/app app
# 将这个 app 目录拷贝到需要运行的机器上,新建一个 Bash 文件,比如
touch start.sh

编辑这个 start.sh 文件,加入环境变量,参考前面的说明,但需要注意在这里的环境变量 写法是类似如下:

export ISUDA\_DB\_USER=postgres
export ISUDA\_DB\_PASSWORD=123456

最后,在这个 start.sh 文件中末尾加上 node app.js ,然后运行这个 sh 文件。

如果确认成功运行,关掉这个进程后,将 start.sh 里的 node app.js 改成 ./node\_modules/.bin/pm2 start app/amis-saas/pm2.json 。

### 后续版本升级

如果有版本升级,需要先停服务,运行 ./node\_modules/.bin/pm2 kill , 然后清空目录,复制新的爱速搭版本。