
Win7 下硬盘安装 Ubuntu12.04 双系统


修改: 夏侯佐鑫 2012/11/21

一、准备工作(在 win7 下操作完成)

- 1.下载镜像文件,ftp://ftp.ustb.edu.cn/pub/ubuntu-releases/HEADER.html(这是我们学校的镜像源)
- 2.下载并安装 easybcd。easybcd 是一款很优秀的系统引导软件,功能强大,最关键的是傻瓜式一站式简易操作,极其适合新手使用!
- 3. 安装需要腾出一个盘(盘大小最好在 20G 以上)格式化,可以使用 Window 自带磁盘压缩功能分出一个盘,这个盘最好是在硬盘的最后面。
- 4. 安装好 easybcd2.1.2 后, 启动软件:




按照上图的序号依次点击 "Add New Entry" —— "Neo Grub" —— "Install",点到 "Install" 后出面下面的界面,再点 "Configure"。



点击 "Configure" 按钮后,会出现一个记事本文件,将下面的代码粘贴到文件尾部:

title Install Ubuntu 12.04 LTS
root (hd0,6)
kernel (hd0,6)/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-12.04-desktop-amd64.iso ro quiet splash locale=zh_CN.UTF-8
initrd (hd0,6)/initrd.lz

如下图:



(特别说明:上图代码中"ubuntu-12.04-desktop-amd64.iso"为你下载的 ubuntu 12.04 系统镜像文件名,这个文件名是可以修改的,但修改的名字一定要与写入的代码名字一致,否则将无法引导安装;

(hd0,6) 表示磁盘分区,hd(0,0), hd(0,1), hd(0,2), hd(0,3)表示主分区,(hd0,4)以后的表示逻辑分区,现在我只有一个主分区 C 盘,则(hd0,0)表示 C 盘,(hd0,4)表示 D 盘,(hd0,5)表示 E 盘,(hd0,6)表示 F 盘,我的镜像就是放在 F 盘里,请把(hd0,6)改成自己对应的分区)

5.将下载的镜像文件放到(hd0,N)盘的根目录下,并确保文件名与上面写入的代码的文件名一致为 ubuntu-12.04-desktop-amd64.iso,然后用 WinRAR 解压缩软件将 iso 打开,将 casper 文件夹目录下的 vmlinuz 和 initrd.lz 解压并复制到(hd0,N)盘根目录下,系统映像文件不用单独腾一个盘出来。

二、安装过程

重新启动并选择 NeoGrub Bootloader 启动项,就会进入 ubuntu 桌面,桌面左上边有有两个图标,右上角是"关机"按钮。



对于硬盘安装,点一下左上角的圆圈按钮,稍等在旁边出来的文本框中输入字母 ter 然后点击下边出来的终端图标,Ctrl+Alt+T 快捷键也能进入终端:



输入命令 sudo umount -l /isodevice 然后按一下回车键,没什么提示就是成功了,关闭终端;


```
● □ ubuntu@ubuntu:~

ubuntu@ubuntu:~$ sudo umount -l /isodevice/
ubuntu@ubuntu:~$ ■

《基础教程网》
```

双击桌面"安装 Ubuntu12.04 LTS"图标,稍等出来一个"欢迎"面板,左侧应该选中了"中文(简体)",

如果不是就在左边选中它,然后点右下角"继续"按钮;




检查准备情况,要求磁盘空间足够,不要连接网络,一般不勾选更新和第三方软件,直接点"继续"按钮;




接下来是询问安装到哪个分区,选择最下边的"其他选项",点"继续"按钮;



接下来出来磁盘分区情况,这儿是安装到一个 NTFS 分区上,即你刚才腾出的磁盘分区或新建的磁盘分区;



点击选中计划要安装的分区,可以根据分区类型和大小来确定,然后点下边的"更改"按钮;




在弹出的对话框中,设定用于分区的格式 Ext4,打勾"格式化",在"挂载点"右边点一下,选 "/",点 "确定"。注意,格式化会删除这个分区上的所有文件,请提前备份重要数据;

一般分区方法: /boot 100MB 主分区 ext4; swap 2~4GB 与主存容量相当; / 剩余空间 逻辑分区 ext4。



回到分区面板,检查一下分区编辑好了,点"现在安装",如果还有 /home 分区,按原来的设,一般不打勾 "格式化",只需提前清理里面的配置文件;



下边一栏是安装 grub 引导器的选项,可以选择安装到/或/boot 分区,然后用 Windows 来引导 Ubuntu。注意不要选择 Windows 系统盘所在分区,否则会把 Windows 的启动覆盖,进不了 Windows。没有尝试的选择:引导安装到 Windows 系统盘所在分区,完成后修改 grub 文件,因为进不了 Windows 可能是由于启动 menu 隐藏导致的。

如果提示没有交换空间,点"继续",这个是用于休眠的,大小跟内存相同的分区,一般不用它;



提示即将删除和格式化时,确保重要数据已经备份,点"继续";



然后出来询问地区,点"继续"即可,或者在地图上找找自己所在的地区,这时下边已经开始安装了;



接下来是键盘布局,一般是"汉语",直接点"前进"继续;



接下来是设定自己的用户名(小写字母)和密码等,从上到下依次输入即可,然后点"继续";

| □ 安装 | 《基础教程网》 |
|--|--------------------|
| 您是谁? | |
| 您的姓名: 您的计算机名: 选择一个用户名: 选择一个密码: 确认您的密码: | TeliuTe TeliuTe |
| ▶正在完成文件复制 | 后退(B) 维续 |

然后接着继续安装过程,可以看一下系统的介绍;




耐心等待完成,然后出来一个对话框,点"现在重启"完成安装,按电源键也可以呼出关机对话框;



三、安装完之后

1、若出现进不了 Ubuntu 直接进入 Windows 的情况,可以使用 EasyBCD 添加入口,设置 Type 为 GRUB(Legacy), Driver 选择 Boot 所在分区,其他选择方式也试过,不行。



- 2、若重启后默认启动系统为 Ubuntu。进入 Ubuntu 后点击桌面左上角应用程序—附件—终端,输入 "sudo mv /etc/grub.d/30_os-prober /etc/grub.d/06_os-prober" 然后会提示你输入密码,这个密码就是你安装系统时设置的密码,输完后回车,接着输入 "sudo update-grub" 然后回车即可。或者修改 GRUB 文件,使用命令 sudo vi /etc/default/grub。
- 3、重启。进入 win7 后运行 easybcd,点击 Edit Boot Menu,选中 nerogrub,delete 掉即可。

四、配置系统

1、重新启动后,停在一个登录界面,点击自己的用户名,输入密码后按回车,进入系统;




2、进入桌面后会出来一个"不完整语言支持"的提示对话框, 先不关闭拖到一边后面要用;



3、先连网,找到屏幕右上角键盘旁边的一个网络图标,瞄准点左键,选"编辑连接";



4、对于 ADSL 拨号宽带连接上网,在出来的对话框右边,点 DSL 标签,然后点添加;



5、在出来的对话框里,先打勾上边的 "自动连接",然后在用户名里输入 ADSL 宽带用户名,下面的密码里,输入宽带密码,然后点右下角的"应用"按钮,在出来的密码框中输入密码;



关闭对话框以后,稍等一下会提示连网成功,



也可以重新启动计算机,命令行使用 sudo pppoeconf 命令也可以;

(下面 6-7 是局域网的,宽带用户不要设置)

6、如果是局域网上网,在出来的对话框里,选中里面的"Wired connection1",点右边的"编辑"按钮;



7、在出来的对话框里,选择 IPV4 设置标签,在下面的方法里选"手动",再点下边的"添加"按钮,

在出来的文本框里,依次输入 IP 地址、子网掩码、网关,然后按回车键确定,在下面的 DNS 里输入 DNS 服务器地址,

检查一下,点右下角的"保存"按钮,在出来的认证中,输入自己的密码;




回到原来对话框点"关闭",稍等一会就可以上网了,也可以重新启动计算机;

8、连接好网络后先换源,在左边的快速启动面板中点击"软件中心"按钮,再把鼠标移到最上边出现菜单栏,点"编辑一软件源";



- 9、软件源面板下边,点击"中国的服务器"下拉列表,选择"其他站点";
- 10、服务器列表中,选择搜狐、163 或 cn99 的站点都可以,然后点右下角的"选择服务器"按钮返回;



11、关闭窗口后,出来身份验证,输入自己的登录密码后点"授权",如果出来更新提示,点"重新载入",等待完成就好了;

| 8⊜ i | 人证 《基 | 础教程网》 |
|--------|-----------------------------|-------|
| | 要更改软件源设置,必须通过身份验证。 | |
| 1 | 一个程序正试图执行一个需要特权的动作。要求授权以执行证 | 亥动作。 |
| | 密码(P): | |
| ▶详情(D) | | 权(A) |

更多设置源的相关介绍,请参阅: http://teliute.org/linux/Ubsetup/lesson9/lesson9.html