EDF调度实验报告

杜天蛟 141250031

2016-11-26

基本 EDF 调度实现

思路与方法

在 TCB 中添加关于 EDF 实现的信息

```
typedef struct edf data {
   INT32U c value;
                     // the task needs to consume c_value ticks in
p_value ticks as a period, const
   INT32U p_value;
                     // const
   INT32U comp_time; // the task remain to consume in a period
                     // the deadline of a task
   INT32U ddl;
   INT32U start;
   INT32U end;
}EDF_DATA;
```

其中 c_value 和 p_value 是常量,任务一旦创建就不会改变,comp_time 是一个周期内还剩多 少 ticks 没有执行, ddl 是当前该任务的 deadline, 这两个值会根据时钟和调度而更新。Start 和 end 是为了计算 comp_time 和 ddl 方便添加的变量。

TCB 的结构体中有个名为 OSTCBExtPtr 的 void*指针, 可以指向用户自定义的 TCB extension. 因此创建任务时只需要把初始化过的 edf_data 这个结构体传入就可以了。

```
创建自己的任务函数:
static void task1(void *pdata) {
    OSTimeDly(1);
    while (1) {
        while (((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->comp_time > 0) {
            //do nothing
        }
    }
}
仿照 app.c 中的 AppTaskStart()的创建方式创建任务。定义任务栈, 定义优先级和 ID, 并把
 自己定义好的 edf_data 传入。
OSTaskCreateExt((void(*)(void *))task1,
    (void
                  *)0,
    (OS STK
                  *)&TASK1STK[TASK STK SIZE - 1],
    (INT8U)TASK_1_PRIO,
     (INT16U)TASK_1_ID,
    (OS STK
                  *)&TASK1STK[0],
    (INT32U)TASK_STK_SIZE,
    (void
                 *)&edf_datas[0],
     (INT16U)0);
```

为了让任务同时进入系统,在每个任务开始时都加上了 OSTimeDly(1)

 编写一个新的任务调度函数 OS_SchedEDF,在每个时钟周期内遍历任务列表,找到 ddl 最近的任务,并把该任务的优先级赋值给 OSPrioHighRdy。这样系统就可以选择优先级 为 OSPrioHighRdy 的任务执行了。

```
static void OS_SchedEDF(void) {
   OS_TCB* p_current;
   OS_TCB* edf_ptcb;
    int temp earliest deadline = 1000000;
    int temp_deadline = 0;
    int isAllDelay = 1;
    p current = OSTCBList;
    edf ptcb = OSTCBList;
   OS_ENTER_CRITICAL();
   while (p_current->OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO) {
        //if the task is ready and not delay
        if (p_current->OSTCBPrio<60 && p_current->OSTCBDly == 0 &&
((EDF DATA*)p current->OSTCBExtPtr)->comp time > 0) {
            temp_deadline = ((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->ddl;
            if (temp_deadline < temp_earliest_deadline) {</pre>
                temp_earliest_deadline = temp_deadline;
                edf_ptcb = p_current;
            isAllDelay = 0;
        p_current = p_current->OSTCBNext;
    }
   OSPrioHighRdy = edf_ptcb->OSTCBPrio;
    if (isAllDelay == 1) {
        OSPrioHighRdy = OS_TASK_IDLE_PRIO;
    }
   OS_EXIT_CRITICAL();
    }
 ▶ 在 OSTimeTick 中修改当前任务的 comp_time,更新该任务的 ddl,start,end 等值。
    OS_ENTER_CRITICAL();
            ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->comp_time--;
            if (((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->comp_time == 0) {
                ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->ddl =
    ((EDF DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->ddl +
    ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->p_value;
                ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->comp_time =
    ((EDF DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->c value;
                ((EDF DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->end = OSTimeGet();
```

```
OSTCBCur->OSTCBDly =
                ((EDF DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->p value -
(((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->end -
((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->start);
            ((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->start =
((EDF_DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->start +
((EDF DATA*)OSTCBCur->OSTCBExtPtr)->p value;
            printf("\n%d\tComplete\t%d\t%d",
OSTimeGet(),OSTCBCur->OSTCBId,getEDFNextID());
        }
        else {
            if (OSTCBCur->OSTCBId != getEDFNextID()) {
                APP_TRACE("\n%d\tPreempt\t\t%d\t%d",
OSTimeGet(),OSTCBCur->OSTCBId,getEDFNextID());
            }
        OS_EXIT_CRITICAL();
```

算法很简单,如果该任务的 comp_time 为 0,说明该任务已经完成,那就顺次后移 ddl 和 start,重置 comp_time,否则不做改变。如果该任务的 comp_time 不为 0,则说明被抢占。为了将任务切换过程打印出来,又添加了 getEDFNextID()的方法,其中算法和 0S_SchedEDF()中一样,找到下一个 ddl 最近的任务的 Id 并返回。

- 因为包的问题,有时候无法用 UC/OS2 定义好的 APP_TRACE 的宏,所以我又在 core.c 上面#include<stdio.h>,使用 printf 来打印
- 为了方便查看输出结果,将 os_cfg.h 中的 OS_TICKS_PER_SEC 修改为 1u

测试

• TaskSet I = { tl(1,3), t2(3,6) }

输出:

• TaskSet 2 = { t1(1,3), t2(3,6), t3(4,9) }

输出:

EDF 算法改进

算法描述

EDF 算法决定优先级的机制过于单一,仅仅依靠每个任务请求的绝对截止时间来,并不考虑任务是否重要,不能很好的反映实际要求。可能会出现在任务截止时间相同的情况下,一

个软实时要求的任务得到调度,而另一个硬实时要求的任务得不到调度。

因此可以引入一个表示任务重要性的 importance 变量,用这个 importance 变量和任务的绝对截止时间来共同决定任务调度时的优先级。这样,当两个任务的 ddl 相同时,有硬实时要求的任务就会比有软实时要求的任务先得到调度。

改进后的 EDF 算法具体描述如下:

● 每个任务到来时需要提供周期、执行时间、优先级、ld 和表示重要程度的 level 信息, 其中 level 越小, 意味着越重要。为每个 level 准备一个队列, 用于存放本级别的就绪 任务, 任务在队列中按照绝对截止时间由小到大排列。对于截止时间相同的任务, level 低的任务应在 level 高的任务前调度。

建立一个数组,数组的每个元素指向其下标所对应的任务 level 队列,可称之为 level 队列数组。就绪任务到来时先根据 level 找到对应的 level 队列,再根据截止时间加入该队列中。每个队列的队首任务就是本队列中绝对截止时间最小的任务。 在每个时钟周期内,系统搜索所有 level 队列的队首任务,选取截止时间最小的任务,并更新该队列。

● 如图所示.




图 3-8 tmU[优先级数]、U_{edf}、schedpriority 和 U_t关系

在系统中定义变量 tmU[level]、Uedf、Schedpriority 和 Ut 用于标示系统任务中 EDF 算法可以调度的子任务集。tmU[level]用于记录每个 level 的所有任务 CPU 利用率之 和。在系统轻载情况下, Ut 是系统中所有 level 的就绪任务的 CPU 利用率之和, 即 Ut=∑i=1 ^{优先级数}= tmU[i] , n 为系统中所有任务的个数。系统过载情况下,Ut、 Uedf 和 Schedpriority 满足的关系如图 3-8 所示。其中 Uedf=∑i=1 Schedpriority-1 tmU[i]≤1 并且 U_{edf}=∑_{i=1} Schedpriority-1 tmU[i]>1。Schedpriority 表示 EDF 算法可调度子任务集的 level 界 限。level 小于 Schedpriority 的任务可参与系统调度, level 大于 Schedpriority 的任 务不可参与系统调度。level 等于 Schedpriority 的任务根据该任务的 CPU 使用率 u 与 U-Ued 的关系决定, 当 u≤U-Ued 时可以参与系统调度; 当 u>U-Ued 时不参系 统调度。当有新的任务到达或者需要从任务队列中删除任务时,系统需要重新计算 Uedf 和 Schedpriority。具体方法是:按 level 从低到高累加每个 level 的所有任务的 CPU 使用率, 当累加值大于 1 时停止累加。Schedpriority 等于此时的 level。Ueaf 等 于累加值减去 tmU[Schedpriority]。计算 Uesf 和 Schedpriority 实际上是在对任务集 进行可调度性判定。在综合考虑系统开销和判定效果后,本算法使用公式 U=∑ №1°Ci/Ti<=1(执行时间为 Ci,周期为 Ti)作为可调度性的判定依据。此外随着时间的流 逝,一个任务的某次请求在可调度性判定之前没有得到调度,由于其剩余时间减小,

此请求的紧迫程度增大,此刻的时限要求类似于周期为其剩余时间的周期任务 (算法假设任务的截止时间等于周期)。所以在进行可调度性判定时使用此任务请求的剩余时间代替周期,即 u'=C/(d-t)(t 为系统当前时间)。




图 3-9 改进后 EDF 算法

● 对已经丢弃的任务,在整个实时系统恢复轻载状态时,其原有的 deadline 重新设置 为当前时间 t+ddl,重新进入调度。

改进算法实现

关键数据结构

```
typedef struct queue_data {
    INT32U prio;
    INT32U deadline;
    INT32U importance;
    INT32U id;
}Queue Data;
```

Queue_Data 和每一个 TCB 对应,里面的 prio, deadline, id 和 TCB 中的对应属性始终保持一致。Importance 属性表示该任务所属的等级

```
typedef struct myqueue {
    INT32U capacity;
    INT32U size;
    Queue_Data *elements;
```

```
}Queue;
Queue taskQueue[QUEUE_LEVEL];

定义一个任务等级队列数组,每一个等级对应一个队列,elements 指向该队列的队首。
void initQueue();
void enqueue(Queue_Data* data);
void update(INT32U level);
在系统初始化时调用 initQueue(),为队列分配内存。
在创建任务时调用 enqueue(),初始化该任务对应的 Queue_Data 后,将其放在对应的队伍中去。
(按 ddl 升序排)
在 OSTimeTick()方法中,当该任务在该周期已经执行完毕,那么更新 TCB 属性后更新该任务所在队列的排序。
```

核心算法

```
static void OS_SchedEDFQueue() {
    int i;
    int earliest deadline = 1000000;
    int earliest prio = 0;
    int earliest_level = 0;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    for (i = 0; i < QUEUE_LEVEL; i++) {</pre>
        Queue_Data* first = taskQueue[i].elements;
        if (first->deadline < earliest deadline) {</pre>
            earliest_deadline = first->deadline;
            earliest_prio = first->prio;
            earliest_level = i;
        }
    }
    OS TCB* p current = OSTCBList;
    int isAllDelay = 1;
    while (p_current->OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO) {
        //if the task is ready and not delay
        if (p current->OSTCBPrio<60 && p current->OSTCBDly == 0 &&
((EDF_DATA*)p_current->OSTCBExtPtr)->comp_time > 0) {
            isAllDelay = 0;
        }
        p_current = p_current->OSTCBNext;
    }
    OSPrioHighRdy = earliest prio;
    level = earliest_level;
    if (isAllDelay == 1) {
        OSPrioHighRdy = OS_TASK_IDLE_PRIO;
    }
```

```
OS_EXIT_CRITICAL();
```

}

即遍历每个队列的队首, 找到 dd1 最小的一个任务执行。

测试

输入:

• TaskSet I = { tl(I,3), t2(3,6) }

输出: