时域与频域分析实战代码总结

1. 有限长序列处理与 MATLAB 实现

```
x = [1, 1, 1, 1];
%信号序列
A = 200;
%DTFT 近似点数
w1 = 0:2/A:2;
w = pi*w1.';
xw = 1 + exp(-j*w) + exp(-j*w*2) + exp(-j*w*3) + exp(-j*w*4);
%DTFT 频谱分析
stem(w1.', abs(xw))
%DTFT 频谱绘制
N = 32
y1 = fft(x, N);
n = 0:N-1;
subplot (3, 1, 1);
%32 点 DFT 频谱分析
stem(n, abs(y1), 'ok');
title('N=32');
N = 64;
y2 = fft(x, N);
n=0:N-1;
subplot(3, 1, 2);
%64 点 DFT 频谱分析
stem(n, abs(y2), 'ok');
title('N=64');
N = 128;
y3 = fft(x, N);
n = 0:N-1;
```

```
subplot(3, 1, 3);
%128 点 DFT 频谱分析
stem(n, abs(y3), 'ok');
title('N=128');
hi = 0.00001;
t = -0.005:hi:0.005;
%取值台阶
xn = \exp(-500*abs(t));
%信号序列
W_W = 2*pi*2000;
N = 1000;
n = 0:2:N;
W = n*Ww/N;
%傅立叶变换
Xn = xn*exp(-j*t'*W)*hi;
Xa = real(Xn);
W = [-fliplr(W), W(2:501)];
Xn = [fliplr(Xn), Xn(2:501)];
subplot(1, 2, 1);
plot(t*1000, xn, 'o');
xlabel('t(s)');
ylabel('xn');
title('源信号');
subplot(1, 2, 2);
plot(W/(2*pi*1000), Xn*1000, 'o');
xlabel('f(KHz)');
ylabel('jw');
title('对应序列的傅立叶变换');
```

2. N 点离散傅里叶变换与 MATLAB 实现

```
N = 32;
N1 = 16;
n = 0:N-1;
k = 0:N1-1:
x1n = \exp(j*pi*n/8);
%x1 信号
y1 = fft(x1n, N);
%[x1]N点DFT
y2 = fft(x1n, N1);
%[x1]N1 点 DFT
x2n = \cos(pi*n/16);
%x2 信号
y3 = fft(x2n, N);
%[x2]N 点 DFT
y4 = fft(x2n, N1);
%[x2]N1 点 DFT
subplot (2, 2, 1);
stem(n, abs(y1), 'o');
ylabel('|y1|')
title('16点的DFT:x1')
subplot (2, 2, 2);
stem(n, abs(y3), 'o');
ylabel('|y2|')
title('16点的DFT:x2')
subplot(2, 2, 3);
stem(k, abs(y2),'>');
ylabel('|y1|')
title('8点的DFT:x1')
```

```
subplot (2, 2, 4);
stem(k, abs(y4), '*');
ylabel('|y2|')
title('8点的DFT:x2')
%N = 4;
%n = 0:N-1;
%k = n;
%xn = [0.25 \ 0.5 \ 0.75 \ 1];
\%Wn = \exp(-j*pi*2/N);
%%xn 信号
%nk = n' *k;
%Wnk = Wn. ^nk;
%xk = xn*Wnk
%Wnk0 = Wn. (-nk);
%xn0 = xn*Wnk0/N
xn = [0.25 \ 0.5 \ 0.75 \ 1]
N=1ength (xn);
n=0: (N-1);
k=0:(N-1);
xk = xn * exp(-j*2*pi/N).^(n'*k)
xn0=(xk*exp(j*2*pi/N).^(n'*k))/N
subplot(2, 2, 1); stem(n, xn); title('x(n)');
subplot(2, 2, 2); stem(n, xk); title('IDFT[X(k)]');
subplot(2, 2, 3); stem(k, abs(xk)); title('|X(k)|');
subplot (2, 2, 4); stem(k, angle(xk)); title ('arg|X(k)|');
```

```
N = 4;
n = 0:N-1;
m = 2;
xn = [4 \ 2 \ 1 \ 1/2];
nm = mod((n-m), N);
xm = xn(nm+1);
subplot (1, 2, 1);
stem(xn, 'o');
xlabel('n');
ylabel('|xn|');
title('信息序列');
subplot(1, 2, 2);
stem(xm, 'o');
xlabel('n');
ylabel('|xm|');
title('位移序列');
```

3. 时域圆周积分与 MATLAB 实现

```
subplot (131);
   stem(x1);
   title('x1');
   subplot (132);
   stem(x2);
   title('x2');
   subplot (133);
   stem( y );
   title('y');
4. 基于 FFT 的噪声信号分析与 MATLAB 实现
   F_S = 5000;
   % 采样值
   T = 1/F_s;
   % 采样间隔
   L = 5000;
   % 信号时长
   t = (0:L-1)*T;
   % 构造信号, 其中包含幅值为 0.9 的 10 Hz 正弦信号和幅值为 1.1 的 300
Hz 正弦信号。
  S = 0.9*sin(2*pi*10*t) + 1.1*sin(2*pi*300*t);
   % 将均值为零、方差为 4 的白噪声叠加 S 信号。
   Y = S + 2*randn(size(t));
  % 在时域中绘制噪声信号。通过查看信号 Y(t) 很难确定频率分量。
   Subplot (121);
   stem(5000*t(1:100), Y(1:100))
   title('白噪声混合输出')
   xlabel('t (ms)')
   ylabel('Y(t)')
   Y1 = fft(Y);
```

```
% 计算双边频谱 P2。然后基于 P2 和偶数信号长度 L 计算单边频谱 P1。
  P2 = abs(Y1/L);
  P1 = P2(1:L/2+1):
  P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1):
  % 定义频域 f 并绘制单边幅值频谱 P1。与预期相符,由于增加了噪声,
  % 幅值并不精确等于 S。
   f = F_{s}*(0:(L/2))/L;
   subplot (122);
   stem(f, P1)
   title('信号幅频 Amplitude Spectrum of X(t)')
   xlabel('f (Hz)')
   ylabel('|P1(f)|')
5. 高斯脉冲信号分析与 MATLAB 实现
  F_S = 80;
  % 采样频率
   t = -0.5:1/Fs:0.5;
  % 时间间隔
  L = length(t):
  % 信号时长
  X = 1/(2*sqrt(3*pi*0.01))*(exp(-t.^2/(3*0.01)));
  % 在时域中绘制脉冲
```

- % fft 将信号转换为频域形式,从原始信号长度确定是下一个 2 次幂的新输入长度。
 - % 这将用尾随零填充信号 X 以改善 fft 的性能。

subplot (121);

xlabel('(t)')

ylabel('X(t)')

title('信号时域波形')

stem(t, X)

```
n = 2 \cdot nextpow2(L);
   %将高斯脉冲转换为频域。
   Y = fft(X, n);
   % 定义频域并绘制唯一频率。
   f = F_{s}*(0:(n/2))/n;
   P = abs(Y/n);
   subplot (122);
   stem(f, P(1:n/2+1))
   title('信号频域形式')
   xlabel('(f)')
   ylabel('|P(f)|')
6. 三角函数 FFT 分析与 MATLAB 实现
   Fs = 3000;
   % 采样频率
   T = 1/Fs;
   % 采样间隔
   L = 2000;
   % 信号时长
   t = (0:L-1)*T;
   % 创建一个矩阵,其中每一行代表一个频率经过缩放的余弦波
   % 结果 X 为 3×L 矩阵,第一行为 50,第二行为 150,第三行为 300
   x1 = \sin(2*pi*150*t);
  x2 = \sin(2*pi*175*t);
   x3 = \sin(2*pi*325*t);
   X = [x1; x2; x3];
   % 比较频率分布
   for i = 1:3
      subplot (3, 2, i)
      stem(t(1:100), X(i, 1:100))
```

湖南点头教育科技有限公司https://www.diantouedu.cn

```
title(['Row',num2str(i),' 时域波形'])
   end
  n = 2 \cdot nextpow2(L);
  % 指定 dim 参数沿 X 的行(即对每个信号)使用 fft
   \dim = 2:
  % 计算信号的傅里叶变换
  Y = fft(X, n, dim);
  % 计算每个信号的双边谱和单边谱
  P2 = abs(Y/L);
  P1 = P2(:, 1:n/2+1);
  P1(:, 2:end-1) = 2*P1(:, 2:end-1);
   for i=1:3
      subplot (3, 2, i+3)
      plot(0: (Fs/n): (Fs/2-Fs/n), Pl(i, 1:n/2))
      title(['Row', num2str(i),' 频域波形'])
   end
  N1=1024;
  N2=256;
  fs=1;
  f1=.1;
   f2=.2:
   f3=.3;
   a1=5;
   a2=3;
  a3=2;
  w=2*pi/fs;
  x1=a1*cos(w*f1*(0:N1-1))+a2*sin(w*f2*(0:N1-1))+a3*sin(w*f3*(0:N1-1))
1))+randn(1,N1);
```

```
% FFT 频谱;
   subplot (2, 2, 1);
   plot (x1(1:N1/4));
   title('原始信号 x1');
   f=-0.5:1/N1:0.5-1/N1;
   X=fft(x1);
   subplot (2, 2, 2);
   plot(f, fftshift(abs(X)));
   title('频域信号 x1');
   x2=a1*cos(w*f1*(0:N2-1))+a2*sin(w*f2*(0:N2-1))+a3*sin(w*f3*(0:N2-1))
1))+randn(1, N2);
   subplot(2, 2, 3);
   stem(x1(1:N2/4));
   title('原始信号 x2');
   f=-0.5:1/N2:0.5-1/N2;
   X=fft(x2);
   subplot (2, 2, 4);
   stem(f, fftshift(abs(X)));
   title('频域信号 x2');
7. FFT 快速卷积与 MATLAB 实现
   xn = [0 \ 0.25 \ 0.5 \ 0.75 \ 1 \ 0.5 \ 0.25 \ 0];
   %序列 xn[]
   xk = fft (xn);
   yk = xk. *xk;
   yn = ifft (yk);
   %FFT 循环卷积
   yn1 = conv (xn, xn)
   %conv 线性卷积
   subplot (311);
```

```
stem (xn);
   title('xn');
   subplot (312);
   stem (yn);
   title('圆周卷积');
   subplot (313);
   stem (yn1);
   title('线性卷积');
   F_{S} = 50;
   N = 128;
  %采样频率
   n = 0:N-1;
  %采样点数
  xn = 2*cos (3*pi*n/Fs) - cos (6*pi*n/Fs) - cos (12*pi*n/Fs) -
\cos (24*pi*n/Fs);
  xk = fft (xn, N);
   f = (0: N-1) * Fs/N;
   xkAM = abs (xk);
   xkAN = angle (xk);
   subplot (121);
   stem (f, xkAM);
   xlabel('f');
   ylabel('幅度');
   title('输出幅度响应');
   axis([0 20 0 140]);
   subplot (122);
   stem (f, xkAN);
   xlabel('f');
```

```
ylabel('相位');
title('输出相位响应');
axis([0 20 -4 4]);
N1=32;
N2=64;
%FFT 的变换长度 N1 和 N2
n=0:N1-1;
k1=0:N1-1;
k2=0:N2-1;
t=2*pi*(0:2047)/2048;
X_W = (1 - \exp(-j*6*t))./(1 - \exp(-j*0.8*t));
%对 x(n)的连续采样
xn = [(n > = 0) & (n < 8)];
%x(n)
X1k = fft(xn, N1);
%计算 N1=32 点的 X1k
X2k=fft(xn, N2);
%计算 N2=64 点的 X2k
subplot(4, 2, 1);
plot (t/pi, abs(Xw));
xlabel('t');
ylabel('X1');
subplot (4, 2, 2);
plot(t, angle(Xw));
axis([0, 2, -pi, pi]);
1ine([0,2],[0,0]);
xlabel('t');
ylabel('X2');
```

```
subplot(4, 2, 3);
stem(k1, abs(X1k), 'o');
axis([0, N1, 0, 8]);
xlabel('k(t=2pik/N1)');
ylabel('|X1k|幅度');
hold on
plot(N1/2*t/pi, abs(Xw))
%图形上叠加连续频谱的幅度曲线
subplot (4, 2, 4);
stem(k1, angle(X1k));
axis([0, N1, -pi, pi]);
1ine([0, N1], [0, 0]);
xlabel('k(w=2pik/N1)');
ylabel('[X1k]相位');
hold on
plot(N1/2*t/pi, angle(Xw))
%图形上叠加连续频谱的相位曲线
subplot(4, 2, 5);
stem(k2, abs(X2k), '*');
axis([0, N2, 0, 8]);
xlabel('k(t=2pik/N2)');
ylabel('|X2k|幅度');
hold on
plot(N2/2*t/pi, abs(Xw))
subplot(4, 2, 6);
stem(k2, angle(X2k), '>');
axis([0, N2/4, -pi, pi]);
1ine([0, N2], [0, 0]);
xlabel('t') ;
```

```
ylabel('[X2k]相位');
hold on
plot(N2/2*t/pi, angle(Xw))
subplot (4, 2, 7);
stem(k2, abs(X2k), '*');
axis([0, N2/4, 0, 8]);
xlabel('k(t=2pik/N2/4)');
ylabel('|X2k|幅度');
subplot (4, 2, 8);
stem(k1, abs(X1k), 'o');
axis([0, N1/4, 0, 8]);
xlabel('k(t=2pik/N1/4)');
ylabel('|X1k|幅度');
N1=10;
n1=0:N1-1;
x1=\sin(0.2*pi*n1)+\sin(0.6*pi*n1);
Xk1=fft(x1,N1);
%N1 个点的 FFT
k1=0:N1-1;
t1=2*pi/10*k1;
subplot(4, 2, 1);
stem(n1, x1, 'o');
axis([0, N1, -2.5, 2.5]);
title('x(n), n=N1')
subplot(4, 2, 2);
stem(t1/pi, abs(Xk1), '*');
axis([0, 1, 0, 10]);
title('DFT[x(n)]')
```

```
N2=100;
n2=0:N2-1;
x2=[x1(1:1:N1) zeros(1, N2-N1)];
Xk2=fft(x2, N2)
k2=0:N2-1;
t2=2*pi/100*k2;
subplot (4, 2, 3);
stem(n2, x2, '*');
axis([0, 100, -2.5, 2.5]);
title('信号 N2-N1=0')
subplot (4, 2, 4);
plot(t2/pi, abs(Xk2));
axis([0, 1, 0, 10]);
title('DFT[x(n)]')
N3=100;
n3=0:N3-1:
x3=\sin(0.2*pi*n3)+\sin(0.6*pi*n3);
Xk3=fft(x3,N3)
k3=0:N3-1;
t3=2*pi/100*k3;
subplot(4, 2, 5);
stem(n3, x3, '>');
axis([0, 100, -2.5, 2.5]);
title('信号 x(n)拓展=100')
subplot (4, 2, 6);
plot(t3/pi, abs(Xk3),'.');
axis([0, 1, 0, 60]);
title('DFT[x(n)]')
N4=40;
```

```
n4=0:N4-1:
x4=[x1(1:1:N1) zeros(1,N4-N1)];
Xk4=fft(x2, N4)
k4=0:N4-1;
t4=2*pi/N4*k4;
subplot(4, 2, 7);
stem(n4, x4, '*');
axis([0, 100, -2.5, 2.5]);
title('信号 N4-N1=0')
subplot (4, 2, 8);
plot(t4/pi, abs(Xk4));
axis([0, 1, 0, 10]);
title('DFT[x(n)]')
Fs=40;
%采样频率值 Fs
N=200;
%采样点点数
n=0:N-1;
t=n/Fs;
%采样点间隔
f=3;
%设定正弦信号频率
y=cos ( 2*pi*f*t )+cos ( 3*pi*f*t );
%产生三角函数波形
subplot (121);
plot(t, y);
%三角函数时域波形
xlabel('t');
```

```
ylabel('y');
title('三角函数y时域波形');
y1=fft(y, N);
%fft 运算变换频谱
A=abs(y1);
%幅值
f = (0: length(y1)-1)'*Fs/length(y1);
%进行对应的频率转换
subplot (122);
plot(f, A);
%频谱分析
xlabel('f');
ylabel('yl幅值');
title('对应 N 点 y1 幅频谱图');
grid;
figure(2)
Squ=abs(y1);
%均方根谱 Squ
subplot (121);
plot(f, Squ);
xlabel('f(Hz)');
ylabel('均方根谱');
title('白噪声均方根谱');
grid;
Pow=Squ. 2;
%功率谱 Pow
subplot (122);
plot(f, Pow);
```

```
xlabel('f(Hz)');
ylabel('功率谱');
title('白噪声功率谱');
grid;
figure(3)
X_ifft=ifft(y1);
y2=real(X_ifft);
t2=[0:length(X_ifft)-1]/Fs;
plot(t2, y2);
xlabel('t');
ylabel('y2');
title('基于 IFFT 得到三角函数波形');
grid;
Fs=100;
%采样频率值 Fs
t=-10:0.2:10;
x=rectpuls(t, 5);
y=x(1:99);
subplot(231);
plot(t(1:99), y);
%门函数时域波形
xlabel('t');
ylabel('y');
title('门函数y时域波形');
grid;
y1 = fft(y);
```

```
%fft
A=abs(y1);
%幅值
f=(0:length(y1)-1)'*Fs/length(y1);
%频率计算
subplot (232);
plot(f, A);
%做频分析
xlabel('f');
ylabel('yl幅值');
title('对应 y1 幅频谱图');
grid;
Squ=abs(y1);
subplot (233);
plot(f, Squ);
xlabel('f(Hz)');
ylabel('均方根谱');
title('门函数均方根谱');
grid;
Pow=Squ. 2;
%y1 功率频谱函数
subplot (234);
plot(f, Pow);
xlabel('f');
ylabel('y1 功率频谱函数');
title('yl 功率谱');
grid;
```

```
Pow=Squ. 4;
subplot (235);
plot(f, Pow);
xlabel('f');
ylabel('yl 功率频谱函数');
title('yl 功率谱');
grid;
X_ifft=ifft(y1);
y2=real(X_ifft);
t2=[0:length(X_ifft)-1]/Fs;
subplot (236);
plot(t2, y2);
xlabel('t');
ylabel('y2');
title('基于 IFFT 得到的门函数时域波形');
grid;
%噪声信号处理
Fs=10;
%采样频率 Fs
t=-10:0.02:10;
y=zeros(1,800);
y(500)=200;
subplot (231);
plot(t(1:800), y);
%白噪声时域波形
xlabel('t');
```

```
ylabel('y');
title('白噪声时域波形');
grid;
y1=fft(y);
%进行 fft 变换, FFT 变换频谱 y1
A=abs(y1);
%y1 幅值
f=(0:length(y)-1)'*Fs/length(y1);
%频率计算
subplot (232);
plot(f, A);
%做频谱图
xlabel('f');
ylabel('yl幅值');
title('对应 y1 幅频谱分布');
grid;
Squ=abs(y1);
%y1 均方根谱
subplot (233);
plot(f, Squ);
xlabel('f(Hz)');
ylabel('abs(yl)均方根谱');
title('yl 均方根谱');
grid;
Pow=Squ. 2;
%y1 功率谱
```

```
subplot (234);
plot(f, Pow);
xlabel('f(Hz)');
ylabel('yl 功率谱');
title('yl 功率谱');
grid;
X_ifft=ifft(y1);
y2=real(X_ifft);
t2=[0:length(X_ifft)-1]/Fs;
subplot (235);
plot(t2, y2);
xlabel('t');
ylabel('y2 信号时域波形');
title('基于 IFFT 计算得到');
grid;
X_ifft=ifft(y1);
%IFFT 计算 y1 时域波形
y3=real(X_ifft);
t3=[0:length(X ifft)-1]/Fs;
subplot (236);
stem(t3, y3);
xlabel('t');
ylabel('y3 信号时域波形');
title('基于 IFFT 计算得到');
grid;
M=20;
```

```
N=50;
%基于分段计算的快速卷积
t1_x=1:0.4:M;
t1_h=1:0.2:N;
x1 = \cos(0.75 * t1_x);
h1=0.45. t1_h;
T=pow2 (nextpow2 (M+N-1));
Xn_fft=fft(x1,T);
Hn_fft=fft(h1,T);
Yn_fft=Xn_fft.*Hn_fft;
yn=ifft(Yn_fft, T);
t1_y=1:T
subplot(2, 2, 1);
stem(t1_x, x1, 'o');
title('x');
subplot (2, 2, 2);
stem(t1_h, h1, '*');
title('h');
subplot(2, 2, 3);
stem(t1_y, real(yn),'>');
title('y');
T2=pow2 (nextpow2 (M+N+N-1));
Yn2_fft=Xn_fft.*Hn_fft.*Hn_fft;
yn_2=ifft(Yn2_fft,T2);
t1_y2=1:T2;
subplot (2, 2, 4);
stem(t1_y2, real(yn_2),'>');
title('y');
```