虚函数和指针结合使用可以产生最大的效果。

- 1. 非虚函数是静态绑定的;
- 2. 虚函数可能(may)是动态绑定的;
- 3. 一个指针实际上可能指向了衍生类对象,当虚函数被指针调用时,绑定哪个函数取决于被指对象的类, 而不是指针的类型:
- 4. 所以,虚函数根据执行函数的类型(接收者,the receiver)来绑定。

静态绑定和动态绑定的区别:

- 1. 动态绑定: 只有在程序运行时才能决定调用哪个函数;
- 2. 静态绑定:编译时就可以决定调用哪个函数;
- 3. C++中,如果接收者是个指针则虚函数动态绑定(例如:如果 f(...)为虚函数,则 pointer->f(...)动态绑定);
- 4. 其他函数都是静态绑定。

虚函数和重载函数的区别: (转自: http://blog.csdn.NET/livelylittlefish/article/details/2171515,我觉得这个程序解释的很清楚)

- 1. 重载函数在类型和参数数量上一定不相同,而重定义的虚函数则要求参数的类型和个数、函数返回类型相同;
- 2. 虚函数必须是类的成员函数, 重载的函数则不一定是这样;
- 3. 构造函数可以重载,但不能是虚函数,析构函数可以是虚函数。

#### 例1:

```
cout<<" the result is : "<<n<<endl;
```

运行结果:

the result is: 39

#### 例 2:

运行结果:

the result is: 41

这个例子可以验证

"3. 一个指针实际上可能指向了衍生类对象,当虚函数被指针调用时,绑定哪个函数取决于被指对象的类, 而不是指针的类型;" 虚函数和指针结合使用可以产生最大的效果。

- 1. 非虚函数是静态绑定的;
- 2. 虚函数可能(may)是动态绑定的;
- 3. 一个指针实际上可能指向了衍生类对象,当虚函数被指针调用时,绑定哪个函数取决于被指对象的类, 而不是指针的类型:
- 4. 所以,虚函数根据执行函数的类型(接收者,the receiver)来绑定。

静态绑定和动态绑定的区别:

- 1. 动态绑定: 只有在程序运行时才能决定调用哪个函数;
- 2. 静态绑定:编译时就可以决定调用哪个函数;
- 3. C++中,如果接收者是个指针则虚函数动态绑定(例如:如果 f(...)为虚函数,则 pointer->f(...)动态绑定);
- 4. 其他函数都是静态绑定。

虚函数和重载函数的区别: (转自: http://blog.csdn.NET/livelylittlefish/article/details/2171515,我觉得这个程序解释的很清楚)

- 1. 重载函数在类型和参数数量上一定不相同,而重定义的虚函数则要求参数的类型和个数、函数返回类型相同;
- 2. 虚函数必须是类的成员函数, 重载的函数则不一定是这样;
- 3. 构造函数可以重载,但不能是虚函数,析构函数可以是虚函数。

#### 例1:

```
cout<<" the result is : "<<n<<endl;
```

运行结果:

the result is: 39

#### 例 2:

运行结果:

the result is: 41

这个例子可以验证

"3. 一个指针实际上可能指向了衍生类对象,当虚函数被指针调用时,绑定哪个函数取决于被指对象的类, 而不是指针的类型;"

#### 1、多态的实现机制

C++在基类中声明一个带关键之 Virtual 的函数,这个函数叫虚函数;它可以在该基类的派生类中被重新定义并被赋予另外一种处理功能。通过指向指向派生类的基类指针或引用调用虚函数,编译器可以根据指向对象的类型在运行时决定调用的目标函数。这就实现了多态。


# 2、实例

[cpp] view plain copy C

```
1. #include<iostream>
using namespace std;
3.
4. class Base
5. {
6. public:
7. virtual void fun1 () {cout<<" printf base fun1!" <<endl;}</pre>
8. virtual void fun2 () {cout<<" printf base fun2!" <<endl;}</pre>
9. private:
10. int m_data1;
11. };
12.
13. class Derive: public Base
14. {
15. public:
16. void fun1 () {cout<<" printf derive fun1!" <<endl;}</pre>
17. void fun3 () {cout<<" printf derive fun3" <<endl;}</pre>
18. private:
19. int m_data2;
20. };
21.
22. int main ()
23. {
24. Base *pBase=new Derive;
25. Derive a;
26. pBase->fun1 ();
27. pBase->fun2 ();
28. a.fun3 ();
29. return 0;
```

## 3、底层机制

在每一个含有虚函数的类对象中,都含有一个 VPTR,指向虚函数表。



派生类也会继承基类的虚函数,如果宅派生类中改写虚函数,虚函数表就会受到影响;表中元素所指向的地址不是基类的地址,而是派生类的函数地址。




图 3 Derive 对象内存空间示意图

当执行语句 pBase->fun1()时,由于 PBase 指向的是派生类对象,于是就调用的 Deriver::fun1()。

### 4、多重继承

1. #include<iostream\_h>
2. class base1
3. {
4. public:
5. virtual void vn(){}
6. private:
7. inti;
8. );
9. class base2
10. {
11. public:
12. virtual void vf2(){}

```
13. private:
14. intj;
15.);
16. class derived: public base 1, public base2
17. {
18. public:
19. virtual void vf3(){}
20. private:
21. int k:
22. );
23. void main()
24. {
25. derivedd:
26. base1 pl;
27. base2 p2;
28. p1=&d; p2 &d:
29. pl->vfl();
30. p2->vf2();
31. }
```




图 3 多继承下虚函数的实现机制

如果一个类具有多个包含虚函数的父类,编译器会为它创建多个 Virtual table,每个 virtual table 中各个虚函数的顺序与相应的父类一样。

# C++编译期间的虚函数调用机制

```
class CMyWnd : public CWindowImpl<CMyWnd>
```

...

{

```
};
```

这样作是合法的,因为 C++的语法解释说即使 CMyWnd 类只是被部分定义,类名 CMyWnd 已经被列入递归继承列表,是可以使用的。将类名作为模板类的参数是因为 ATL 要做另一件诡秘的事情,那就是编译期间的虚函数调用机制(传输中的静多态)。

如果你想要了解它是如何工作地,请看下面的例子:

```
template<class T>
class B1
{
public:
  void SayHi()
  {
    T* pT = static_cast<T*>(this); // 展开模板你就会明白
     pT->PrintClassName();
  }
protected:
  void PrintClassName() { cout << "This is B1"; }</pre>
};
class D1 : public B1<D1>
{
  // No overridden functions at all
```

```
};
class D2 : public B1<D2>
{
protected:
  void PrintClassName() { cout << "This is D2"; }</pre>
};
main()
{
  D1 d1;
  D2 d2;
  d1.SayHi(); // prints "This is B1"
  d2.SayHi(); // prints "This is D2"
}
```

这句代码 static\_cast<T\*>(this) 就是窍门所在。它根据函数调用时的特殊处理将指向 B1 类型的指针 this 指派为 D1 或 D2 类型的指针,因为模板代码是在编译其间生成的,所以只要编译器生成正确的继承列表,这样指派就是安全的。(如果你写成:

class D3 : public B1<D2>

就会有麻烦) 之所以安全是因为 this 对象只可能是指向 D1 或 D2 (在某些情况下) 类型的对象,不会是其他的东西。注意这很像 C++的多态性(polymorphism),只是 SayHi()方法不是虚函数。

要解释这是如何工作的,首先看对每个 SayHi()函数的调用,在第一个函数调用,对象 B1 被指派为 D1, 所以代码被解释成:

```
void B1<D1>::SayHi()
{
 D1* pT = static_cast<D1*>(this); // 为什么可以转呢, 因为 D1 继承 B1
  pT->PrintClassName();
}
由于 D1 没有重载 PrintClassName(), 所以查看基类 B1, B1 有 PrintClassName(), 所以
B1 的 PrintClassName()被调用。
现在看第二个函数调用 SayHi(), 这一次对象被指派为 D2 类型, SayHi()被解释成:
void B1<D2>::SayHi()
{
  D2* pT = static cast<D2*>(this);
  pT->PrintClassName();
}
这一次, D2 含有 PrintClassName()方法, 所以 D2 的 PrintClassName()方法被调用。
这种技术的有利之处在于:
```

- 不需要使用指向对象的指针。
- 节省内存,因为不需要虚函数表。
- 因为没有虚函数表所以不会发生在运行时调用空指针指向的虚函数。
- 所有的函数调用在编译时确定(译者加:区别于 C++的虚函数机制使用的动态编连), 有利于编译程序对代码的优化。

节省虚函数表在这个例子中看起来无足轻重(每个虚函数只有 4 个字节),但是设想一下如果有 15 个基类,每个类含有 20 个方法,加起来就相当可观了。

引出:写个类 A,声明类 A 指针指向 NULL,调用类 A 的方法会有什么后果,编译通过吗,运行会通过吗?

(在 VS2008 与 VC++的情况下) 有错误欢迎批评指正!

```
#include<stdio.h>
#include<iostream>using namespace std;
class base{
   int a; public:
   void fun() {
      printf("base fun\n");
   }
};
int main() {
   base *b=NULL;
   b->fun();
}
```

看到这个的时候,一定以为运行会报错吧。


但是奇迹般的,编译器输出了: base fun

```
#include<stdio.h>
#include<iostream>using namespace std;
class base{
   int a; public:
   virtual void fun() {
       printf("base fun\n");
   }
};
int main() {
   base *b=NULL;
   b->fun();
}
在看这个代码,还以为会输出 base fun 么,又错了,运行报错!
为什么会是这个结果?
#include<stdio.h>
#include<iostream>using namespace std;
class base{
   int a; public:
   virtual void fun() {
       printf("base fun\n");
   }
       void fun2() {
       printf("base fun\n");
   }
};
int main() {
   base *b=NULL;
   b->fun();
   b->fun2();
```

```
}
```

可以发现,一个是虚函数,一个普通函数

在观察下内存中得情况:



发现果然虚函数还没在内存中,而 fun2 已经在内存中了

在看看汇编:

```
base *b=NULL;
004113CE mov
                      dword ptr [b]. 0
    b->fun();
004113D5 mov
                      eax, dword ptr [b]
004113D8 mov
                      edx, dword ptr [eax]
004113DA mov
                      esi, esp
004113DC mov
                      ecx, dword ptr [b]
004113DF mov
004113E1 call
                      eax, dword ptr [edx]
                      eax
004113E3 cmp
                       esi, esp
004113E5 call
                      @ILT+315( RTC CheckEsp) (411140h)
    b->fun2();
004113EA mov
                       ecx, dword ptr [b]
004113ED call
                      base::fun2 (411014h)
```

明显发现虚函数的调用比普通函数多了好几个步骤,

ecx 中放的 this 指针, 所以 this=0(NULL),但是普通函数 fun2 放在全局内存区, 所以可以访问

而虚函数是根据虚函数表寻找的,这时没有虚函数表,自然就没法查到虚函数的地址了

感谢 hoodlum1980 更详细的说明:因为非虚函数的地址对编译期来说"静态"的,也就是函数地址在编译期就已经确定了,实例地址对于非虚函数只是那个 this 指针参数。所以只要不访问类的实例数据就没什么问题。而虚函数的地址,是先到实例的地址前面去查找它的虚函数表所在的地址。然后从虚函数表里取出该函数所对应的元素(虚函数表是一个函数指针数组)来 call 的。(当然一个已知的类的虚函数表的内容也是编译期静态的,但不同类的虚

函数表内容不同,即运行时多态的基础)所以实例如果为 NULL,是个有特殊意义的值,是会触发运行时错误的。

总结:类中的虚函数是动态生成的,由虚函数表的指向进行访问,不为类的对象分配内存, 就没有虚函数表就无法访问。

类中的普通函数静态生成,不为类的对象分配内存也可访问。