

OneOS AutoPRD Skill · 运作原理说明

分享给产品经理 便于按自己项目定制 · 非技术实现手册

一句话原理：这不是后台自动跑的程序，而是给 AI Agent 的**作业说明书**。你一改原型或说「写 PRD」，Agent 就按说明书写产品文档，并挂到 Axhub 标注工具的「原型目录」里。

1. 两层机制（缺一不可）

层	是什么	干什么
Skill oneos-autoprd	详细工作手册	写什么、怎么写、落哪里、用户故事口径
Rule oneos-autoprd-sync	短提醒（全局 alwaysApply）	「改了原型别忘跟进 PRD + 标注目录」

- **Skill** = 配方（章节结构、故事写法、同步步骤）
- **Rule** = 闹钟（提醒 Agent 要主动用这套配方）

两者都不是文件监听器：没有人操作时它不会自己跑；有人在 Cursor 里让 Agent 改原型 / 写需求时，才会按规则执行。

2. Agent 实际怎么走（6 步）

定模块

→ 读原型 / 标注 / 已有说明（只取业务含义）

→ 写清边界（做 / 不做）

→ 按模板成文（目标、角色、故事、正逆向、流程图、验收）

→ 落盘三处

→ 告诉你路径和开放问题

落盘三处（产品侧可见结果）

#	落点	作用
1	.spec/requirements-prd.md	主 PRD（真相源）
2	annotation-source.json 目录节点	标注面板里点开的「产品需求说明（PRD）」
3	src/resources/prd/...-autoprd.md	资料库归档（可选但默认写）

评审路径：打开原型 → 右侧标注工具 → 原型目录 → 点 PRD。

3. 用户故事为什么长这样

对齐「业务条线说明」页，每条能力写：

角色 → 起点 → 怎么运作 → 闭环（可选：关键结果）

- 不用「作为...我希望...」当主叙述（那句只可作排期附注）
- 其他项目可换成自己的故事地图 / 条线页，但建议保留「起点—过程—闭环」这种能讲清协作的结构

4. 和「纯写文档」的差别

传统写 PRD	这套 AutoPRD
文档单独一份，常和原型脱节	改原型时同一轮要求跟进文档
可能写一堆接口 / 字段	强制产品语言，禁止表结构 / 接口
故事点、正逆向、流程图可选	模板里写死必须有

5. 其他 PM 怎么按自己项目定制

复制 Skill 文件夹后，主要改这几块：

1. **SKILL.md 顶部 description** — 写清什么时候要用（关键词、改哪些目录要触发）。Agent 靠这段决定是否启用。
2. **用户故事口径** — 换成你们的模板（条线说明 / 用户旅程 / 故事卡格式）。
3. **输出章节**（references/template.md）— 增删章节，例如加「埋点 / 权限 / 数据口径」。
4. **落盘路径**（references/annotation-sync.md）— 不用 Axhub 可改成飞书 / Notion / Confluence；用 Axhub 则保留「.spec + 标注目录」。
5. **全局 Rule**
 - 个人全局：~/.cursor/rules/（所有项目都提醒）
 - 仅本仓库：项目 .cursor/rules/
 - 也可改成只对 src/prototypes/** 生效，减少无关对话干扰
6. **Skill 放哪**
 - 团队共享：仓库 .cursor/skills/xxx/ 或 .claude/skills/xxx/
 - 个人通用：~/.cursor/skills/xxx/

建议分享包最小内容

```
xxx-autoprd/  
  SKILL.md  
  references/  
    template.md  
    annotation-sync.md      # 或你们的「文档落点说明」  
    granularity-example.md  
+ 一条短 Rule（提醒改原型要同步文档）
```

6. 边界说明（跟同事对齐用）

类型	说明
会触发	改流程、文案、判定、验收；或明确说「写 / 更新 AutoPRD」
可跳过	纯样式、不影响产品语义的微调
不会	电脑无人操作时后台自动改文件；也不替代需求访谈 / 比稿