并行计算

第五讲 并行程序性能分析与调优

何克晶 kejinghe@gmail.com

华南理工大学 计算机科学与工程学院



计算机的性能

■ 用户

- → 通常指计算机的速度,即程序执行时间的倒数。
- 啥是程序执行时间
 - ✔ 用户向计算机送入一个任务,到获得结果的时间。
 - ✓ 访问磁盘和访问存储器的时间,CPU运算时间,I/O 动作时间以及操作系统的开销时间。
 - ✓ 并行机中 ??? CPU运算时间

■ 管理员

◆ 通常指吞吐率,即单位时间内能完成的工作量。

性能评测层次

- 机器级的性能评测
 - → cpu和存储器的某些基本性能指标;
 - 并行和通信开销分析;
 - 并行机的可用性与好用性以及机器成本、价格与性价比等;
- 算法级的性能评测
 - 并行算法的加速性能。
 - 并行算法的可扩放性。
- 程序级的性能评测
 - · 基准测试程序(Benchmark):综合测试程序;数学库测试程序;应用测试程序;并行测试程序和商用测试程序。



CPU的某些基本性能指标

- ■工作负载(W): 就是计算操作的数目,通常下面三个物理量来度量。
 - → 执行时间
 - ◆用户向计算机送入一个任务,到获得结果的时间。
 - ◆影响因素: 算法; 输入数据集及其数据结构; 应用平台和操作系统; 使用语言, 编译/编辑器和库函数等。
 - 完成的浮点运算数 (FLOP):
 - ◆在运算表达式中的赋值操作、变址计算不单独考虑,即0 FLOP;
 - ◆ 单独赋值运算、加/减/乘、比较、数据类型转换等, 1 FLOP;
 - ◆除法和开平方,4FLOP:
 - ◆正玄、指数等, 8 FLOP。
 - 执行的指令数目: 计算单位为百万条
 - ◆与机器的指令系统有关。



CPU (2)


■ 并行执行时间:

$$T_n = T_{comput} + T_{paro} + T_{comm}$$

- → T_{comput} 为计算时间;
- → T paro 为并行开销时间,
 - ◆包括进程管理(如进程生成、结束和切换等)时间,组操作(如进程组的生成与消亡等)时间,进程查询(如询问进程的标志、等级、组标志和组大小等)时间;
- Tcomm为相互通信时间
 - ◆包括同步(如路障、锁、临界区、事件等)时间,通信(如点到点通信、整体通信、读/写共享变量等)时间,聚合操作(如归约、前缀运算等)
- ■例子: 动态并行程序 vs 静态并行程序



存储器性能



- · 容量C: 各个物理存储器件能保存多少字节的数据;
- 延迟L: 读取各个物理器件中一个字的时间;
- 带宽B: 1秒内各层物理器件中能传送多少字节;



存储器性能(2)

- ■估计存储器的带宽
 - → RISC 加法运算 8bytes(64位) 100MHz时 钟
 - \rightarrow B = 3*8*100*10⁶ B/s= 2.4GB/s



并行与通信开销

■ 并行(Tparo)和通信开销(Tcomm): 相对于 计算很大。

PowerPC (每个周期 15ns 执行4flops; 创建一个进程1.4ms 可执行372,000flops)

- 开销的测量:
 - → 乒--乓方法(Ping-Pong Scheme): 节点0发送m个字节给节点1; 节点1从节点0接收m个字节后,立即将消息发回节点0。总的时间除以2,即可得到点到点通信时间,也就是执行单一发送或接收操作的时间。
 - 可一般化为热土豆法(Hot-Potato),也称为救火队 法(Fire-Brigade): 0——1——2——…——-n-1



并行开销的表达式:点到点通信

- ■通信开销 $t(m) = t_0 + m/r_∞$
 - →通信启动时间 t_0
 - · 渐近带宽r_{··} : 传送无限长的消息时的通信速率
 - *半峰值长度m_{1/2}:达到一半渐近带宽所要的消息长度
 - ・特定性能 π_0 :表示短消息带宽
 - 这四个参数的关系

$$t_0 = m_{1/2} / r_{\infty} = 1 / m_0$$



并行开销的表达式:整体通信

- 典型的整体通信有:
 - → <mark>播送</mark>(Broadcasting): 处理器0发送m个字节给所有的n个处理器
 - · 收集(Gather):处理0接收所有n个处理器发来在消息,所以处理器0最终接收了mn个字节;
 - → 散射(Scatter):处理器0发送了m个字节的不同消息给所有n个处理器,因此处理器0最终发送了m n个字节;
 - 全交换(Total Exchange):每个处理器均彼此相 互发送m个字节的不同消息给对方,所以总通信量 为mn²个字节;
 - → 循环移位 (Circular-shift): 处理器i发送m个字节给处理器i+1,处理器n-1发送m个字节给处理器0,所以通信量为m n个字节。



整体通信(2)

■ 通信开销

$$T(m,n) = t_0(n) + m / r_{\infty}(n)$$

■ 路障和通信开销比较表

表 2.2 SP2 机器的整体通信和路障同步开销表达式一览表

整体通信操作	表达式	
播送	52logn + (0.029logn)m	
收集/散射	(17logn +15) + (0.025n-0.02)m	
全交换	80logn + (0.03n ^{1.29})m	
循环移位	(6logn +60) + (0.003logn + 0.04)m	
路障同步	94logn + 10	

机器的可用性

- ■可用性 vs 可靠性 vs 服务性
 - → 可靠性: 平均无故障时间MTTF(Mean Time To Fail)
 - ,系指系统失效前平均正常运行的时间
 - · 服务性(可维护性): 平均修复时间MTTR(Mean Time To Repair), 系指系统失效后修理恢复正常工作的时间
 - → 可用性: Availability = MTTF/(MTTF+MTTR)

Availability = 1/(1+MTTR/MTTF)

一个系统可以为用户所使用时间的百分比,即正常运行时间的百分比。



机器的好用性

■用户环境

- 并行机系统内所有支持用户与并行计算机相关的硬件/软件资源的工具的有机结合以及它们呈现给用户的表现形式;
 - ◆用户环境的系统设计:工具的有机结合;
 - ◆用户界面设计:整个用户环境的界面设计;



机器的好用性(2)

■用户环境的系统设计

- → 要灵活、易于扩充和集成;
- 要尽量使用户应用软件的开发与平台无关;
- 不要求用户了解底层的实现细节,要向用户提供各项服务的借口而且尽量使用统一的标准;
- → 提供单一系统映像(Single System Image):
 - ◆单入口(访问)点;
 - ◆单控制点(在单一控制台上监控系统);
 - ◆单一内存映像(单地址空间);
 - ◆单一作业管理系统(允许用户以独占或共享方式运行并/串 行作业);
 - ◆单一文件结构(用户无论在哪台机器上登录,他所看到的 文件结构和一台机器上一致);



机器的好用性(3)

■用户界面

- → 实用性(Utility);
 - ◆用户界面应能提供用户所需的各种服务,帮助用户完成所有任务;
- → 高效性 (Efficiency)
 - ◆用户界面应能提供用户所需的各种服务,帮助用户完成所有任务;
- → 易学习性(Learnability);
- 交互性:如何使用键盘、鼠标和软件工具进行交互;
- 美观性;
- 实现模型,显示模型和概念模型(心理模型)



机器的成本、价格与性/价比

- ■机器的成本与价格
- 机器的性能/价格比 Performance/Cost Ratio: 系指用单位代价(通常以百万美元表示)所获取的性能(通常以MIPS或MFLOPS表示)
- ■利用率(Utilization):可达到的速度与 峰值速度之比



算法级性能评测

- 加速比性能定律
 - 并行系统的加速比是指对于一个给定的应用, 并行算法 (或并行程序)的执行速度相对于 串行算法 (或串行程序)的执行速度 加快了多少倍。
 - → Amdahl 定律
 - → Gustafson定律
 - → Sun Ni定律
- ■可扩放性评测标准
 - 等效率度量标准
 - 等速度度量标准
 - 平均延迟度量标准



Amdahl vs Gustafson vs Sun Ni

- Amdahl: 适用于固定计算负载
 - 实时性要求高的应用中,时间是关键,而计算负载固定不变。当计算负载一定时,增加处理器可提高计算速度。
- Gustafson: 适用于可扩放问题
 - 精度要求高的应用中、精度是关键,而计算时间固定不变。当计算时间一定时,加大计算量,即增多处理器,才能提高精度。
- Sun Ni: 受限于存储器
 - > 只要存储空间许可,应尽量增大问题规模以产生更好和更精确的解。



考虑参数

- P: 处理器数;
- W: 问题规模(计算负载、工作负载,给定问题的总计算量);
 - W_s : 应用程序中的串行分量,f是串行分量比例(f = W_s/W_s $W_s=W_1$);
 - W_P: 应用程序中可并行化部分, 1-f为并行分量比例;
 - \rightarrow W_s +W_p =W;
- $T_s=T_1$: 串行执行时间, T_p : 并行执行时间;
- S: 加速比, E: 效率;



Amdahl vs Gustafson

■ Amdahl: 适用于固定计算负载

$$S = \frac{Ws + Wp}{Ws + W_P / p} \implies$$

$$S = \frac{W_S + W_P}{W_S + W_P/p}$$
 \Rightarrow $S = \frac{f + (1 - f)}{f + \frac{1 - f}{p}} = \frac{p}{1 + f(p - 1)}$ \Rightarrow S= 1/f

$$W_s$$
+ W_p 可相应地表示为f+ (1-f)

■ Gustafson: 适用于可扩放问题

$$S' = \frac{W_S + pWp}{W_S + p \cdot Wp/p} = \frac{W_S + pWp}{W_S + W_P}$$
 \Rightarrow $S' = f + p(1-f) = p + f(1-p) = p-f(p-1)$ $W_s + W_p$ 可相应地表示为f+ (1-f)

p→∞

S'和几乎成线性关系,其斜率为1-f



Amdahl vs Gustafson (2)

■ Amdahl: 适用于固定计算负载

$$S = \frac{W_S + W_P}{W_S + \frac{W_P}{p} + W_O} = \frac{W}{fW + \frac{W(1-f)}{p} + W_O} = \frac{p}{1 + f(p-1) + W_O p/W}$$
 W。为额外开销

$$S= 1 / (f+W_0/W)$$


p→∞ 串行分量越大和并 行额外开销越大, 则加速越小。

■ Gustafson: 适用于可扩放问题

$$S' = \frac{W_S + pW_P}{W_S + W_P + W_O} = \frac{f + p(1 - f)}{1 + W_O / W}$$


W_o为p的函数,可能随p增大、减小或不变。

Amdahl's law vs Gustafson's





Amdahl's law vs Gustafson's



Sun 和 Ni定律

■ 基本思想:

- → 只要存储空间许可,应尽量增大问题规模以产生更好和更精确的解 (此时可能使执行时间略有增加)。
- → 假定在单节点上使用了全部存储容量M并在相应于W的时间内求解之 ,此时工作负载W= fW + (1-f) W。
- → 在p 个节点的并行系统上,能够求解较大规模的问题是因为存储容量可增加到pM。令因子G (p) 反应存储容量增加到p倍时并行工作负载的增加量,所以扩大后的工作负载W = fW + (1-f) G (p) W。
- 存储受限的加速公式

$$S'' = \frac{fW + (1-f)G(p)W}{fW + (1-f)G(p)W/p} = \frac{f + (1-f)G(p)}{f + (1-f)G(p)/p}$$


■ 并行开销W。:


$$S' = \frac{fW + (1 - f)WG(p)}{fW + (1 - f)G(p)W/p + W_O} = \frac{f + (1 - f)G(p)}{f + (1 - f)G(p)/p + W_O/W}$$



Sun 和 Ni定律(cont'd)

- G(p)=1时就是Amdahl加速定律;
- G (p) =p 变为 f + p (1-f) ,就是Gustafson加速定律
- G(p)>p时,相应于计算机负载比存储要求增加得快, 此时 Sun和 N i 加速均比 Amdahl 加速和 Gustafson 加速为高。







加速比讨论

- ■参考的加速经验公式: p/log p≤S≤p
 - → p的加速比(也叫线性加速比): 很少通信开销的矩阵相加、内积运算等
 - → p/log p的加速 比:分治类的应用问题
- 通信密集类的应用问题: S = 1 / C(p)
- 超线性加速 ??? 串行-〉并行 算法得到优化
- 绝对加速: 最佳并行算法与串行算法 ~~
- 相对加速: 同一算法在单机和并行机的运行时间



Why可扩放性评测标准

- 加速比: 进行并行计算而加速整个计算的过程的能力。
- 影响加速比的因素: 处理器数与问题规模
 - → 求解问题中的串行分量;
 - 并行处理所引起的额外开销(通信、等待、竞争、冗余操作和同步等);
 - 加大的处理器数超过了算法中的并发程度。
- 增加问题的规模有利于提高加速的因素:
 - 较大的问题规模可提供较高的并发度;
 - 额外开销的增加可能慢于有效计算的增加;
 - 算法中的串行分量比例不是固定不变的(串行部分所占的比例随着问题规模的增大而缩小)。
- 增加处理器数会增大额外开销和降低处理器利用率
 - 一个特定的并行系统(算法或程序),能否有效利用不断增加的处理器的能力应是受限的,而度量这能力就是可扩放性这一指标。



What可扩放性评测标准

- 并行计算的可扩放性(Scalability)也是主要性能指标
 - 可扩放性最简朴的含意是在确定的应用背景下, 计算机系统(或算法或程序等) 性能随处理器数的增加而按比例提高的能力
- 可扩放性是算法和结构的组合,研究可扩放性时,总是 将并行算法和体系结构一并考虑
 - 算法的可扩放性: 该算法针对某一特定机器的可扩放性;
 - 体系结构的可扩放性: 该体系结构的机器的某一并行算法的可扩放性
- 并行算法的可扩放性:调整什么和按什么比例调整
 - 并行计算要调整的是处理数p和问题规模W,
 - 两者可按不同比例进行调整,此比例关系(可能是线性的,多项式的或指数的等)就反映了可扩放的程度。



可扩放性评测标准(2)

- 可扩放性研究的主要目的:
 - 确定解决某类问题用何种并行算法与何种并行体系结构的组合,可以有效地利用大量的处理器;
 - 对于运行于某种体系结构的并行机上的某种算法当移植到大规模 处理机上后运行的性能;
 - 对固定的问题规模,确定在某类并行机上最优的处理器数与可获得的最大的加速比;
 - 用于指导改进并行算法和并行机体系结构,以使并行算法尽可能 地充分利用可扩充的大量处理器。
- 前无一个公认的、标准的和被普遍接受的严格定义和评 判它的标准



等效率度量标准

■ 令t_{ie} 和t_{io}分别是并行系统上第i个处理器的有用计算时间和额外开销时间(包括通信、同步和空闲等待时间等)

$$T_{e} = \sum_{i=0}^{p-1} t_{e}^{i} = Ts$$
 $T_{o} = \sum_{i=0}^{p-1} t_{o}^{i}$

- T_p 是p个处理器系统上并行算法的运行时间,对于任意i显然有T_p = t_{ie} + t_{io} ,且 T_e+ T_o= p * T_p
 - 问题的规模W定义为最佳串行算法所完成的计算量,即 W=T_e

等效率度量标准 (2)

■并行算法的加速比 vs 效率


$$S = \frac{T_e}{T_p} = \frac{T_e}{\frac{T_e + T_o}{p}} = \frac{p}{1 + \frac{T_o}{T_e}} = \frac{p}{1 + \frac{T_o}{W}}$$

$$E = \frac{S}{P} = \frac{1}{1 + \frac{T_o}{T_e}} = \frac{1}{1 + \frac{T_o}{W}}$$

- 如果问题规模W 保持不变,处理器数p增加,开销T_o增大,效率E下降。
- 为了维持一定的效率(介于0与1之间),当处理数p增大时,需要相应地增大问题规模W的值。
- 由此定义函数f_E(p)为问题规模W随处理器数p变化的函数,为等效率函数(ISO-efficiency Function)(Kumar1987)

等效率度量标准(3)

- 随着系统规模的增加(处理器数目的增加),测量增加多少运算量会保持效率不变;
- 增加越少表明可扩放性越好;



- ✓ 曲线1表示算法具有很好的扩放性;
- ✔ 曲线2表示算法是可扩放的;
- ✓ 曲线 3表示算法是不可扩放的;



等效率度量例子

例子:用p个处理器算N个数之和

- $T_p = N/p + 2\log p, T_s = N$
 - p = 4, N = 64, $E = T_s/pT_p = 64/4(16+4) = 64/80 = 0.8$
 - p = 8, N = 192, E = 192/8(24+6) = 192/240 = 0.8
- 求等效率函数 (E=0.8)?
- E=0.8的等效率函数是8p log p
- 如果 N<8p log p
 - p = 8, N = 144, E = 144/8(18+6) = 144/192 = 0.75
- 如果 N>8p log p
 - p = 8, N = 384, E = 352/8(44+6) = 352/400 = 0.88



等效率度量标准(4)

$$E = \frac{S}{P} = \frac{1}{1 + \frac{T_o}{T_e}} = \frac{1}{1 + \frac{T_o}{W}}$$

- 计算T0是等效率函数的唯一关键参数;
- T0通常包括了通信、同步、等待等非有效计算时间;
- 在共享存储的并行计算机中,**T0**主要是非局部访问的读 /写时间,进程调度时间,存储竞争时间,以及高速缓 存一致性操作时间等,这些都是难以准确计算的;
- 解析计算: 等效率度量
- 试验测试为主: 等速度测量和平均延迟

等速度度量标准

■ 速度:

- → 常以每秒多少次浮点运算(Flops)来表明。浮点运算数目也可以 看作为工作负责W。
- 在并行系统中,提高速度可以用增加处理器的方法。

如果速度能以处理器的增加而线性增加(即平均速度不变),则说明有很好的扩放性。



等速度度量标准(2)

- p 表示处理器个数, W表示要求解问题的工作量或称问题规模(在此可指浮点操作个数), T为并行执行时间, 定义并行计算的速度 V=W(工作量)/ T(并行时间)
- p个处理器的并行系统的平均速度定义为并行速度V除以处理器个数 p:


$$\overline{V} = \frac{V}{p} = \frac{W}{pT}$$

■ W是使用p个处理器时算法的工作量,令W'表示当处理数从p增大到p'时,为了保持整个系统的平均速度不变所需执行的工作量,则可得到处理器数从 p到p'时平均速度可扩放度量标准公式

$$\Psi(p,p') = \frac{W/p}{W'/p'} = \frac{p'W}{pW'}$$



等速度度量标准(cont'd)





平均延迟度量标准

■ T_i为P_i的执行时间,包括包括延迟L_i,Pi的总延迟时间为"L i+启动时间+停止时间"。定义系统平均延迟时间为

$$\overline{L}(W,p) = \sum_{i=1}^{p} \left(T_{para} - T_i + L_i\right) / p$$


$$\mathbb{P}_{para} = \mathbb{T}_o + \mathbb{T}_s \qquad T_o = p\overline{L}(W,p)$$

- $\overline{L}(W,p) = T_{para} T_{sea}/p$
- $\overline{L}(W,p)$ 在p个处理器上求解工作量为W问题的平均延迟
- $\overline{L}(W',p')$ 在p'个处理器上求解工作量为W'问题的平均延迟当处理器数由p变到p',而推持并行执行效率不变,则定义平均延迟可扩放 性度量标准为

$$\Phi(E, p, p') = \frac{\overline{L}(W, p)}{\overline{L}(W', p')}$$



平均延迟度量标准(Cont'd)



_____ 启动前与结束后空闲时间

 \square 开销延迟 L_i



运行时间 T_i



三种标准比较

	优点	缺点
等效率度量标准	简单可定量计算的、少量的参数计算等效率函数;	如果T _o 无法计算出(在共享 存储并行机中);
等速度度量标准	直观地使用易测量的机器性能速度指标来度量;	某些非浮点运算可能造成性能的变化;
平均延迟度量标准	平均延迟能在更低层次上衡量机器的性能;	需要特定的软硬件才能获得 平均延迟;

