```
34.3.1 实例1 创建新的菜单文件"user.mns"
Step 1 定义菜单组
(1) 打开记事本程序, 创建一个新的文本文件。
(2) 在文件中输入如下代码。
//
// Sample Menu File
//
***MENUGROUP=USER
即定义该菜单文件属于"USER"菜单组。
Step 2 定义辅助菜单
在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码:
***AUX2
// Shift + button
$P0=SHORTCUT $p0=*
该代码定义用户在使用Shift+右键时所调用的快捷菜单"SHORTCUT"。
Step 3 定义下拉菜单和快捷菜单
在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码:
***POP0
**SHORTCUT
ID_SM [&Sample Menu]
```

ID\_S1 [&Polyline \tCtrl+3]^C^C\_pline ID\_S2 [&Array... \tCtrl+4]^C^C\_array [--] ID\_S3 [->Sub Menu] ID\_S31 [Sub Menu1]^C^C ID\_S32 [<-Sub Menu2...]^C^C [--] ID\_S4 [Image Menu...]\$I=USER.IMAGE\_MENU \$I=USER.\* ID S5 [~Disable Menu]^C^C ID\_S6 [!.Checked Menu]^C^C \*\*\*POP14 \*\*PULL DOWN ID\_SM [&Sample Menu] ID\_S1 [&Polyline \tCtrl+3]^C^C\_pline ID\_S2 [&Array... \tCtrl+4]^C^C\_array [--] ID\_S3 [->Sub Menu] ID\_S31 [Sub Menu1]^C^C ID S32 [<-Sub Menu2...]^C^C [--]

ID\_S4 [Image Menu...]\$I=USER.IMAGE\_MENU \$I=USER.\*

ID\_S5 [~Disable Menu]^C^C

ID\_S6 [!.Checked Menu]^C^C

注意 上两部分代码分别定义了快捷菜单"SHORTCUT"和下拉菜单"PULL\_DOWN",这 两部分定义的菜单项完全一样,不同之间仅在于菜单名称。

这部分定义的菜单分别给出了菜单的加速键、级联子菜单以及菜单项的显示控制等 功能的定义。

Step 4 定义工具栏

在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码:

\*\*\*TOOLBARS

\*\*TB\_USER1

ID\_TbUser1 [\_Toolbar("User Toolbars1", \_Floating, \_Show, 100, 100, 1)]

ID\_Pline [\_Button("Polyline", "ICON\_16\_PLINE", "ICON\_16\_PLINE")]^C^C\_pline

ID\_Array [\_Button("Array", "ICON\_16\_ARRREC", "ICON\_16\_ARRREC")]^C^C\_array

ID\_Image [\_Button("Image", user16.bmp, user32.bmp)]\$I=USER.IMAGE\_MENU

\$I=USER.\*

\*\*TB\_USER2

ID\_TbUser2 [\_Toolbar("User Toolbars2", \_Floating, \_Show, 200, 100, 1)]

ID\_Flyout [\_Flyout("Flyout", "ICON\_16\_PLINE", "ICON\_16\_PLINE",

\_OtherIcon,USER.TB\_USER1)]

[--]

[\_Control(\_Color)]

[--]

[\_Control(\_Layer)]

以上代码定义了两个工具栏"TB\_USER1"和"TB\_USER2"。工具栏"TB\_USER1"中包括三个按钮"Polyline"、"Array"和"Image",其中"Image"按钮的图标资源为用户创建的两个位图文件"user16.bmp"和"user32.bmp",并保存在AutoCAD的库搜索路径中。

工具栏"TB\_USER2"中引用"TB\_USER1"来定义了一个弹出式工具栏,同时还定义了两个控件"Color"和"Layer"。

Step 5 定义图像控件菜单

在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码:

\*\*\*IMAGE

\*\*IMAGE MENU

[Nut Image]

[user(s1)]^C^C

[user(s2)]^C^C

[user(s3)]^C^C

[user(s4)]^C^C

[user(s5)]^C^C

[user(s6)]^C^C

以上代码定义了一个图像控件菜单,其中所用到的幻灯片和幻灯片库的创建,请参见第31章。由于该定义仅出于演示的目的,因此并没有给出具体的命令序列,用户可根据需要来添加。

Step 6 定义屏幕菜单 在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码: \*\*\*SCREEN \*\*5 [Mian Menu]^C^C^P(ai\_rootmenus) ^P [Polyline ]^C^C\_pline [Array...]^C^C\_array [Sub Menu]\$S=USER.SUBMENU [Image Menu...]\$I=USER.IMAGE\_MENU \$I=USER.\* \*\*SUBMENU 2 [Prev Menu]\$S= [Sub Menu1]^C^C [Sub Menu2]^C^C 以上代码定义了带有子菜单的屏幕菜单。 Step 7 定义加速键 在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码: \*\*\*ACCELERATORS ID\_S1 [CONTROL+"3"] ID S2 [CONTROL+"4"] ["NUMPAD5"]@x^h

["NUMPAD6"]<0

["NUMPAD9"]<45

["NUMPAD8"]<90

["NUMPAD7"]<135

["NUMPAD4"]<180

["NUMPAD1"]<-135

["NUMPAD2"]<-90

["NUMPAD3"]<-45

以上代码中除了定义"Pline"命令和"Array"的快捷键以外,还定义了扩展坐标输入 ,即数字键区作如下修改:5键输入@符号,其他数字键输入小于号(<)和该键位置 在数字键区中表示的角度值。这样用户来输入相对极坐标时可利用数字键快速输入 ,例如极坐标:@50<45,用户只需按数字键区的5键、数字"50"和数字键区的9键 即可。

Step 8 定义菜单帮助

在上一步骤输入的代码后继续输入如下代码:

\*\*\*HELPSTRINGS

ID\_S1 [Creates a 2D polyline]

ID\_S2 [Creates multiple copies of objects in a pattern]

ID\_S31 [The sample 1 for Sub Menu]

ID\_S32 [The sample 2 for Sub Menu]

ID\_S4 [The sample for Imeage Menu]

ID\_S5 [The sample for Disable Menu]

ID\_S6 [The sample for Checked Menu]

以上代码给出了每个菜单项相应的提示。

Step 9 保存文件

以"user.mns"为名保存该文件。

说明 AutoCAD命令前加"\_"是为了语言的兼容性。