# 目录

1	概述.		1
	1.1	架构	1
	1.2	文件组成	2
	1.3	系统特点说明	3
2	功能证	总明	5
	2.1	图形用户界面	5
	2.2	动画组件	6
		2.2.1 动画效果	6
		2.2.2 运动曲线	6
	2.3	界面编辑工具	7
3	示例二	工程	8
	3.1	Demo1	8
	3.2	Demo2	8
	3.3	Demo3	9
	3.4	Demo4	10
	3.5	Demo5	10
4	API 参	考	12
	4.1	addAnimationData	12
5	API 参	考	12
	5.1	KDrawable::enableShow	12
	5.2	KDrawable::SetBound	13
	5.3	KDrawable::GetBound	13
	5.4	KDrawable::SetPaint	14
	5.5	KDrawable::GetPaint	14
	5.6	KDrawable::SetClip	15
	5.7	KDrawable::GetClip	15
	5.8	KDrawable::SetClipEnable	15
	5.9	KDrawable::getType	16

5.10 KColorDrawable::KColorDrawable	17
5.11 KColorDrawable::setColor	17
5.12 KColorDrawable::getColor	17
5.13 KImageDrawable::KImageDrawable	18
5.14 KImageDrawable::KImageDrawable(const kn_string& strFile)	18
5.15 KImageDrawable::KImageDrawable(IRESurface* pSurface)	19
5.16 KImageDrawable::CreateFromFile	19
5.17 KTextDrawable::KTextDrawable	20
5.18 KTextDrawable::SetText	21
5.19 KTextDrawable::GetText	21
5.20 KTextDrawable::setColor	21
5.21 KTextDrawable::getColor	22
5.22 KTextDrawable::SetFontSize	22
5.23 KTextDrawable::GetFontSize	23
5.24 KTextDrawable::setFontName	23
5.25 KTextDrawable::GetFontName	24
5.26 KTextDrawable::setTextAlign	24
5.27 KTextDrawable::getTextAlign	24
5.28 KTextDrawable::setBold	25
5.29 KTextDrawable::isBold	25
5.30 KTextDrawable::setOutBoundDot	26
5.31 KShapeDrawable::KShapeDrawable	27
5.32 KShapeDrawable::SetShape	28
5.33 KSVGDrawable::KSVGDrawable	28
5.34 KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath)	29
5.35 KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath, RERect& rect)	29
5.36 KSVGDrawable::addLine	30
5.37 KSVGDrawable::addPolygon	31
5 38 KSVGDrawahle: addPath	31

5.39 KSVGDrawable::addSVGShape	33
5.40 KView::Release	33
5.41 KView::Create	34
5.42 KView::Create	34
5.43 KView::RefreshSurface	35
5.44 KView::enableCache	35
5.45 KView::GetScreen	36
5.46 KView::SetScreen	36
5.47 KView::getType	36
5.48 KView::addDrawable	37
5.49 KView::enableMessage	37
5.50 KView::IsShown	38
5.51 KView::SetShow	38
5.52 KView::SetOpacity	38
5.53 KView::GetOpacity	39
5.54 KView::GetPosition	39
5.55 KView::GetPosition	40
5.56 KView::GetScreen	40
5.57 KView::GetScreenPosition	41
5.58 KView::SetPosition	41
5.59 KView::Invalidate	41
5.60 KView::InvalidateView	42
5.61 KView::InvalidateForParent	42
5.62 KView::clearInvalidRect	43
5.63 KView::GetRect	43
5.64 KView::SetRect	43
5.65 KView::GetBoundRect	44
5.66 KView::SetBoundRect	44
5 67 KView: Translate	45

	5.68 KView::Scale	45
	5.69 KView::Rotate	46
	5.70 KView::Skew	46
	5.71 KView::SetTranslate	47
	5.72 KView::SetScale	47
	5.73 KView::SetRotate	48
	5.74 KView::SetSkew	48
	5.75 KView::OnMove	49
	5.76 KView::OnDown	49
	5.77 KView::OnUp	50
	5.78 KView::OnDClick	50
	5.79 KView::OnRDown	50
	5.80 KView::OnRUp	51
	5.81 KView::OnRDClick	51
	5.82 KView::onDownDirect	52
	5.83 KView::onMoveDirect	52
	5.84 KView::onUpDirect	53
	5.85 KView::onWheelDirect	53
	5.86 KView::OnWheel	54
	5.87 KView::OnUserMsg	54
	5.88 KView::IsMousePicked	55
	5.89 KView::getRotateAngle	55
	5.90 KView::getRotatePoint	55
	5.91 KStaticView::SetFontSize	56
	5.92 KStaticView::setTextAlign	56
	5.93 KStaticView::SetTextBound	57
	5.94 KStaticView::GetTextBound	57
6	数据结构数据结构	58
	6.1 KDrawahle, PTR	58

6.2 KColorDrawable_PTR	58
6.3 KImageDrawable_PTR	58
6.4 KTextDrawable_PTR	59
6.5 KShapeDrawable_PTR	59
6.6 VEC_DRAWABLE	59
6.7 LoopType	59
6.8 KVIEWTYPE	60
6.9 SkPoint	60
6.10 Align	61
6 11 ViewState	61

# 自然人机界面开发平台用户手册

#### 1 概述

光庭自然人机界面开发平台是针对实现自然人机交互界面(Natural User Interface)开发的下一代 HMI 引擎,一个供开发人员开发高级自然图形界面应用的中间件开发包。

人机界面技术经历了数个发展阶段,从最初的命令型界面(CLI),到图形化用户界面(GUI)。伴随着计算机处理能力的增强、体积的减小和成本的降低,人机界面技术有了更多的设备形态(智能手机、平板、车载系统等),具备了除鼠标和键盘之外更多的输入方式(触摸屏、语音识别、动作识别等),而随之也出现了自然用户界面 NUI(Natural User Interface)。

NUI 代表着更直观、更具操作性、更人性化的自然人机交互方式,具备一些基本特点:以内容为中心的界面设计、动态的界面元素构造出的无缝交互体验、更自然的人机交互方式(如比鼠标更直观的多点触摸屏)



示例:使用 NUI 引擎开发的字体浏览程序

基于 GUI 框架的传统 HMI 引擎并不能满足 NUI 界面的设计需求,光庭自主开发自然人机界面开发 平台,拥有高效的界面渲染效率及快速的消息响应机制,可以便捷实现 NUI 方式的界面交互

#### 1.1 架构

#### NUI 引擎由如下几个核心组件构成

组件	说明			
KScreen	屏幕组件, UI 的显示层,一个应用只能创建一个,所有可见元素都是在			
	Screen 上显示			
Drawable	Drawable 类代表屏幕可绘制的对象,图片,文字,矢量图形等都属于			
	Drawable,通过不同的派生类定义这些对象。View 最终的呈现,都是依靠			
	drawable 对象呈现			
View	各种可见元素, View 有各种派生类, 用于各种行为和事件的处理及输出, 对			
	于 NUI 开发,针对特定的设计需要开发特定的 view			
ViewGroup	View 的容器,可以容纳多个 View,进行组合,也可容纳 ViewGroup 本身			
NUIAnimation	动画类:对于 NUI 来说,界面是动态构成的,相对于 GUI,有更多的动态效			
	果呈现。动画类能够组织界面的 View,通过关键帧及指定物理运动曲线的方			
	式使界面 View 运动起来			
CAnimationThread	动画线程管理类:动画类需要定时触发渲染来实现动画绘制,NUI 引擎中这			
	个过程是通过多线程完成的,而 CAnimationThread 就是用于绑定动画的动			
	画线程类			

# 1.2 文件组成

自然人机界面开发平台提供开发文档,静态链接库,开发包 SDK 头文件及使用示例,如下表:

静态 Lib 库	HMIEngine.lib 界面引擎库				
	RenderingEngine.lib	渲染引擎库			
	TINYXML.lib	xml 解析库			
开发文档	自然人机界面开发平台	自然人机界面开发平台使用说明.doc			
	API 手册				
示例工程	HMIDemo				
	HMIDemoMove				
	HMIMessageDemo				
	HMIPageDemo				
头文件清单	AnimationThread.h		DrawLooper.h		


<u>自然人机养曲开及干台用户</u>	1 /1/1	აა
	DataSync.h	ImageCoder.h
	KButtonView.h	MaskFilter.h
	KCheckboxView.h	NewRenderingEngine.h
	KColorDrawable.h	PathEffect.h
	KDrawable.h	Rasterizer.h
	KEasingCurve.h	REBitmap.h
	KGalleryView.h	RECanvas.h
	KImageDrawable.h	REColor.h
	KLayer.h	REEffectHelper.h
	KListView.h	REMatrix.h
	KMoveableView.h	REPaint.h
	KProcessView.h	REPath.h
	KScreen.h	REPoint.h
	KScrollView.h	RERect.h
	KShapeDrawable.h	RERegion.h
	KSvgAnalyzing.h	REScalar.h
	KTextDrawable.h	RETypeface.h
	KTextView.h	Shader.h
	KTimer.h	Xfermode.h
	KTransition.h	mainforwindows.h
	KView.h	message.h
	KViewGroup.h	NUIAnimation.h
	•	

#### 1.3 系统特点说明


本系统采用创新性的异步渲染架构和动画驱动架构,结合高效的图形渲染引擎,在复杂动画呈现的动态界面下,能够快速的响应用户消息,应用程序开发人员可以使用本平台构造自然流畅的用户体验。

- 1. 易于实现 NUI 界面,能够很好的支持界面动态效果
- 2. 界面定义脚本化,工具化,可以提高界面开发和维护的效率
- 3. 支持多个平台,减少软件移植工作量
- 4. 支持多种输入设备及手势识别

使用 NUI 引擎进行应用开发,主要是在 NUI 架构下,使用各类 View 的控件实现特定的需求,必要时可以派生特定的 View 类进行定制化功能。同时开发中多利用 NUI 擅长的动态机制实现能够提升用户体验的界面交互设计。



异步的动态渲染架构




### 2 功能说明

#### 2.1 图形用户界面


NUI 引擎提供实现图形用户界面的全套控件,同时支持鼠标和触摸屏手势操作。原生控件支持如下表,用户还可基于原生控件架构开发扩展控件。

控件	说明
按钮	可指定四种显示状态,支持背景,图标,及名称的设定
文本框	显示文本信息
进度条	显示进度信息,通过前景和背景图设置
滑动条	可指定背景和前景滑块的图片资源,实现滑块移动的滑动条效果
列表框	列表框支持手势操作和滑动动画,并可容纳组合控件
Gallery 容器	网格形容器,可容纳不同大小的控件,按照网格对其
矢量图像容器	支持 svg 矢量图导入
可拖动控件	支持交互操作的可拖动界面控件

使用 NUI 图形界面引擎,配合良好的界面设计,可以实现很美观的程序效果,如下图使用 NUI 开发库开发的图片浏览程序。



使用NUI引擎实现的图片浏览器



使用 NUI 引擎实现的图片浏览器

#### 2.2 动画组件


#### 2.2.1 动画效果


NUI 的最大特点是界面元素会有丰富的动画效果,NUI 引擎支持如下特性动画,可以很方便实现动画效果。

支持的动画效果	说明		
移动动画	通过指定起点,终点位置信息,实现界面元素位移动画		
透明度动画	实现界面元素渐变透明动画		
旋转动画	实现界面元素旋转动画		
裁剪区动画	实现界面元素局部区域遮罩动画		
缩放动画	实现界面元素尺寸大小变化的缩放动画		

#### 2.2.2 运动曲线


要构造自然的动画运动,在运动节奏上需要符合自然的运动体验,有一定加速和减速的过程。有时还需要有抖动感,NUI 引擎可以直接生成这种效果,仅仅在构造动画时使用运动曲线就能完成。
NUI 引擎内置了 45 种运动曲线,可满足大部分动画运动的需要。





#### 2.3 界面编辑工具

NUI引擎提供界面的设计编辑工具,设计的界面可以直接存储为接口文件供程序运行时加载使用




利用该工具,用户可以直接编辑显示的界面元素,而不必使用代码控制界面布局

# 3 示例工程


系统提供5个示例工程用以演示 NUI 引擎的效果及使用方法

#### 3.1 Demo1



演示动画机制及交互响应速度

#### 3.2 Demo2



演示多个同步动画处理及多点触摸效果

只能在 Win7 以上系统运行,请在 Acer 的 windows 平板上进行多点触控测试

### 3.3 Demo3



演示按钮事件的动态定义效果

#### 3.4 Demo4


# My Car Diary

# February 2013

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
28	29	30	31	1	2	3
<b>≈ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km	<b>⇔ 180</b> km	<b>⇔ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km
4	5	6	7	8	9	10
<b>≈ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km					
11	12	13	14	15	16	17
<b>≈ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km					
18	19	20	21	22	23	24
<b>≈ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km					
25	26	27	28	1	2	3
<b>⇒ 180</b> km	<b>≈ 180</b> km	<b>≈ 180</b> km	<b>≈ 180</b> km	<b>⇒ 180</b> km	<b>≈ 180</b> km	<b>≈ 180</b> km

一个汽车行驶记录日历应用的效果演示

#### 3.5 Demo5



演示多个窗口的切换效果

演示多个动画窗口同屏交互和叠加显示效果

(使用左右方向键在三个测试窗口间切换,同时鼠标可以同界面元素交互)

# 4 API 参考

### 4.1 addAnimationData

名称	CNUIAnimation::addAnimationData					
内容	<pre>kn_bool addAnimationData(CPropertyAnimationData* p);</pre>					
功能说明	加入动画数据	加入动画数据				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明		CPropertyAn	INI	还把 <u>的</u> 中国教授业机		
	p	imationData	IN	添加的动画数据指针		
返回值	True, 添加云	加画数据成功;Fa	lse,添加动画			
使用注意事项	动画播放过程中,包括 pause 都是不能加入的					
线程安全	是	是				
	CPropertyClip * pPropertyClip = new CPropertyClip (pItemView, rectTarget)					
	CNUIAnimation* pNUIAnimation = new CNUIAnimation (2000, 0, 0);					
示例代码	CPropertyAnimationData* pAnimationData = new					
	CPropertyAnimationData(pPropertyClip );					
	pNUIAnimat	ion->addAnimatio	nData(pAnim	ationData);		

# 5 API 参考

#### 5.1 KDrawable::enableShow

名称	KDrawable::enableShow						
内容	void KDrawable::enableShow(kn_bool b);						
功能说明	设置 KDraw	设置 KDrawable 是否显示					
<b>安</b> 米 光 叩	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	b	kn_bool	IN	是否显示			
返回值	void						
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	KTextDrawa	KTextDrawable_PTR drawable = KTextDrawable_PTR (new					

KTextDrawable(_T("text"));
drawable ->enableShow(true);

### 5.2 KDrawable::SetBound

名称	KDrawable::SetBound					
内容	void KDrawable::SetBound(RERect rect);					
功能说明	设置 KDrawable 的绘制范围					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	root	DEBoot	INI	绘制的矩形范围		
	rect RERect IN	矩形的坐标是相对 View 的坐标				
返回值	void					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
	KTextDrawa	KTextDrawable_PTR drawable = KTextDrawable_PTR (new				
示例代码	<pre>KTextDrawable(_T("text") );</pre>					
	drawable ->	e ->SetBound(RERect::MakeXYWH(5, 5, 100, 100) );				

#### 5.3 KDrawable::GetBound

名称	KDrawable:: GetBound						
内容	RERect KDrawable::GetBound();						
功能说明	获取 KDrawa	获取 KDrawable 的绘制范围					
<b>安米</b> 光四	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	返回 KDra	返回 KDrawable 的绘制范围					
使用注意事项	无						
线程安全	是	是					

示例代码	RERect rect = m_drawable_cycle->GetBound();
------	---

#### 5.4 KDrawable::SetPaint

名称	KDrawable::SetPaint					
内容	void KDrawable::SetPaint(REPaint* pPaint);					
功能说明	设置 KDrawa	able 的 REPaint				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	n Doint	DEDoint*	INI	Drawable 的 相关的绘制属性设		
	pPaint	REPaint*	IN	置		
返回值	void					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
	KShapeDrav	KShapeDrawable_PTR drawable = KShapeDrawable_PTR(new				
示例代码	KShapeDrav	KShapeDrawable(pShape));				
	drawable->SetPaint(pPaint);					

#### 5.5 KDrawable::GetPaint

名称	KDrawable::GetPaint					
内容	REPaint* KDrawable::GetPaint()					
功能说明	获取 KDrawa	able 的 REPaint				
<b>分米</b> 次四	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
<b>参数说明</b>						
返回值	返回 KDrav	wable 的 REPaint				
使用注意事项	无					
线程安全	是	是				
	KTextDrawable_PTR drawable = KTextDrawable_PTR (new					
示例代码	<pre>KTextDrawable(_T("text") );</pre>					

REPaint* paint = drawable ->GetPaint();

# 5.6 KDrawable::SetClip

名称	KDrawable::SetClip						
内容	void KDrawable::SetClip(RERect rect)						
功能说明	设置 KDraw	设置 KDrawable 的裁剪区域					
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	root		IN	裁剪区域的矩形,该矩形的坐标			
rect	rect	RERect		相对于整个 screen 坐标			
返回值	Void						
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	drawable->SetClip(rect);						

# 5.7 KDrawable::GetClip

名称	KDrawable::GetClip						
内容	RERect KDrawable::GetClip ()						
功能说明	获取 KDrawa	获取 KDrawable 的裁剪区域					
<b>多</b> 粉光叩	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	返回 RERec	返回 RERect KDrawable 的裁剪区域					
使用注意事项	该矩形的坐标是相对于整个 screen 坐标						
线程安全	是						
示例代码	RERect rect = drawable->GetClip();						

# 5.8 KDrawable::SetClipEnable

名称	KDrawable::SetClipEnable
----	--------------------------

内容	void KDrawable::SetClipEnable(kn_bool b)					
功能说明	设置 KDrawable 的裁剪区域是否可用					
<b>安</b> 粉光阳	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	b	kn_bool	IN	裁剪区域是否可用		
返回值	void					
使用注意事项	默认裁剪区域不可用					
<b>使用任息争</b> 项	SetClip 时裁	SetClip 时裁剪区域自动开启				
线程安全	是					
示例代码	drawable-> \$	drawable-> SetClipEnable (true);				

# 5.9 KDrawable::getType

名称	KDrawable::getType							
内容	KDrawable::KDRAWABLETYPE KDrawable::getType()							
功能说明	获取 KDrawa	able 的类型						
<b>分來</b> ,7天 H口	名称	数据类型	输入输出	详细说明				
参数说明	无							
	KDRAWABL	_E_BASE = 0, //	KDrawable					
	KDRAWABLE_COLOR = 1, // KColorDrawable							
<b>运</b> 同体	KDRAWABLE_TEXT = 2, // KTextDrawable							
返回值	KDRAWABLE_IMAGE = 3, // KImageDrawable							
	KDRAWABLE_SHAPE = 4 // KShapeDrawable							
使用注意事项	无							
线程安全	是							
	If(drawable-	If(drawable-> getType() == KDrawable::KDRAWABLE_TEXT)						
示例代码	{							
	}							

#### 5.10 KColorDrawable::KColorDrawable

名称	KColorDrawable::KColorDrawable					
内容	KColorDrawable::KColorDrawable(REColor color)					
功能说明	KColorDraw	able 的构造函数,	创建一个可以	绘制的颜色对象		
<b>全</b> 來;光四	名称	数据类型	输入输出	详组	田说明	
参数说明	color	REColor	IN	颜色值 32 位,	ARGB	
返回值	KcolorDrawable 对象					
使用注意事项	建议使用智能指针形式保存 Drawable 指针					
线程安全	是					
二個化可	KColor	Drawable_PTR m	_bk_drawable	= KColorDrawa	ble_PTR(new	
示例代码 	KColorDraw	able(RE_ColorBL	ACK) );			

### 5.11 KColorDrawable::setColor

名称	KColorDrawable::setColor						
内容	void KColorDrawable::setColor( REColor color )						
功能说明	设置 Kcolor[	Drawable 的颜色					
<b>会</b> 來;光四	名称	数据类型	输入输出	详统	细说明		
参数说明	color	color REColor IN 颜色值 32 位, ARGB					
返回值	void						
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	KColorDraw	<pre>KColorDrawable_PTR m_bk_drawable = KColorDrawable_PTR(new KColorDrawable(RE_ColorBLACK)); m_bk_drawable-&gt;setColor(RE_ColorWHITE);</pre>					

# 5.12 KColorDrawable::getColor

名称	KColorDrawable::getColor
----	--------------------------

内容	REColor KColorDrawable::getColor()					
功能说明	获取 KColori	Drawable 的颜色				
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
少数	无					
返回值	返回 32 位颜色值					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
	KColorDrawable_PTR m_bk_drawable = KColorDrawable_PTR(new					
二個化和	KColorDrawable(RE_ColorBLACK) );					
示例代码						
	REColor = m_bk_drawable->getColor();					

# 5.13 KlmageDrawable::KlmageDrawable

名称	KImageDrawable::KImageDrawable						
内容	KImageDrav	KImageDrawable::KImageDrawable()					
功能说明	KImageDrav	vable 的构造函数,	用于创建可能	绘制的 Image			
<b>安</b> 琳 光 叩	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	返回 Kimage	返回 KimageDrawable 对象					
使用注意事项	建议使用智能	建议使用智能指针					
线程安全	是	是					
二角化和	ImageDrawable_PTR(new						
示例代码	KImageDrav	KImageDrawable ());					

# 5.14 KlmageDrawable::KlmageDrawable(const kn\_string& strFile)

名称	KImageDrawable::KImageDrawable(const kn_string& strFile)
内容	KImageDrawable::KImageDrawable(const kn_string& strFile)

功能说明	通过图片文件创建 KImageDrawable					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	strFile	kn_string&	IN	图片文件的文件名		
返回值	返回 KimageDrawable 对象					
使用注意事项	建议使用智能指针					
线程安全	是					
	KImageDrawable_PTR imagedrawable = KImageDrawable_PTR(new					
示例代码	KImageDrawable (_T("1.png")));					

# 5.15 KlmageDrawable::KlmageDrawable(IRESurface\* pSurface)

名称	KImageDrawable::KImageDrawable(IRESurface* pSurface)					
内容	KImageDrawable::KImageDrawable(IRESurface* pSurface)					
功能说明	从内存中的:	Surface 创建 KIm	ageDrawable			
<b>安米</b> 沈叩	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	pSurface	IRESurface*	IN	内存中的 Surface		
返回值	返回 KImageDrawable 对象					
使用注意事项	建议使用智能指针					
线程安全	是					
示例代码	IRESurface* pSurface = RESurfaceFactory::CreateRESurface();  KImageDrawable_PTR imagedrawable = KImageDrawable_PTR(new  KImageDrawable (pSurface));					

# 5.16 KlmageDrawable::CreateFromFile

名称	KImageDrawable::CreateFromFile
内容	kn_bool KImageDrawable::CreateFromFile(const kn_string& strFile)

功能说明	从图片文件创建 KImageDrawable					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	strFile	kn_string&	IN	图片文件的文件名		
返回值	返回 ture 成	功, false 失败				
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	kn_bool bOK = m_bk_drawable->CreateFromFile(path);					
	KImageDrawable_PTR daBkg = KImageDrawable_PTR(new					
=: tol th#ii	KImageDrawable(strBkgFile));					
示例代码						
	daBkg->SetFillType(KImageDrawable::FILL_ALL);					

### 5.17 KTextDrawable::KTextDrawable

名称	KTextDrawa	KTextDrawable::KTextDrawable					
	KTextDrawable::KTextDrawable(const kn_char* szText, REC						
内容	RE_ColorBLACK, kn_int iFontSize = 20, REPaint::Align align REPaint::kLeft_Align);						
功能说明	KTextDrawa	ble 的构造函数					
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
	szText	const kn_char*	IN	文本字符串			
参数说明	color	REColor	IN	文本颜色,默认黑色			
	iFontSize	kn_int	IN	文字大小, 默认 20			
	align	REPaint::Align	IN	对齐方式,默认左对齐			
返回值	KTextDrawa	ible 对象					
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	KTextDrawa	uble_PTR text_dr	awable = KTe	xtDrawable_PTR (new			

KTextDrawable(_T("EE"), RE_ColorBLACK, 16, REPaint::kLeft_Align) );

#### 5.18 KTextDrawable::SetText

名称	KImageDrawable::SetText						
内容	void KTextD	void KTextDrawable::SetText(const kn_char* szText)					
功能说明	设置 KTextD	rawable 的文本内	容				
会来:\\\\	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	szText	const kn_char*	IN	设置的文本内容			
返回值	无	无					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	text_drawab	text_drawable-> SetText(_T("text"));					

### 5.19 KTextDrawable::GetText

名称	KTextDrawable::GetText						
内容	const kn_str	const kn_string& KTextDrawable::GetText()					
功能说明	获取 KTextD	rawable 的文本内	容				
<b>安米</b> 7片 nn	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	返回文本内容	返回文本内容					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	kn_string str	= text_drawable-	> GetText();				

#### 5.20 KTextDrawable::setColor

名称	KTextDrawable::setColor
内容	void KTextDrawable::setColor(REColor color)

功能说明	设置文本颜色						
ک بلائد بایا ۱۳۱۲ خ	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	color	REColor	IN	文本颜色 32 位值			
返回值	void	void					
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	text_drawab	le-> setColor(RE_	_ColorBLACK	);			

### 5.21 KTextDrawable::getColor

名称	KTextDrawable::getColor					
内容	REColor KT	REColor KTextDrawable::getColor()				
功能说明	获取文本颜色	<u>Ā</u>				
<b>安</b> 秦光阳	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
参数说明	无					
返回值	REColor					
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	REColor col	or = text_drawabl	e-> getColor()	;		

#### 5.22 KTextDrawable::SetFontSize

名称	KTextDrawable::SetFontSize					
内容	void KTextDrawable::SetFontSize(kn_int iFontSize)					
功能说明	设置文字大小					
<u> </u>	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	iFontSize	kn_int	IN	字体大小		
返回值	void					

使用注意事项	无
线程安全	是
示例代码	text_drawable-> SetFontSize (10);

#### 5.23 KTextDrawable::GetFontSize

名称	KTextDrawable::GetFontSize						
内容	kn_int KText	kn_int KTextDrawable::GetFontSize()					
功能说明	获取文字大/	<b> </b>					
<b>安米</b> 沈阳	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	无						
返回值	kn_int 文字	kn_int 文字大小					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	kn_int iFontS	Size -= text_drawa	able-> GetFor	ntSize();			

#### 5.24 KTextDrawable::setFontName

名称	KTextDrawable::setFontName						
内容	void KTextD	void KTextDrawable::setFontName( const char* fontName )					
功能说明	获取文字大/	<u> </u>					
<b>会</b> 粉.光·四	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	fontName	const char*	IN	系统安装的字体名称			
返回值	void	void					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	m_text_drav	m_text_drawable->setFontName("Microsoft YaHei");					

#### 5.25 KTextDrawable::GetFontName

名称	KTextDrawable::GetFontName						
内容	const char* I	const char* KTextDrawable::GetFontName() const					
功能说明	获取字体名称	尔					
<b>会</b> 粉.光·四	名称 数据类型 输入输出 详细说明						
参数说明	无						
返回值	void	void					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	const char*	pszFontName = n	 n_text_drawal	ole-> GetFontName ();			

# 5.26 KTextDrawable::setTextAlign

名称	KTextDrawable::setTextAlign						
内容	void KTextDrawable::setTextAlign(REPaint::Align align)						
功能说明	设置文字对法	齐方式					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明		REPaint::Align	IN	kLeft_Align, // 左对齐			
<b>参</b> 数说明	align			kCenter_Align, // 中间对齐			
				kRight_Align, // 右对齐			
返回值	void	void					
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	m_text_drawable-> setTextAlign (REPaint::kCenter_Align);						

### 5.27 KTextDrawable::getTextAlign

名称	KTextDrawable::getTextAlign
内容	REPaint::Align KTextDrawable::getTextAlign()

功能说明	获取文字对齐方式						
∠ Mt. M. HT	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	REPaint::Align 对齐方式:						
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	REPaint::Ali	gn align = m_tex	<t_drawable-></t_drawable->	getTextAlign ();			

#### 5.28 KTextDrawable::setBold

名称	KTextDrawable::setBold						
内容	void KTextDrawable::setBold(kn_bool b)						
功能说明	设置文字是否	设置文字是否为粗体					
<b>会</b> 粉光明	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	b	kn_bool	IN	是否为粗体			
返回值	void	void					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	m_text_drawable-> setBold (true);						

#### 5.29 KTextDrawable::isBold

名称	KTextDrawable::isBold						
内容	kn_bool KTextDrawable::isBold()						
功能说明	获取文字是否为粗体						
<b>△ \</b> ₩. \\ \ +H	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
<b>参数说明</b>							
返回值	kn_bool 文	kn_bool 文字是否为粗体					

使用注意事项	无
线程安全	是
示例代码	kn_bool b = m_text_drawable->isBold ();

#### 5.30 KTextDrawable::setOutBoundDot

名称	KTextDrawable::setOutBoundDot					
内容	void KTextDrawable::setOutBoundDot()					
功能说明	设置文字超过	世 Drawable 区域印	寸添加省略号			
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
多致処切	无					
返回值	无					
	该函数处理	文字超长的问题。	。该接口调用	后,会根据 Text 文本的长度和		
使用注意事项	Drawable 范	围修改 Text 的内容	答。			
<b>汉</b>	所以当 Text 内容被重新设置,或者 Drawable 的范围被重新设置之后,或者字					
	体被重新设置	<b>显</b> 后,需要重新调	用该接口。			
线程安全	是					
	KTextDrawable_PTR pTextDrawable = KTextDrawable_PTR ( new					
	KTextDrawable(strMessage.c_str(), RE_ColorWHITE, 30,					
	REPaint::kCenter_Align));					
	pTextDrawable->SetBound(RERect::MakeXYWH(0, 0, m_rect.width() ,					
示例代码 m_rect.height()));						
	pTextDrawable ->setFontName("Calibri");					
	// 第一次设置	置文字超长处理				
	pTextDrawable -> setOutBoundDot();					

// ...

pTextDrawable ->setFontSize("26");

// 文本字体改变后,需重新设置文字超长处理

pTextDrawable -> setOutBoundDot();

#### 5.31 KShapeDrawable::KShapeDrawable

名称	KShapeDrawable::KShapeDrawable						
内容	KShapeDrawable::KShapeDrawable(KShape* pShape)						
功能说明	KShapeDrawable 的构造函数						
	名称 数据类型 输入输出 详细说明						
				形状信息,现有的形状包括			
				KRectShape			
				KOvalShape			
参数说明	nChana	Kshape*	IN	KRoundRectShape			
	pShape			KCircleShape			
				KLineShape			
				KPolygonShape			
				KPathShape			
返回值	KShapeDrawable 对象						
使用注意事项	建议使用智能指针						
线程安全	是						
	KRectShape	ape(RERect::MakeXYWH(0, 0,					
— hal (In till	400, 50));						
示例代码	KShapeDrav	wable_PTR s_bk	g_image = K	ShapeDrawable_PTR(new			
	KShapeDrawable(pRectShape));						

### 5.32 KShapeDrawable::SetShape

名称	KShapeDrawable:: SetShape						
内容	void KShapeDrawable::SetShape(KShape* pShape)						
功能说明	设置形状	设置形状					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
				形状信息,现有的形状包括			
				KRectShape			
				KOvalShape			
参数说明	Ob	Kshape*	IN	KRoundRectShape			
	pShape			KCircleShape			
				KLineShape			
				KPolygonShape			
				KPathShape			
返回值	void						
使用注意事项	无						
线程安全	是						
	KRoundRed	tShape* pRRectS	Shape = new k	(RoundRectShape			
示例代码	(RERect::MakeXYWH(0, 0, iWidth, iHeight), 2, 2);						
	m_drawable_slider->SetShape(pRRectShape);						

#### 5.33 KSVGDrawable::KSVGDrawable

名称	KSVGDrawable::KSVGDrawable						
内容	KSVGDrawable::KSVGDrawable()						
功能说明	KSVGDrawa	KSVGDrawable 构造函数					
◆ 旅 ≒ H□	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	无						
返回值	KSVGDrawable 对象						

使用注意事项	建议使用智能指针
线程安全	是
示例代码	KSVGDrawable_PTR svgdrawable = KSVGDrawable_PTR(new
ハアリハ(14号)	KSVGDrawable);

# 5.34 KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn\_string svgFilePath)

名称	KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath)					
内容	KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath)					
功能说明	KSVGDrawa	able 构造函数,通	通过 SVG 文件	创建		
<b>分來</b> ,內 HD	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	kn_string	svgFilePath	IN	SVG 文件路径		
返回值	KSVGDrawa	KSVGDrawable 对象				
使用注意事项	建议使用智能指针					
线程安全	是					
二個化可	KSVGDrawable_PTR svgdrawable = KSVGDrawable_PTR(new					
示例代码	KSVGDrawable(_T("1.svg")));					

# 5.35 KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn\_string svgFilePath, RERect& rect)

名称	KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath, RERect& rect)					
内容	KSVGDrawa	KSVGDrawable::KSVGDrawable(kn_string svgFilePath, RERect& rect)				
功能说明	KSVGDrawa	ble 构造函数,通	鱼过 SVG 文件	和包围盒创建		
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
参数说明	svgFilePath	kn_string	IN	SVG 文件路径		
	rect	RERect&	IN	包围盒		
返回值	KSVGDrawa	KSVGDrawable 对象				
使用注意事项	建议使用智能指针					
线程安全	是					

#### 5.36 KSVGDrawable::addLine

名称	KSVGDrawa	ble::addLine					
内容	void KSVGDrawable::addLine(REPoint p1, REPoint p2, REPaint* pPaint)						
功能说明	添加线段						
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
	p1	REPoint	IN	线段起点			
	p2	REPoint	IN	线段终点			
	pPaint	REPaint*	IN	线段的式样			
返回值	void						
使用注意事项	无						
线程安全	是						
	REPoint points[] = {						
	{56.815, 31.401},{56.815, 114.08}, }; int iArraysize = sizeof(points)/sizeof(points[0]);						
示例代码	REPaint paintLine; paintLine.setColor(0xffff0000);						
VALUE OF THE STATES	paintLine.setStrokeWidth(5);						
	paintLine.setStrokeMiter(10);						
	paintLine.setAntiAlias(true);						
	for(int i = 0; i < iArraysize; i+=2)						
	{						
	svgdrawable->addLine(points[i], points[i+1], &paintLine);						
	}						

#### 5.37 KSVGDrawable::addPolygon

名称	KSVGDrawable::addPolygon					
内容	void KSVGDrawable::addPolygon(REPoint* pPoints, int count, kn_bool					
	bClose, REPaint* pPaint)					
功能说明	添加多边形 / 或折线					
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	pPoints	REPoint	IN	顶点坐标		
	count	int	IN	顶点个数		
	bClose	kn_bool	IN	是否闭合		
	pPaint	REPaint*	IN	多边形或折线式样		
返回值	void					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	REPoint poly[3] = {{37.636,0}, {15.5,31.496}, {59.364,31.496}};					
	REPaint paintPoly;					
	paintPoly.setColor(0xfffc0000);					
	paintPoly.setAntiAlias(true);					
	svgdrawable->addPolygon(poly, 3, true, &paintPoly);					

#### 5.38 KSVGDrawable::addPath

名称	KSVGDrawable::addPath					
内容	void KSVGDrawable::addPath(REPath& path, REPaint* pPaint)					
功能说明	添加多边形 / 或折线					
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	path	REPath&	IN	Path,各种 shape 的集合		
	pPaint	REPaint*	IN	Path 的式样		
返回值	void					

使用注意事项	无
线程安全	是
	REPoint pointStart = {3, 157.051};
	REPoint pointControl1 = {36.071, 122.013};
	REPoint pointControl2 = {46.307, 49.572};
	REPoint pointEnd = {46.307, 49.572};
	// 三次贝塞尔
	REPath path;
	path.moveTo(pointStart);
	path.cubicTo(pointControl1, pointControl2, pointEnd);
	path.lineTo(30.953, 60.99);
	path.lineTo(52.141,5.872);
	path.rLineTo(20.938, 56.299);
示例代码	path.lineTo(57.724, 49.966);
	path.rCubicTo(0,0, 1.969,82.678,10.63,116.534);
	REPaint paintPath;
	paintPath.setAntiAlias(true);
	paintPath.setStyle( REPaint::Style::kStroke_Style);
	paintPath.setStrokeWidth(3);
	paintPath.setStrokeMiter(10);
	paintPath.setColor(0xfff90606);
	KSVGDrawable_PTR svgdrawable2 = KSVGDrawable_PTR(new
	KSVGDrawable);
	svgdrawable2->SetBound(RERect::MakeXYWH(150, 0, 150, 200));

svgdrawable2->addPath(path, &paintPath);

# 5.39 KSVGDrawable::addSVGShape

名称	KSVGDrawable::addSVGShape					
H 757	Void KSVGDrawable::addSVGShape(KShape* pShape, REPaint*					
内容	pFillPaint,RE	Paint* pStorkPai	int)			
功能说明	添加 SVG 形	状 Polygon, Patl	n, RoundRect,	, Circle, Ellipse		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
		I/Ob *	INI	SVG 形状 Polygon, Path,		
参数说明	pShape	KShape*	IN	RoundRect, Circle, Ellipse		
	pFillPaint	REPaint*	IN	填充式样		
	pStorkPaint	REPaint*	IN	边线式样		
返回值	void	void				
使用注意事项	无	无				
线程安全	是	是				
	((KOvalShap	e*)m_pShapeLis	st.at(i))->InitPa	uint();		
	REPaint fillPaint = ((KOvalShape*)m_pShapeList.at(i))->m_fillPaint;					
示例代码	REPaint strokePaint = ((KOvalShape*)m_pShapeList.at(i))->m_strokeF					
	this-> addSVGShape					
	((KOvalShap	e*)m_pShapeLis	st.at(i),&fillPair	nt,&strokePaint);		

#### 5.40 KView::Release

名称	KView::Release					
内容	virtual vo	virtual void Release();				
功能说明	销毁 view 列	销毁 view 列表				
2. W 1V all	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明						
返回值	无					

使用注意事项	view 还需要使用时,不能调用。
线程安全	是
示例代码	无

## 5.41 KView::Create

名称	KView:: C	KView:: Create				
内容		<pre>virtual kn_bool Create(kn_int iX, kn_int iY, kn_int iWidth, kn_int iHeight);</pre>				
功能说明	创建 view 区	域				
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
	iX	kn_int	IN	设置 view 区域左上角 x 坐标		
参数说明	iY	kn_int	IN	设置 view 区域左上角 y 坐标		
	iWidth	kn_int	IN	设置 view 区域的宽		
	iHeight	kn_int	IN	设置 view 区域的高		
返回值	True, view fr	的创建区域成功;F	False, 创建 vi	ew 的区域失败		
使用注意事项	x 坐标和 y 坐	x 坐标和 y 坐标是相对 view 上级的				
线程安全	是					
示例代码	无					

#### 5.42 KView::Create

名称	KView::Create					
内容	virtual kr	virtual kn_bool Create(Rerect& rect)				
功能说明	创建 view 的	创建 view 的区域				
<b>会</b> 粉光明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	rect	Rerect	IN	添加矩形区域		
返回值	True, 创建 <sup>、</sup>	True, 创建 view 的区域成功;False, 创建 view 的区域失败				
使用注意事项	无					
线程安全	是					

**示例代码** 无

## 5.43 KView::RefreshSurface

名称	KView::RefreshSurface				
内容	void RefreshSurface (IRESurface* pDstSurface, kn_int x, kn_int y);				
功能说明	将 view 绘制	到指定的 IRESurf	face 上的指定	位置	
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
	pDstSurf ace	IRESurface	IN	目标 IRESurface 的指针	
参数说明	Х	kn_int	IN	指定 view 左上角绘制到画布上的 x 坐标	
	у	kn_int	IN	指定 view 左上角绘制到画布上的 y 坐标	
返回值	无				
使用注意事项	无				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.44 KView::enableCache

名称	KView::enableCache					
内容	void enab	<pre>void enableCache(kn_bool b);</pre>				
功能说明	控制是否刷新	新隐藏的缓冲区域				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	h	kn_bool	IN	是否刷新隐藏的缓冲区域,Ture		
	b			允许刷新,False 不允许刷新		
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.45 KView::GetScreen

名称	KView::Ge	KView::GetScreen			
内容	KScreen* (	GetScreen ();			
功能说明	获取屏幕				
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
少					
返回值	获取该 view	获取该 view 的屏幕指针或者其上一级 view 的屏幕指针			
使用注意事项	无	无			
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.46 KView::SetScreen

名称	KView::Ge	KView::GetScreen				
内容	void SetSc	void SetScreen (KScreen* p);				
功能说明	设置屏幕					
会 <b>%</b> ,沿明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	р	KScreen	IN	设置屏幕指针		
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.47 KView::getType

名称	KView::get	KView::getType				
内容	KVIEWTYPE	KVIEWTYPE getType ();				
功能说明	获取 view 的	获取 view 的类型				
<b>△ 1</b> 84. 134 HT	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明						
返回值	返回该 view	返回该 view 的类型,详见参见 3.2KVIEWTYPE 说明				

使用注意事项	无
线程安全	是
示例代码	无

#### 5.48 KView::addDrawable

名称	KView::addDrawable					
内容	<pre>virtual void addDrawable(KDrawable_PTR p);</pre>					
功能说明	给 view 添加	一个可绘制对象				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	n	KDrawable_P	IN	活加 <u>一</u> 人可必到对角		
	р	TR	IIN	添加一个可绘制对象。		
返回值	无	无				
使用注意事项	注意顺序,后添加的可绘制对象会覆盖前面的。					
线程安全	是					
	KImageDrawable_PTR m_imgBkg = KImageDrawable_PTR(new					
	KImageDrawable(strPath + _T("txtRouteDetail.png")));					
示例代码	m_imgBkg->SetBound(RERect::MakeXYWH(114, 5, 169, 103));					
	addDrawabl	addDrawable(m_imgBkg);				

# 5.49 KView::enableMessage

名称	KView::enableMessage					
内容	void enab	void enableMessage(kn_bool);				
功能说明	控制 view 是	控制 view 是否能响应消息				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	L	lus baal	INI	控制 view 响应消息 True 可以响		
	b kn_bool IN 应, false 전			应,false 不能响应		
返回值	无					
使用注意事项	无					

线程安全	是
示例代码	无

#### 5.50 KView::IsShown

名称	KView::IsShown					
内容	Virtual kr	Virtual kn_bool IsShown();				
功能说明	查看 view 是	否可见				
参数说明	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
少						
返回值	返回 False	,view 不可见,	返回 True,\	riew 可见		
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.51 KView::SetShow

名称	KView::SetShow						
内容	virtual void SetShow(kn_bool bShow);						
功能说明	控制 view 是	否可见					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	bShow	kn hool	IN	设置为 True, view 可见,设置			
	DSnow	kn_bool	IIN	为 False, view 不可见			
返回值	无	无					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	无						

## 5.52 KView::SetOpacity

名称	KView::SetOpacity
内容	<pre>virtual void SetOpacity(kn_byte value);</pre>

功能说明	设置 view 的透明度					
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
<b>多</b> 致	value	kn_int	IN	设置 view 的透明度。		
返回值	无					
使用注意事项	设置透明度参数取值范围为 0~255,数值越小越透明。					
线程安全	是					
示例代码	m_pScaleInfo->SetOpacity(255);					

# 5.53 KView::GetOpacity

名称	KView::GetOpacity					
内容	virtual kr	<pre>virtual kn_int GetOpacity();</pre>				
功能说明	获取 view 的	]透明度				
参数说明	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
<b>少</b> 数						
返回值	返回 view fi	的透明度。				
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	kn_int value	= m_pScaleInfo-	-GetOpacity()	;		

## 5.54 KView::GetPosition

名称	KView::GetPosition					
内容	virtual vo	<pre>virtual void GetPosition(kn_int&amp; iX, kn_int&amp; iY);</pre>				
功能说明	获取 view 左	获取 view 左上角的 x 坐标和 y 坐标				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	iX	kn_int	OUT	返回 view 左上角在相对于其上		
				一级的x坐标		
	iY	kn int	OUT	返回 view 左上角在相对于其上		
	11	kn_int OUT	001	一级的 y 坐标		
返回值	无					

使用注意事项	无
线程安全	是
	kn_int x,y;
示例代码	m_p_view->GetPosition(x, y);

#### 5.55 KView::GetPosition

名称	KView::GetPosition					
内容	virtual REPoint GetPosition();					
功能说明	获取 view 左	上角坐标点				
<b>专</b> 粉光阳	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明						
返回值	REpoint, i	返回 view 左上角	坐标点,详见	3.3SkPoint		
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	无					

#### 5.56 KView::GetScreen

名称	KView::GetScreenXY						
内容	virtual vo	<pre>virtual void GetScreenXY(kn_int &amp;x, kn_int &amp;y);</pre>					
功能说明	获取屏幕左_	上角 x 坐标和 y 坐	<del></del>				
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	х	kn_int	OUT	获取屏幕左上角 x 坐标			
	у	kn_int	OUT	获取屏幕左上角 y 坐标			
返回值	无	无					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	无						

## 5.57 KView::GetScreenPosition

名称	KView::SetScreenPosition						
内容	virtual vo	<pre>virtual void SetScreenPosition(kn_int iX, kn_int iY);</pre>					
功能说明	设置屏幕左	上角 x 坐标和 y 坐	标				
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	iX	kn_int	IN	设置屏幕左上角的x坐标			
	iY	kn_int	IN	设置屏幕左上角的y坐标			
返回值	无						
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码							

#### 5.58 KView::SetPosition

名称	KView::SetPosition					
内容	virtual v	<pre>virtual void SetPosition(kn_int iX, kn_int iY);</pre>				
功能说明	设置 view 的	位置				
<b>全</b> 粉光明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	iX	kn_int	IN	设置 view 左上角 x 坐标		
	iY	kn_int	IN	设置 view 做上角 y 坐标		
返回值	无					
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码						

# 5.59 KView::Invalidate

名称	KView::Invalidate				
内容	virtual void Invalidate(RERect r);				
功能说明	设置局部刷新区域				
参数说明	名称 数据类型 输入输出 详细说明				

	r	RERect	IN	设置指定矩形区域为局部刷新区域	
返回值	无				
使用注意事项	设置的矩形是相对于 view 本身的的矩形区域				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.60 KView::InvalidateView

名称	KView::InvalidateView						
内容	<pre>virtual void InvalidateView(kn_bool bRefresh=TRUE);</pre>						
功能说明	控制 view 自	身是否立即要求重	重绘				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明				传入 True 立即刷新 view 本身,			
少	bRefresh	kn_bool	IN	传入 False 不刷新 view 本身,			
				默认参数为 true。			
返回值	无						
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	无	无					

## 5.61 KView::InvalidateForParent

名称	KView::InvalidateForParent					
内容	virtual void InvalidateForParent(RERect& r);					
功能说明	设置一个相对	设置一个相对上一级的矩形区域为局部刷新区域				
<b>会</b> 粉光明	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明 r RERect IN 设置矩形区域为局部						
返回值	无					
使用注意事项	这个矩形区域的位置是相对 view 上一级的					

线程安全	是
示例代码	无

#### 5.62 KView::clearInvalidRect

名称	KView::clearInvalidRect						
内容	virtual vo	<pre>virtual void clearInvalidRect();</pre>					
功能说明	删除局部刷新	新区域设置					
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
少							
返回值	无						
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	无						

#### 5.63 KView::GetRect

名称	KView::GetRect					
内容	virtual RE	<pre>virtual RERect GetRect();</pre>				
功能说明	获取 view 在	上一级中的矩形区	区域			
会 <b>米</b> ·光明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
少	参数说明					
返回值	返回 view 木	目对上一级的矩形	区域			
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	RERect POI	lstRect = m_pPO	  AgentListVie	v->GetRect();		

## 5.64 KView::SetRect

名称	KView::SetRect
内容	virtual void SetRect(const RERect& rect);
功能说明	设置 view 的矩形区域

	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
参数说明	rect	RERect	IN	设置 view 相对上一级的矩形区域			
返回值	无						
使用注意事项	无						
线程安全	是						
	RERect iconRect= RERect::MakeXYWH(btnRect.centerX() - 12.5,						
   示例代码	btnRect.centerY() - 6, 25, 12);						
71. Dil J (11-2)	m_pPOIAgentIconView->SetRect(iconRect);						

## 5.65 KView::GetBoundRect

名称	KView::GetBoundRect					
内容	virtual RE	<pre>virtual RERect GetBoundRect();</pre>				
功能说明	获取 view 变	换后的包围盒				
<del>多</del> 粉光明	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明						
返回值	返回 view 勁	<b>E</b> 换后的矩形包围	盒			
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	无	无				

## 5.66 KView::SetBoundRect

名称	KView::SetBoundRect			
内容	<pre>virtual void SetBoundRect(const RERect&amp; rect);</pre>			
功能说明	设置 view 的包围盒			
<b>会</b> 粉光明	名称	数据类型	输入输出	详细说明
参数说明   rect   RERect   IN   设置 view 的包围盒矩形				设置 view 的包围盒矩形区域
返回值	无			

使用注意事项	无
线程安全	是
<b>二例</b> (4) 和	RERect rect = RERect::MakeXYWH(0,0,100,100);
示例代码	m_p_view->SetBoundRect(rect);

## 5.67 KView::Translate

名称	KView::Translate				
内容	virtual void Translate(REScalar dx, REScalar dy);				
功能说明	view 平移				
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明			
参数说明	dx	REScalar	IN	view 左上角需要移动到的 x 坐标	
	dy	REScalar	IN	view 左上角需要移动到的 y 坐标	
返回值	无				
使用注意事项	无				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.68 KView::Scale

名称	KView::Sca	KView::Scale			
内容	<pre>virtual void Scale(REScalar sx, REScalar sy, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>				
功能说明	指定参照点对	指定参照点对 view 进行缩放			
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
	sx	REScalar	IN	x轴方向缩放比例	
	sy	REScalar	IN	y轴方向缩放比例	
参数说明		REScalar IN		缩放参照点的 x 坐标, 默认参数	
	px		为0		
		DEC and an		缩放参照点的 y 坐标, 默认参数	
	py REScalar	IN	为0		
返回值	无		•		

使用注意事项	无
线程安全	是
示例代码	无

#### 5.69 KView::Rotate

名称	KView::Rotate				
内容	<pre>virtual void Rotate(kn_float degrees, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>				
功能说明	指定某个点法	为中心旋转 view			
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
<del>会</del> 粉光明	degrees	kn_float	IN	旋转角度	
参数说明	рх	REScalar	IN	旋转中心点的x坐标	
	ру	REScalar	IN	旋转中心点的x坐标	
返回值	无	无			
使用注意事项	第一个参数是旋转多少度,正数是顺时针,负数是逆时针				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.70 KView::Skew

名称	KView:: Skew				
内容	<pre>virtual void Skew(kn_float sx, kn_float sy, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>				
功能说明	设置 view 倾	设置 view 倾斜			
名称 数据类型 输入输出				详细说明	
参数说明	sx	kn_float	IN	x轴方向倾斜比例	
	sy	kn_float	IN	y轴方向倾斜比例	
	рх	REScalar	IN	倾斜参照点的 x 坐标	
	ру	REScalar	IN	倾斜参照点的 y 坐标	
返回值	无				
使用注意事项	无				

线程安全	是
示例代码	无

## 5.71 KView::SetTranslate

名称	KView::SetTranslate				
内容	virtual void SetTranslate(REScalar dx, REScalar dy);				
功能说明	平移 view				
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明			
参数说明	dx	REScalar	IN	view 左上角需要平移到的 x 坐标	
	dy	REScalar	IN	view 左上角需要平移到的 y 坐标	
返回值	无	无			
使用注意事项	该平移方法是非累加的				
线程安全	是				
示例代码	无	无			

## 5.72 KView::SetScale

名称	KView::SetScale			
内容	<pre>virtual void SetScale(REScalar sx, REScalar sy, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>			
功能说明	指定参照点对	付 view 进行缩放		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明
	sx	REScalar	IN	x轴方向缩放比例
	sy	REScalar	IN	y轴方向缩放比例
参数说明	px RESca	DEC lon	Scalar IN	缩放参照点的 x 坐标, 默认参数
		KE2CGTAL.		为0
	n) (	py REScalar IN	缩放参照点的 y 坐标, 默认参数	
	ру		为0	
返回值	无			
使用注意事项	该缩放方法是非累加的			

线程安全	是
示例代码	无

#### 5.73 KView::SetRotate

名称	KView::SetRotate				
内容		<pre>virtual void SetRotate(kn_float degrees, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>			
功能说明	指定一个点位	作为中心旋转 vie	w		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
参数说明	degrees	kn_float	IN	旋转角度	
一	рх	REScalar	IN	旋转中心点的x坐标	
	ру	REScalar	IN	旋转中心点的x坐标	
返回值	无	无			
使用注意事项	该旋转方法是非累加的				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.74 KView::SetSkew

名称	KView::SetSkew						
内容		<pre>virtual void SetSkew(kn_float sx, kn_float sy, REScalar px = 0, REScalar py = 0);</pre>					
功能说明	指定参照点证	及置 view 倾斜					
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
	sx	kn_float	IN	x轴方向倾斜比例			
参数说明	sy	kn_float	IN	y轴方向倾斜比例			
	px     REScalar     IN     倾斜参照点的 x 坐标       py     REScalar     IN     倾斜参照点的 y 坐标						
返回值	无	无					
使用注意事项	该倾斜方法是非累加的						
线程安全	是						

示例代码

## 5.75 KView::OnMove

名称	KView::OnMove						
内容	virtual vo	<pre>virtual void OnMove(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>					
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上移动时	寸的处理方法				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
	iScreenX	kn int	INI	鼠标移动时的 x 坐标(相对父			
参数说明	Taclieeux	kn_int   IN	Group 的 x 坐标)				
	iScreenY	Luc data INI	IN	鼠标移动时的 y 坐标(相对父			
	Tactieetti	kn_int	IIN	Group 的 y 坐标 )			
返回值	无	无					
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	无						

#### 5.76 KView::OnDown

名称	KView::OnDown				
内容	virtual vo	oid OnDown(kn_	int iScree	nX, kn_int iScreenY);	
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上左键下	下压时的处理方	7法	
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
	iScreenX	kn int	IN	鼠标左键下压时的 x 坐标(相对	
参数说明	13CL-GGUX	iScreenX kn_int IN	父 Group 的 x 坐标)		
	i Canada Vallanda da Linda da	IN	鼠标左键下压时的 y 坐标(相对		
	iScreenY	kn_int	IIN	父 Group 的 y 坐标)	
返回值	无				
使用注意事项	无				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.77 KView::OnUp

名称	KView::OnUp					
内容	virtual v	<pre>virtual void OnUp(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>				
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上左键弹	单起时的处理方	7法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	iScreenX	kn int	INI	鼠标左键弹起时的 x 坐标(相对		
参数说明	Taclieeux	kn_int   IN	父 Group 的 x 坐标)			
	iScreenY	kn_int   IN	INI	鼠标左键弹起时的 y 坐标(相对		
	Taclieella		父 Group 的 y 坐标)			
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

#### 5.78 KView::OnDClick

名称	KView::OnDClick						
内容	virtual v	<pre>virtual void OnDClick(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>					
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上左键对	双击时的处理力	方法			
	名称	数据类型	输入输出	详细说明			
	iScreenX	kn int	IN	鼠标左键双击时的 x 坐标(相对			
参数说明	Ischeenx	kn_int	IIN	父 Group 的 x 坐标)			
	iScreenY	kn int	IN	鼠标左键双击时的 y 坐标(相对			
	Iscreent	KII_IIIC	IIN	父 Group 的 y 坐标)			
返回值	无	无					
使用注意事项	无						
线程安全	是						
示例代码	无						

#### 5.79 KView::OnRDown

名称	KView::OnRDown					
内容	virtual vo	<pre>virtual void OnRDown(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>				
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上右键了	下压时的处理方	7法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	i ConconV	kn int	INI	鼠标右键下压时的 x 坐标(相对		
参数说明	iScreenX		父 Group 的 x 坐标)			
	iScreenY	In the IN	IN	鼠标右键下压时的 y 坐标(相对		
	Iscreent	kn_int	IIN	父 Group 的 y 坐标)		
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无	无				

# 5.80 KView::OnRUp

名称	KView::OnRUp					
内容	virtual v	<pre>virtual void OnRUp(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>				
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上右键弹	单起时的处理方	7法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	iScreenX	kn int	IN	鼠标右键弹起时的 x 坐标(相对		
参数说明	Tacheeny	( kn_int   IN	父 Group 的 x 坐标)			
	iScreenY kn int	IN	鼠标右键弹起时的 y 坐标(相对			
	Iscreent		父 Group 的 y 坐标)			
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.81 KView::OnRDClick

名称	KView:: OnRDClick	
----	-------------------	--

内容	<pre>virtual void OnRDClick(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>					
功能说明	子类实现鼠林	示在 view 上右键对	双击时的处理方	7法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	iScreenX	kn int	INI	鼠标右键双击时的 x 坐标(相对		
参数说明	Ischeenx	KII_IIIC	_int   IN	父 Group 的 x 坐标)		
	iScreenY	kn int	IN	鼠标右键双击时的 y 坐标(相对		
	Iscreent	_	父 Group 的 y 坐标)			
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

#### 5.82 KView::onDownDirect

名称	KView:: onDownDirect					
内容		<pre>virtual void onDownDirect(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>				
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上左键了	下压时的功能处	上理方法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	÷C and a mV	lan dank	INI	鼠标左键下压时的 x 坐标(相对		
参数说明	iScreenX	kn_int   IN	父 Group 的 x 坐标)			
	i Canaan V	kn_int   IN		鼠标左键下压时的 y 坐标(相对		
	iScreenY		父 Group 的 y 坐标)			
返回值	无					
使用注意事项	DoMessage 时直接调用,不经信号槽传递,供子类控件内部使用					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.83 KView::onMoveDirect

名称	KView::onMoveDirect
内容	virtual void onMoveDirect(kn_int iScreenX, kn_int

	iScreenY);					
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上移动时	寸的功能处理方	方法		
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
	i Canaan V	los dost	INI	鼠标移动时的 x 坐标(相对父		
参数说明	iScreenX	kn_int   IN   G	Group 的 x 坐标)			
	: C - u u V	los dost	IN	鼠标左移动时的 y 坐标(相对父		
1	iScreenY	kn_int		Group 的 y 坐标)		
返回值	无					
使用注意事项	DoMessage 时直接调用,不经信号槽传递,供子类控件内部使用					
线程安全	是					
示例代码	无					

# 5.84 KView::onUpDirect

名称	KView::onUpDirect				
内容	<pre>virtual void onUpDirect(kn_int iScreenX, kn_int iScreenY);</pre>				
功能说明	子类实现鼠标	示在 view 上左键弹	单起时的功能处	上理方法	
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
	iConconV	len int	IN	鼠标左键弹起时的 x 坐标(相对	
参数说明		IIN	父 Group 的 x 坐标)		
	· 6	kn_int   IN	INI	鼠标左键弹起时的 y 坐标(相对	
	iScreenY		IIN	父 Group 的 y 坐标)	
返回值	无				
使用注意事项	DoMessage 时直接调用,不经信号槽传递,供子类控件内部使用				
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.85 KView::onWheelDirect

名称	KView::onWheelDirect
内容	virtual void onWheelDirect(kn_int iScreenX, kn_int
PJ 在	iScreenY);

功能说明	子类实现鼠标在 view 上鼠标中键操作时的处理方法					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	pMsg	KMessageMou	lou IN	鼠标中键消息数据指针		
		seWheel				
返回值	无					
使用注意事项	DoMessage 时直接调用,不经信号槽传递,供子类控件内部使用					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.86 KView::OnWheel

名称	KView::OnWheel						
内容	virtual void OnWheel(KMessageMouseWheel* pMsg);						
功能说明	子类实现鼠标	子类实现鼠标在 view 上鼠标中键操作时的处理方法					
	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明					
参数说明	pMsg	KMessageMou seWheel	IN	鼠标中键消息数据指针			
返回值	无	无					
使用注意事项	无	无					
线程安全	是						
示例代码	无						

## 5.87 KView::OnUserMsg

名称	KView::OnUserMsg				
内容	<pre>virtual kn_bool OnUserMsg(KMessage* pMsg);</pre>				
功能说明	子类实现用户自定义消息的处理				
名称 数据类型 输入输出 详细说明				详细说明	
参数说明	pMsg KMessage IN 传入用户自定义消息的数据指针				
返回值	FALSE 不处:	理,TRUE 处理			

使用注意事项	无
线程安全	是
示例代码	无

#### 5.88 KView::IsMousePicked

名称	KView::IsMousePicked					
内容	kn_bool Is	<pre>kn_bool IsMousePicked();</pre>				
功能说明	查看鼠标是否	5下压				
<b>安</b> 粉光阳	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明						
返回值	true 鼠标是	true 鼠标是下压状态,false 鼠标不是下压状态				
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码						

## 5.89 KView::getRotateAngle

名称	KView:: getRotateAngle					
内容	REScalar g	REScalar getRotateAngle();				
功能说明	获取 view 的	旋转角度				
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
少数						
返回值	返回 view 的	返回 view 的旋转角度				
使用注意事项	正数是顺时针,负数是逆时针					
线程安全	是					
示例代码						

# 5.90 KView::getRotatePoint

名称	KView::getRotatePoint
内容	<pre>void getRotatePoint(REScalar&amp; x, REScalar&amp; y);</pre>

功能说明	获取 view 旋转的参照点坐标					
	名称	数据类型	输入输出	详细说明		
参数说明	х	REScalar	OUT	view 旋转参照点的 x 坐标		
	у	REScalar	OUT	view 旋转参照点的 y 坐标		
返回值	无					
使用注意事项	无					
线程安全	是					
示例代码	无					

## 5.91 KStaticView::SetFontSize

名称	KStaticView:: SetFontSize					
内容	void SetFontSize(kn_int iFontSize);					
功能说明	设置显示的气	设置显示的字符串字体大小				
参数说明	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明				
少	iFontSize	kn_int	IN	字体大小		
返回值	无					
使用注意事项	无	无				
线程安全	是					
示例代码	无					

# 5.92 KStaticView::setTextAlign

名称	KStaticView:: setTextAlign				
内容	void setTextAlign(REPaint::Align align);				
功能说明	设置字符串对齐方式				
	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
参数说明	align	REPaint::Alig	IN	对齐方式,参见 3.10	
返回值	无				

使用注意事项	无
线程安全	是
	KStaticView* pViewDate = new KStaticView;
	pViewDate->Create(0,0,100,100);
示例代码	pViewDate->SetText(szDate);
	pViewDate->SetFontSize(34);
	pViewDate->setTextAlign(REPaint::kRight_Align);

## 5.93 KStaticView::SetTextBound

名称	KStaticView:: SetTextBound				
内容	void SetTextBound(RERect rect);				
功能说明	设置字符串码	设置字符串在 KStaticView 内的位置和大小			
参数说明	名称	名称 数据类型 输入输出 详细说明			
一	rect	RERect	IN	字符串占据的矩形	
返回值	无	无			
使用注意事项	矩形位置为相	矩形位置为相对 KStaticView 的位置			
线程安全	是				
示例代码	无				

## 5.94 KStaticView::GetTextBound

名称	KStaticView:: GetTextBound				
内容	RERect Ge	RERect GetTextBound();			
功能说明	获取字符串码	获取字符串在 KStaticView 内的位置和大小			
参数说明	名称	数据类型	输入输出	详细说明	
多数	无				
返回值	RERect: 字符串在 KStaticView 内占据的矩形				
使用注意事项	矩形位置为相对 KStaticView 的位置				
线程安全	是				

示例代码	无
------	---

# 6 数据结构

## 6.1 KDrawable\_PTR

结构名或类名	KDrawable_PTR		
2 <b>%</b> pp	typedef boost::shared_ptr <kdrawable> KDrawable_PTR; KDrawable 的智能指针形式</kdrawable>		
说明			
<del>以出来</del>	名称	数据类型	详细说明
数据成员	略		
使用注意事项	无		

## 6.2 KColorDrawable\_PTR

结构名或类名	KColorDrawable_PTR		
说明	typedef boost::shared_ptr <kcolordrawable> KColorDrawable_PTR;</kcolordrawable>		
	KColorDrawable 的智能指针形式		
名称 数据类型 详细说明			详细说明
数据成员	略		
使用注意事项	无		

# 6.3 KImageDrawable\_PTR

结构名或类名	KImageDrawable_PTR			
	typedef boost::shared_ptr <kimagedrawable> KImageDrawable_PTR;</kimagedrawable>			
说明				
	KImageDrawable 的智能指针形式			
名称 数据类型 详细说明 数据成员			详细说明	
数据成贝	略			
使用注意事项	无			

## 6.4 KTextDrawable\_PTR

结构名或类名	KTextDrawable_PTR			
	typedef boost::shared_ptr <ktextdrawable> KTextDrawable_PTR;</ktextdrawable>			
说明				
	KTextDrawable 的智能指针形式			
名称 数据类型 详细说明 数据成员			详细说明	
<b>数据</b> 成贝	略			
使用注意事项	无			

## 6.5 KShapeDrawable\_PTR

结构名或类名	KShapeDrawable_PTR			
	typedef boost::shared_ptr <kshapedrawable> KShapeDrawable_PTR;</kshapedrawable>			
说明				
	KshapeDrawable 的智能指针形式			
名称 数据类型 详细说明 数据成员			详细说明	
数据成贝	略			
使用注意事项	无			

## 6.6 VEC\_DRAWABLE

结构名或类名	VEC_DRAWABLE			
	typedef vector <kdrawable_ptr> VEC_DRAWABLE;</kdrawable_ptr>			
说明				
	KDrawable 的智能指针列表			
数据成员	名称 数据类型 详细说明			
数据成贝	略			
使用注意事项	无			

# 6.7 LoopType

结构名或类名	LoopType
说明	动画循环类别枚举

数据成员	名称	数据类型	详细说明
	LOOP_TIME		反复循环
	LOOP_PINGPONG		从头至尾,再从尾至头反
			复循环
使用注意事项	无		

## 6.8 KVIEWTYPE

结构名或类名	KVIEWTYPE		
说明	View 类型枚举		
	名称	数据类型	详细说明
	KVIEW_BASE		
	KVIEW_WINDOW		
	KVIEW_BUTTON		
	KVIEW_TEXT		
	KVIEW_LIST		
	KVIEW_CHECKBOX		
	KVIEW_RADIOBOX		
数据成员	KVIEW_SLIDER		
	KVIEW_PROGRESS		
	KVIEW_IMAGECTRL		
	KVIEW_MOVEABLE		
	KVIEW_STATIC		
	KVIEW_RADIOBOXGROUP		
	KVIEW_GALLERY		
	KVIEW_GALLERY_ITEM		
	KVIEW_LIST_ITEM		
使用注意事项	无		1

## 6.9 SkPoint

结构名或类名	SkPoint
说明	点信息

数据成员	名称	数据类型	详细说明
	fX	kn_int	
	fY	Kn_int	
使用注意事项	无		

# 6.10 Align

结构名或类名	Align		
说明	对齐方式枚举		
	名称	数据类型	详细说明
数据成员	kLeft_Align		左对齐
	kCenter_Align		居中对齐
	kRight_Align		右对齐
	kAlignCount		对齐方式总数
使用注意事项	无		

## 6.11 ViewState

结构名或类名	ViewState		
说明	聚焦状态枚举		
	名称	数据类型	详细说明
数据成员	BS_NORMAL		正常状态
	BS_FOCUS		聚焦状态
	BS_PRESSED		按下状态
	BS_DISABLED		失效状态
使用注意事项	无		