# 第七章 热力学基础

### 热力学基础

- 热力学—研究热现象的宏观理论
- 从能量观点出发,以观察和实验事实为依据,分析研究物态变化过程中有关热、功转化的关系和条件。
- 阐述热、功转化的关系的是 热力学第一定律.
- 阐述热、功转化的条件的是 热力学第二定律.

### 热力学基础

#### 关于热力学的一些基本概念

• 热力学系统(热力学研究对象,简称系统)

开放系统: 与外界既有能量传递,又有质量传递的系统。

孤立系统:与外界既没能量传递,又没能量传递的系统。

封闭系统:与外界只有能量传递,没有质量传递的系统。

- (a) 一般系统: 与外界既有功又有热量的传递
- (b) 透热系统: 与外界 没有功的交换但有热量的传递
- (c) 绝热系统: 与外界 没有热量的传递但有功的交换

### 1. 准静态过程

- 当热力学系统在外界影响下,从一个状态到另一个 状态的变化过程, 称为热力学过程,简称过程。
- 热力学过程 { 准静态过程 非静态过程
- 准静态过程:系统从一平衡态到另一平衡态,如果过程中所有中间态都可以近似地看作平衡态的过程。
- 非静态过程:系统从一平衡态到另一平衡态,过程中 所有中间态为非平衡态的过程。

### 1. 准静态过程

弛豫时间: 从平衡态破坏到新平衡态建立 所需的时间。 对于实际过程, 若系统状态发生变化的特征时间远远大 于 弛豫时间, 则可近似看作准静态过程。

p-V图上,一点代表一个平衡态,一条连续曲线代表一个准静态过程。

这条曲线的方程称为过程方程,准静态过程是一种理想 的极限。

### 2. 热力学第一定律

一、内能 功和热量

理想气体内能  $E=rac{m}{M}rac{i}{2}RT$ ,内能是状态量。 系统内能改变的两种方式:

- 做功可以改变系统的状态 摩擦升温(机械功)、电加热(电功) 功是过程量
- 热量传递可以改变系统的内能 热量是过程量

### 2. 热力学第一定律

#### 二、热力学第一定律

某一过程,系统从外界吸热Q,对外界做功A,系统内能从初始态 $E_1$ 变为 $E_2$ ,则由能量守恒:

$$Q + (-A) = \Delta E, \quad Q = \Delta E + A$$

#### 约定:

Q>0, 系统吸收热量; Q<0, 系统放出热量;

A>0, 系统对外作正功; A<0, 系统对外作负功;

 $\Delta E > 0$ , 系统内能增加,  $\Delta E < 0$ , 系统内能减少。

### 2. 热力学第一定律

对无限小过程:

$$dQ = dE + dA$$

对于准静态过程,如果系统对外作功是通过体积的变化 来实现的,则

$$dQ=dE+pdV, \quad Q=\Delta E+\int_{V_1}^{V_2}pdV$$

#### 热力学第一定律另一表述:

制造第一类永动机(能对外不断自动作功而不需要消耗任何燃料,也不需要提供其他能量的机器)是不可能的。

## 2. 热力学第一定律: 准静态过程的功

### 三、准静态过程的功

### 1. 体积功的计算

当活塞移动微小位移dl时,系统对外界所作的元功为:

$$dA = Fdl = pSdl = pdV$$

系统体积由 $V_1$ 变为 $V_2$ ,系统对外界作总功为:

$$A=\int dA=\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

## 2. 热力学第一定律: 准静态过程的功

### 系统对外界作功

$$A=\int dA=\int_{V_1}^{V_2} p dV$$

dV > 0, dA > 0, 系统对外作正功:

dV < 0, dA < 0, 系统对外作负功:


dV = 0, dA = 0,系统不作功.

#### 外界对系统作功

$$-dA=-p_eSdl=-p_edV$$
  $-A=\int_{V_1}^{V_2}p_edV$  准静态过程  $p_e=p$   $-dA=-pdV$   $-A=-\int_{V_2}^{V_2}pdV$ 

### 2. 热力学第一定律: 准静态过程的功

$$2$$
. 体积功的图示  $A=\int_{V_1}^{V_2} p dV$ 



由积分意义可知,功的大小等于p-V图上过程曲 线p(V)下的 面积。

比较a, b过程可知, 功的数值不仅与初态和末态有关, 而且还依赖于所经历的中间状态, 功与过程的 路径有关。——功是过程量

#### 四、热容与摩尔热容

1. 热容: 系统在某一无限小过程中吸收热量dQ与温度变化dT的比值 称为系统在该过程的热容(C)

$$C = rac{dQ}{dT}$$
 表示升高 $1$  $K$ 所吸收的热量  $J \cdot K^{-1}$ 

2. 比热容: 单位质量的热容 $(C_{\mathbb{H}})$ 。  $\mathbf{J} \cdot \mathbf{K}^{-1} \cdot \mathbf{kg}^{-1}$ 

$$C = MC_{\mathfrak{k}}$$

3. 摩尔热容: 1 mol 物质的热容 $(C_{mol}) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 

$$C = rac{m}{M} C_{mol}$$

#### 4. 理想气体的定体摩尔热容

$$dQ=dE+pdV$$
,定体过程:  $dV=0$ , $dQ=dE$   $C_V=\left(rac{dQ}{dT}
ight)_V=\left(rac{dE}{dT}
ight)_V$  1 mol 理想气体的内能为:  $E=rac{i}{2}RT$ ,

$$\frac{1}{2} \operatorname{mod} = \frac{1}{2} \operatorname{mod},$$

$$dE = rac{i}{2}RdT$$
,  $C_V = \left(rac{dE}{dT}
ight)_V = rac{i}{2}R$ 

单原子理想气体:  $C_V = (3/2)R$ ,

双原子理想气体:  $C_V=(5/2)R$ ,

多原子理想气体:  $C_V = 3R$ 

理想气体的内能另一表述  $E=rac{m}{M}C_VT$ 

5. 理想气体的定压摩尔热容

定压过程: 
$$dQ=dE+pdV, \quad C_p=\left(\frac{dQ}{dT}\right)_p=\frac{dE}{dT}+p\frac{dV}{dT}$$
 
$$\frac{dE}{dT}=C_V, \text{ 1 mol理想气体的状态方程: } pV=RT,$$
 
$$d(pV)=d(RT), \quad pdV+Vdp=RdT,$$
 定压过程:  $dp=0, pdV=RdT, p\frac{dV}{dT}=R$  
$$C_p=C_V+R=\frac{i}{2}R+R=\frac{i+2}{2}R \quad (近耶公式)$$

# 3. 热力学第一定律的应用: 等值过程


$$dQ = dE + pdV$$

一. 等体过程

等体过程中,外界传给气体的热量全部用来增加气体的 内能, 系统对外不作功。

# 3. 热力学第一定律的应用: 等值过程

二、等压过程p =恒量



等压过程中,系统吸收的热量一部分用来增加系统的内能, 一部分用来对外做功。

# 3. 热力学第一定律的应用: 等值过程

三、等温过程: T = [0] = [0] = [0]

$$p_{1} \qquad p_{1} \qquad pV = \frac{M}{M_{mol}} RT$$

$$p_{2} \qquad II$$

$$O \qquad V_{1} \qquad V_{2} \qquad V$$

$$pV = \frac{M}{M_{mol}}RT$$
 $(dQ)_T = (dA)_T$ 
 $A_T = \int pdV$ 

$$= \frac{m}{M}RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$= \frac{m}{M}RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_T = \frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$$

等温过程中, 系统吸收的热量全部转化为对外做功, 系 统内能保持不变。

一、绝热过程:系统不与外界交换热量的过程。

$$dQ=dE+pdV$$
,  $dQ=0$ ,  $pdV=-dE$   $\int_{V_1}^{V_2}pdV=-rac{m}{M}C_V(T_2-T_1)$ 

绝热过程中系统对外做功全部是以系统内能减少为代价 的。

二、绝热方程得推导

$$dQ=0,\;\;pdV=-rac{m}{M}C_VdT, \ pV=rac{m}{M}RT,\;\;pdV+Vdp=rac{m}{M}RdT$$

联立消去dT:

$$rac{dp}{p} + \gamma rac{dV}{V} = 0$$
,  $\gamma = rac{C_V + R}{C_V}$ 

 $pV^{\gamma} = 恒量$ , 泊松方程 (绝热方程)

泊松方程的另外两种形式:

$$V^{\gamma-1}T=$$
恒量

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=$$
恒量


### 绝热线与等温线比较

### 等温过程

$$\begin{split} pV &= C \Rightarrow pdV + Vdp = \\ 0 \Rightarrow \left(\frac{dp}{dV}\right)_T &= -\frac{p}{V} \end{split}$$

### 绝热过程


$$egin{aligned} pV^{\gamma} &= C \Rightarrow \ p\gamma V^{\gamma-1} dV + V^{\gamma} dp &= 0 \Rightarrow \ \left(rac{dp}{dV}
ight)_{\scriptscriptstyle G} &= -\gamma rac{p}{V} \end{aligned}$$



绝热线比等温线更陡

膨胀(压缩)相同的体积绝热过程比等温过程压强下降(上升)得更块


例:1mol单原子理想气体,由状态 $a(p_1,V_1)$  先等压加热至体积增大一倍,再等容加热至压力增大一倍, 最后再经绝热膨胀,使其温度降至初始温度。如图,试求:



(1) 状态d的体积 $V_d$ ; (2) 整个过程对外所作的功; (3) 整个过程吸收的热量.

解: (1) 
$$T_a=T_d$$
,  $pV=rac{m}{M}RT$   $T_d=T_a=rac{p_1V_1}{R}$ ,  $T_c=rac{p_cV_c}{R}=rac{4p_1V_1}{R}=4T_a$   $T_cV_c^{\gamma-1}=T_dV_d^{\gamma-1}$ ,  $V_d=(rac{T_c}{T_d})^{rac{1}{\gamma-1}}V_c=4^{rac{1}{1.67-1}}2V_1=15.8V_1$ 


### (2) 先求各分过程的功



$$egin{array}{lll} A_{ab} &=& p_1(2V_1-V_1)=p_1V_1, \ A_{bc} &=& 0 \ A_{cd} &=& -\Delta E_{cd}=C_V(T_c-T_d) \ &=& rac{3}{2}R(4T_a-T_a) \ &=& rac{9}{2}RT_a=rac{9}{2}RT_a=rac{9}{2}p_1V_1, \ A &=& A_{ab}+A_{bc}+A_{cd} \ &=& rac{11}{2}p_1V_1 \end{array}$$

(3) 计算整个过程吸收的总热量有两种方法 方法一: 根据整个过程吸收的总热量等于各分过程吸收热 量 的和


方法二、对abcd整个过程应用热力学第一定律:




$$Q_{abcd} = A_{abcd} + \Delta E_{cd}$$
由于 $T_a = T_d$ ,故 $\Delta E_{ad} = 0$ 

則
$$Q_{abcd}=A_{abcd}=rac{11}{2}p_1V_1$$

### 三、非静态绝热过程--绝热自由膨胀





:: 绝热过程

$$egin{aligned} egin{aligned} igl(E-E_0)+A&=0\ igrtiangledown A&=0 \end{aligned} E&=E_0 \quad (T=T_0) \end{aligned}$$
始末两态满足状态方程  $rac{p_0V_0}{T_0}=rac{p(2V_0)}{T_0}\Rightarrow p=rac{1}{2}p_0$ 

$$T_0$$
  $T_0$   $T_0$ 

四、多方过程

过程方程 
$$pV^n = C$$
,  $n \to 3$ 方指数

等温过程: 
$$n=1$$
, 绝热过程:  $n=\gamma$ 

等压过程: 
$$n=0$$
, 等容过程:  $n=\infty$ 

$$pV^n=C\Rightarrow p^{rac{1}{n}}V=C'$$
,  $n o\infty$ ,  $p^{rac{1}{n}} o 1$ ,  $V=C'$ 

### 多方过程的功

n-1

$$A=\int_{V_1}^{V_2} p dV$$
 ,  $\qquad pV^n=p_1V_1^n$ 

$$A=p_1V_1^n\int_{V_1}^{V_2}rac{dV}{V^n}=p_1V_1^n\left[rac{1}{1-n}V_2^{1-n}-rac{1}{1-n}V_1^{1-n}
ight]=rac{p_1V_1-p_2V_2}{p_1V_1-p_2V_2}$$

使用 
$$p_1V_1^n=p_2V_2^n$$

### 摩尔热容

$$A = rac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n-1} = -rac{1}{n-1} \left[rac{m}{M} R(T_2 - T_1)
ight] \ \Delta E = rac{m}{M} C_V(T_2 - T_1) \ Q = A + \Delta E = rac{m}{M} \left[C_V - rac{R}{n-1}
ight] (T_2 - T_1) = rac{m}{M} C_{mol} \Delta T \ C_{mol} = C_V - rac{R}{n-1} = rac{nC_V - C_V - R}{n-1} = rac{nC_V - C_p}{n-1} = rac{nC_V - C_V}{n-1} = rac{nC_V - C_p}{n-1} = rac{nC_V - \gamma C_V}{n-1} = rac{n-\gamma}{n-1} C_V$$

等压过程: n=0,  $C_{mol}=\gamma C_V=C_p$ 

等容过程:  $n=\infty$ ,  $C_{mol}=C_V$ 

等温过程: n=1,  $C_{mol}=\infty$ 


绝热过程:  $n=\gamma$ ,  $C_{mol}=0$ 

$$\mathfrak{X} : C_{mol} = \frac{dQ}{dT} = \frac{n-\gamma}{n-1}C_V$$

$$\therefore$$
 当  $1 < n < \gamma$  时,  $C_{mol} < 0 \left\{egin{array}{l} T \uparrow & Q < 0 & 放热 \ T \downarrow & Q > 0 \end{array}
ight.$  吸热

当 
$$n>\gamma$$
 或  $n<1$  时  $C_{mol}>0\left\{egin{array}{l} T\uparrow & Q>0 &$  吸热  $T\downarrow & Q<0 &$  放热

例:某理想气体的p-V关系如图所示,由初态a经准静态过程直线ab变到终态b。已知该理想气体的定体摩尔热容 $C_V=3R$ ,求该理想气体在ab过程中的摩尔热容。



解: ab过程方程为 $\frac{p}{V} = \tan \theta$ (恒量)

设该过程的摩尔热容为 $C_m$ 

$$C_m dT = C_V dT + p dV, \quad pV = RT$$
  $an heta V^2 = RT, \quad 2p dV = R dT$ 

$$C_m dT = C_V dT + rac{R}{2} dT$$
,  $C_m = C_V + rac{R}{2} = rac{7}{2} R$ 

例:设氩气沿某多方过程准静态地膨胀,从初态 $(p_0,V_0)$ 变为末态 $(\frac{p_0}{\circ},4V_0)$ .

求: (1) 此过程的多方指数, (2) 气体对外做功。

### 解:

(1) 
$$p_0 V_0^n = p_1 V_1^n = \frac{p_0}{8} (4V_0)^n \longrightarrow n = 1.5$$

(2) 
$$A=rac{p_0V_0-p_1V_1}{n-1}\longrightarrow A=p_0V_0$$

### 通知

单周日晚9-11节,B200,基础补习班上课(还有6月9日、23日两次)。


2. 下学期将开设慢班,考试要求相同,自愿选课。目前暂建议期中考试低于40分(不含40分)的学生尽量选读。(本学期开设的基础辅导班将随之取消)

循环过程:物质系统经历一系列变化后又回到初始状态的过程.

工质:循环工作的物质.

循环过程的特点:  $\Delta E = 0$ 

p-V图:若循环的每一阶段都是准静态过程,则此循环可用 p-V图上的一条闭合曲线表示。




正循环: 沿顺时针方向进行的循环.

逆循环: 沿反时针方向进行的循环.

#### 正循环:

功:工质在整个循环过程中 对外作的净功等于曲线所包 围的面积。



#### 热量:

工质从外界吸收的热量的总和为 $Q_1$ 向外界放出的热量的总和为 $Q_2$ 

$$Q_{
ultrapeop}=Q_1-Q_2, \qquad Q_{
ultrapeop}=A_{
ultrapeop}>0$$

正循环过程是将吸收的热量中的一部分 $Q_{eta}$ 转化为 有用功,另一部分 $Q_2$ 放回给外界。(热量 $\rightarrow$ 功)

#### 一、热机 热机的效率


热机:通过工质使热量不断转换为功的机器。

### 热机效率:

$$\eta=rac{输出功}{$$
吸收的热量 $}=rac{A_{}eta}{Q_{1}}=1-rac{Q_{2}}{Q_{1}}$ 

### 奥托循环:

工质为燃料与空气的混合物,利用燃料的燃烧热产生巨大压力而作功。(两个绝热过程和两个等容过程构成的循环).



例:1mol氧气作如图所示的循环,求循环效率


二、致冷机和致冷系数 (逆循环)

功:工质对外作负功

$$A$$
净 $< 0$ 

### 热量:

工质从外界吸收的热量的 为Qo向外界放出的热量 为 Q<sub>1</sub>



$$Q_{2} = Q_2 - Q_1 = A_{2}$$
  $Q_1 = Q_2 + (-A_{2})$ 

$$Q_1 = Q_2 + (-A_{2})$$

工质把从低温热源吸收的热量和外界对它所作的功以热 量的形式 传给高温热源。(低温热源的热量<sup>功</sup> →高温热 源)


### 致冷系数:

$$\omega = rac{ extit{从低温处吸收的热量}}{ extit{外界对工质做净功的大小}} = rac{Q_2}{A_{ extit{eta}}} = rac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

电冰箱


### 三、卡诺循环: 寻找提高热机效率之道

由两个等温过程和两个绝热过程所组成的循环 称之为卡诺循环.



等温膨胀  $1 \rightarrow 2$ : 与温度 为 $T_1$ 的高温热源接触,  $T_1$ 不 变,体积由 $V_1$ 膨胀到 $V_2$ ,从 高温热源吸收的 热量为:

$$Q_1=rac{m}{M}RT_1\lnrac{V_2}{V_1}$$



绝热膨胀  $2 \rightarrow 3$ : 体积由 $V_2$ 变到 $V_3$ , 吸热为零。

等温压缩  $3 \rightarrow 4$ : 与温度为 $T_2$ 的低温热源接触, $T_2$ 不变, 体积由 $V_3$ 压缩到 $V_4$ ,向低温热源放出的热量为:

$$Q_2=rac{m}{M}RT_2\lnrac{V_3}{V_4}$$

绝热压缩 $4 \rightarrow 1$ : 体积由 $V_4$ 变到 $V_1$ , 放热为零。

### 卡诺热机的效率:

$$Q_1 = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$m = V_3$$

$$Q_2 = \frac{1}{M}RT_2 \ln \frac{1}{V_4}$$

$$Q_1 = \overline{M} R T_1 \text{ In } \overline{V_1}$$
 $Q_2 = \frac{m}{M} R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$ 
 $\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln T}{T_1 \ln T}$ 
 $Q_1 = \frac{Q_1 - Q_2}{V_1 V_4 V_2 V_3} V$ 

对绝热过程: $2 \rightarrow 3\pi 4 \rightarrow 1$ :

$$T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_3^{\gamma-1}$$
,  $T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_4^{\gamma-1}$  $V_3/V_4=V_2/V_1$ ,  $\eta$ 卡诺 $=1-rac{T_2}{T_1}$ 


$$\eta_{$$
卡诺 $}=1-rac{T_2}{T_1}$ 

#### 说明:

- (1) 完成一次卡诺循环必须有高温热源和低温热源.
- (2) 卡诺热机的效率只与两个热源温度有关。
- (3) 卡诺热机的效率总小于1。
- (4) 在相同高温热源和低温热源之间的工作的一切热机中, 卡诺循环的效率最高。


卡诺致冷机: 逆向卡诺循环, 其能流图如图所示。

工质把从低温热源吸收的热量 $(Q_1)$ 和外界对它所作的功(A) 以热量的形式传给高温热源 $(Q_2)$ .



### 致冷系数:

$$Q_2 = rac{m}{M} R T_2 \ln rac{V_3}{V_4}$$
  $Q_1 = rac{m}{M} R T_1 \ln rac{V_2}{V_1}$   $V_3/V_4 = V_2/V_1$ 



$$\omega_{$$
卡诺 $}=rac{Q_{2}}{Q_{1}-Q_{2}}=rac{T_{2}}{T_{1}-T_{2}}$ 

例题:一卡诺致冷机,从0°C的水中吸收热量,向27°C的房间放热,假定将50 kg的0°C的水变成0°C的冰(冰的溶解热为 $3.35 \times 10^5$  J/kg),试问: (1) 释放于房间的热量有多少?使致冷机运转所需要的机械功是多少? (2) 如用此致冷机从-10°C的冷藏库中吸收相等的热量,需多做多少机械功?

解: (1) 吸收的热量:  $Q_2 = 50 \cdot 3.35 \cdot 10^5 = 1.665 \cdot 10^7 \; \mathrm{J}$ 

$$rac{Q_2}{Q_1-Q_2}=rac{T_2}{T_1-T_2}=rac{273}{300-273}=10.1$$
  $Q_1=1.83\cdot 10^7~
m J,~A=Q_1-Q_2=1.65\cdot 10^6~
m J$ 

(2) 如用此致冷机从—10°C的冷藏库中吸收相等的热量,需多做多少机械功?

$$\omega_c = rac{Q_2}{A'} = rac{273 - 10}{300 - (273 - 10)} = 7.11$$
 ,

$$A' = Q_2/\omega_c = 1.665 \times 10^7/7.11 = 2.34 \times 10^6 \text{ J}$$

$$A' - A = 2.34 \times 10^6 - 1.65 \times 10^6 = 6.9 \times 10^5 \text{ J}$$

### 一、开文表述

$$\eta=1-rac{Q_2}{Q_1},\;\;Q_2\longrightarrow 0,\;\;\eta\longrightarrow 100\%,\;\;$$
不可能!

表述方式1:不可能制成一种循环动作的热机,它只从单一热源吸取热量,并使之完全变成有用的功而不引起其他变化。


表述方式2: 第二类永动机(从单一热源吸热并完全变为功的热机)是不可能实现的。


### 二、克劳修斯表述


$$\omega=rac{Q_2}{|A_{
otage}|},\quad A_{
otage}
ightarrow 0,\omega
ightarrow\infty, \;\;$$
不可能!


热量不可能自动地从低温物体传到高温物体。

### 两种表述的一致性:









### 三、自然过程的方向性

**自然过程:** 对于孤立系统,从非平衡态向平衡态过渡是自动进行的过程。

### 自然过程具有确定的方向性:

- (1) 功变热是自动地进行的。功热转换的过程是有方向 性的。
- (2) 热量是自动地从高温物体传到低温物体。热传递过程是有 方向性的。
- (3) 气体自动地向真空膨胀。气体自由膨胀过程是有方向性的。

## 7. 可逆过程和不可逆过程 卡诺定理

### 一、可逆过程和不可逆过程

可逆过程: 在系统状态变化的过程中,如果逆过程能重复正过程的每一状态,而不引起其他变化。

不可逆过程: 在不引起其他变化的条件下,不可能使逆过程重复 正过程的每一状态,或者虽然重复但必然会引起其他变化。

注意: 不可逆过程不是不能逆向进行,而是说当过程逆向进行时, 逆过程在外界留下的痕迹不能将原来正过程的痕迹完全消除。

一切与热现象有关的实际过程都是不可逆的。

## 7. 可逆过程和不可逆过程 卡诺定理

### 二、卡诺定理

1. 工作于高温热源 $T_1$ 及低温热源 $T_2$ 之间的一切 可逆机的效率都相等,即

$$\eta$$
可逆 $=1-rac{T_2}{T_1}$ 

2. 工作于高温热源 $T_1$ 及低温热源 $T_2$ 之间的一切 不可逆机(实际热机)有:

$$\eta$$
不可逆  $< \eta$ 可逆

### 一、克劳修斯等式与不等式

$$\eta \leq 1 - rac{T_2}{T_1}$$
, "="对应可逆卡诺机, "<"对应不可逆机

$$\eta=1-rac{Q_2}{Q_1}$$


$$1-rac{Q_2}{Q_1} \leq 1-rac{T_1}{T_2} \qquad rac{Q_1}{T_1}-rac{Q_2}{T_2} \leq 0, \qquad Q_1$$
、 $Q_2$ 为正

采用热力学第一定律对热量正负的规定:

$$rac{Q_1}{T_1} + rac{Q_2}{T_2} \leq 0$$
  $rac{Q}{T}$  一 热温比

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\leq 0$$

任意循环过程可看成一系列微小卡诺循环组成



$$\sum_{i=1}^n rac{Q_i}{T_i} \leq 0, \quad \oint rac{dQ}{T} \leq 0$$

克劳修斯等式与不等式

### 二、克劳修斯熵

$$\begin{split} \oint_{\P \, \widecheck{\mathscr{U}}} \frac{dQ}{T} &= 0 \\ \int_{A_1}^B \frac{dQ}{T} \, \widecheck{\mathscr{U}} + \int_{B_2}^A \frac{dQ}{T} \, \widecheck{\mathscr{U}} = 0 \\ \int_{A_1}^B \frac{dQ}{T} \, \widecheck{\mathscr{U}} - \int_{A_2}^B \frac{dQ}{T} \, \widecheck{\mathscr{U}} = 0 \end{split}$$

$$\int_{A_1}^B rac{dQ$$
可逆 $}{T} = \int_{A_2}^B rac{dQ$ 可逆 $}{T}$ 

热温比的积分只取决于初、末状态,与过程无关

### 引入新的态函数—克劳修斯熵,用S表示

$$S_B - S_A = \int_A^B dS = \int_A^B rac{dQ$$
可逆 $T$ 微小过程: $dS = rac{dQ}{T}$ 

### 说明

- 1. 熵是热力学系统的态函数
- 2. 某一状态的熵值只有相对意义
- 3. 系统熵变只取决于始态和末态
- 4. 熵值具有可加性

### 三、熵增加原理

孤立系统中的可逆过程,其熵不变;

孤立系统中的不可逆过程,其熵要增加。

### 注意:

- 1. 熵增加是指孤立系统的所有物体的熵之和的增加
- 2. 孤立系统内个别物体,熵也可能减少。
- 3. 熵增是能量退化的量度。
- 4. 自然界的一切过程中能量在不断地退化,即正在不断地变成不能用来做功的无用能,这是熵增的必然结果。——能量退化原理

- 一、热力学第二定律的微观意义
  - 系统的热力学过程就是大量分子无序运动状态的变化


功变热过程,热传递过程,气体自由膨胀过程

2. 大量分子从无序程度较小(或有序)的运动状态向无序 程度大(或无序)的运动状态转化

热力学第二定律的微观意义:

一切自然过程总是沿着无序性增大的方向进行。

### 二、热力学概率



### 不可逆过程的初态和终态存在怎样的差别?

假设A中装有a, b, c, d 4个分子。开始时,4个 分子都在A部,抽出隔板后分子将向B部扩散并在整个容器内无规则运动。

分布 详细分布 (宏观态) (微观态) A4B0 (宏观态), 微观态数 1 🔭 · A3B1 (宏观态), 微观态数 4 A2B2 (宏观态), 微观态数 6

从图知, 4个粒子的分布情况, 总共有 $16 = 2^4$ 个微观态,

A4B0和A0B4, 微观态各为1, 几率各为1/16;

A3B1和A1B3, 微观态各为4, 几率各为4/16;

A2B2, 微观态为6, 几率最大为6/16。

若系统分子数为N,则总微观态数为 $2^N$ ,N个分子自动退回A室的几率为 $1/2^N$ 。

1 mol气体的分子自由膨胀后,所有分子退回到A室的几率为

$$1/2^{6.023\times10^{23}}$$

意味着此事件观察不到。

实际过程是由概率小的宏观态向概率大的宏观态进行。

热力学概率: 宏观态所对应的微观态数,用Ω表示

三、玻耳兹曼熵

$$S = k \ln \Omega$$

熵的微观意义是系统内分子热运动无序性的量度  $% \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L} + \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L} + \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L} + \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L} + \mathcal{L} + \mathcal{L} = \mathcal{L} + \mathcal{L$ 

$$S = k \ln \Omega = k \ln \Omega_1 \Omega_2 = k \ln \Omega_1 + k \ln \Omega_2$$

### 热力学第二定律的统计意义:

能量从高温热源传给低温热源的几率要比反向传递的几率大得多。 宏观物体有规则机械运动(作功)转变为分子 无规则热运动的几率 要比反向转变的几率大得多。

### 热力学第二定律的适用范围

- 热力学第二定律是一个统计规律只有对有大量分子 所组成的系统 才正确。
- 不能把热力学第二定律推广到浩瀚的宇宙中去,因为宇宙不是一个孤立系统。